

Semplicità e controllo	33
Caratteristiche generali	33
Insieme dei pacchetti applicativi disponibili	34
File system compresso	34
Espulsione del disco	34
Aggiornamento	34
Sistema di emergenza	34
Installazione: normale o in sola lettura	34
Avvio dalla rete	35
Ambiente operativo ideale di NLNX	37
Servente	37
Elaboratori periferici	37
Accesso alle stampanti	38
Proxy HTTP	38
Il lavoro a casa	38
Osservazioni	38
NLNX per il principiante	39
Utilizzo del DVD <i>live</i>	39
Installazione in «C:\»	39
Utenze	40
Configurazione automatica della rete	41
Voci per l'avvio	41
La configurazione grafica di NLNX	43
Menù	43
Configurazione delle finestre	44
Comandi da tastiera	46
Configurazione locale	47
Configurazione della mappa della tastiera	47
Livelli di inserimento	48
Accenti morti	48
Messaggi di errore	50
Avvio dei programmi	51
Chiusura dei programmi	51
Configurazione del mouse	53
Sfondo	53
Cattura dell'immagine dello schermo	53
Bottoni della barra delle applicazioni	54
Registrazione dello schermo	54
Uso dello scanner	55
Avvio manuale del sistema grafico	55
Autorizzazione per l'accesso al servente X	55
Altre annotazioni	55
Accesso ad altri file system con NLNX	57
Innesto di altri file system	57
Accesso semplificato alle unità rimovibili	57
Accesso a unità non rimovibili	58
Limitazione all'accesso	58
Accesso a risorse di rete SMB	59
Sintesi dei comandi	61
Sintesi delle opzioni di avvio	65
Preparazione delle partizioni	69
Piano di utilizzo delle partizioni	69

Sistema di emergenza: «rescue»	70
Suddivisione in partizioni	70
Inizializzazione delle partizioni	73
Copia del sistema operativo	75
Copia di NLNX in una partizione di un disco «normale»	75
Copia in una directory	75
Configurazione	76
Configurazione alternativa	77
Scambio della memoria utilizzando un file	77
Installazione in un file-immagine	79
Installazione di un file-immagine in sola lettura	79
Installazione in sola lettura condivisa attraverso la rete	79
File-immagine in lettura e scrittura	80
Predisposizione del sistema di avvio	81
SYSINUX	81
EXTINUX	81
PXELINUX	82
Osservazioni sugli insiemi RAID	82
Osservazioni sulla convivenza di più sistemi operativi	82
Osservazioni sull'aggiornamento del kernel	83
Avvio di NLNX dopo la sua installazione	85
Configurazione dell'avvio	85
Cenni alla configurazione successiva	86
Realizzazione di una propria variante di NLNX	87
Modifica dei pacchetti applicativi installati	87
Creazione del file-immagine della versione <i>live</i>	87
Ricompilazione del kernel	91
Installazione di software non libero	92
Configurazione di NLNX per l'interazione con il sistema	93
Configurazione locale	93
Configurazione di mouse e tastiera	95
Configurazione di X	96
Stampa	99
Configurazione	99
Opzioni di avvio per la stampa	102
Particolarità varie di NLNX	103
ACPI	103
Configurazione di Bash e script di sistema	104
Procedura di inizializzazione del sistema	104
Registri	106
Pianificazione dei processi con Cron	106
Dati variabili nel DVD <i>live</i>	107
Blocco delle funzioni di «nlxrc»	107
Servizi di rete vari, secondo l'organizzazione di NLNX	109
Nomi a dominio	109
DHCP	109
TFTP e PXE	110
HTTP	110
Proxy HTTP	110
File di registrazioni	111
Orologio di riferimento	111
Servizi da avviare manualmente	111
Utilizzo dello scanner	112
PXE per l'avvio di un elaboratore senza disco fisso	113

PXE	113
NLNX in un file system di rete	114
Controllo dell'avvio di sistemi locali	115
HTTP e servizi collegati	117
Impedire la pubblicazione di file personali	117
Programmi CGI	117
PHP	117
Webalizer	118
MRTG	118
Accessibilità dei registri (log)	119
Documentazione interna	119
Esercitazioni con il linguaggio HTML	119
La rete e gli instradamenti con NLNX	121
Interfacce di rete senza fili	121
Individuazione delle interfacce di rete	122
Connessione in una rete locale tradizionale	122
Connessione in una rete locale via radio	124
Router per una rete locale	127
Router per una rete locale, attraverso un proxy	129
Indirizzi di rete da evitare assolutamente	132
VNC con «nlxrc»	133
Organizzazione e funzionamento	133
Utilizzo di un elaboratore remoto con un pubblico passivo	134
Utilizzo di un elaboratore locale con un pubblico passivo	135
Utilizzo di un elaboratore remoto con un pubblico attivo	135
Utilizzo di un elaboratore locale, con un pubblico attivo	136
Utilizzo senza parola d'ordine	136
Utilizzo di VNC attraverso un tunnel SSH	137
Utenze e amministrazione con NLNX	139
Creazione, modifica e cancellazione delle utenze, in modo interattivo	140
Creazione, modifica e cancellazione delle utenze, in modo non interattivo	143
NIS e NFS per utilizzare altre utenze	144
Controllo dello spazio utilizzato	145
Controllo del numero di pagine stampabili e dell'origine delle stampe	147
Utenze speciali per l'amministrazione	148
Utenze condivise e configurazione automatica con NLNX	151
Condivisione delle utenze attraverso NIS, NFS e Samba	151
Utilizzo di SSHfs al posto di NFS	152
Gestione delle utenze	153
Samba	154
Servente DHCP	157
Controllo dell'accesso a servizi HTTP esterni	161
Situazione tipica di utilizzo	161
Controllo a gruppi	161
Controllo dell'accesso alla stampante	163
Mettere in comunicazione insegnanti e studenti	165
Organizzazione delle utenze	165
Funzionamento	165
Estendere il controllo delle utenze alla rete MS-Windows	167
Situazione di esempio	167
Profili personali	168
Script di avvio	169

Utenze per gli elaboratori MS-Windows	169	Eliminazione delle utenze	218
Configurazione di MS-Windows XP Professional: disabilitazione della connessione cifrata	169	Utilizzo dei laboratori MS-Windows	219
Configurazione di MS-Windows XP Professional: associazione al dominio	171	Premessa	219
Configurazione di MS-Windows 7: definizione di due voci nel registro di sistema	172	Autenticazione	220
Configurazione di MS-Windows 7: associazione al dominio 174		Accesso manuale ai dati personali da una postazione MS-Windows anonima	220
Spegnimento del servente NLNX	176	Scambio di dati tra insegnanti e studenti	222
Servente WINS	176	Avvio di un sistema GNU/Linux	223
Riferimenti	177	Registri elettronici	223
Installazione indolore di NLNX in una rete di elaboratori		Servizio telnet.informaticalibera.net	225
MS-Windows	179	Tutori, pupilli e directory personali	225
Sequenza di avvio	179	La stampa	226
File system principale attraverso la rete	179	Pubblicazione di file attraverso la directory «~/public_html/» 226	
Configurazione del DHCP	180	Elenco dei tutori e dei pupilli	227
Configurazione dell'avvio	180	Registri	227
Riferimenti	181	Amministrazione da parte dei tutori	227
Problemi di NLNX e soluzioni	183	Accesso normale al sistema	229
Directory personale in un disco esterno	183	Trasferimento dati tramite il protocollo SSH	230
Utenze generiche	184	Come funziona il servizio telnet.informaticalibera.net	231
Messaggi di errore	184	Elaboratori coinvolti	231
Programmi «duri a morire»	184	Ridirezione del traffico TCP	231
Studenti troppo furbi	184	Avvio dalla rete dell'elaboratore «B»	232
Vincolare gli utenti a un certo gruppo di postazioni	185	Dati personali delle utenze privilegiate	233
Adattamento di NLNX	187	Servizi via HTTP presso l'elaboratore «A»	234
Gerarchia doppia	187	Riferimenti	235
Creazione di una nuova versione	188		
Configurazione predefinita di NLNX	188		
Aggiornamento dei pacchetti installati	189		
Kernel	189		
Organizzazione del laboratorio GNU/Linux	191		
Accensione e spegnimento	192		
Procedura per l'aggiunta di un utente	192		
Controllo dei servizi	196		
Controllo del numero massimo di pagine stampabili per volta 197			
Utilizzo di elaboratori estranei al laboratorio	197		
Utilizzo del laboratorio GNU/Linux	199		
Avvio e arresto degli elaboratori del laboratorio	199		
Utenze	200		
Registri	200		
Console e utilizzo di applicazioni grafiche	200		
Stampa	201		
Accesso a Internet	201		
Licenze	202		
Organizzazione dei laboratori MS-Windows	205		
Procedura per l'aggiunta di un utente	206		
Procedura per la modifica di una parola d'ordine	210		
Controllo dell'accesso all'esterno	212		
Configurazione di MS-Windows XP Professional per utilizzare le utenze centralizzate	212		
Configurazione di MS-Windows 7 per utilizzare le utenze centralizzate	213		
Configurazione per poter utilizzare anche un sistema GNU/Linux	217		


«

- Caratteristiche generali 33
- Insieme dei pacchetti applicativi disponibili 34
- File system compresso 34
- Espulsione del disco 34
- Aggiornamento 34
- Sistema di emergenza 34
- Installazione: normale o in sola lettura 34
- Avvio dalla rete 35

NLNX,¹ ex nanoLinux, è un sistema GNU/Linux versatile, per architettura x86, ottenuto a partire da pacchetti Debian. NLNX può funzionare sia in un file system in sola lettura (come quello di un disco ottico *live* o di una memoria solida USB), sia in un file system comune (come quello di un'unità a disco tradizionale). Inoltre, NLNX può essere installato in un file-immagine all'interno di un file system estraneo.

NLNX nasce e si evolve sulla base di esigenze legate alla gestione di reti di elaboratori destinati alla didattica; pertanto, NLNX deve risolvere problemi di gestione e di amministrazione relativi all'uso tipico che si fa di tali strumenti nei laboratori delle scuole. A questo proposito, il sistema operativo, così organizzato, è perfettamente adatto ad altri contesti di utilizzo, anche quando certe esigenze non sono così pressanti come invece avviene a scuola.

Figura u11.1. Campi principali di applicazione di NLNX.



Attualmente, a causa della dimensione raggiunta dalla distribuzione, non è più possibile inserire questa in un DVD-ROM, pertanto è anche temporaneamente sospeso l'invio gratuito della stessa, in attesa che si diffondano i dischi BD (*Blu-ray disc*).

Caratteristiche generali

Il motto di NLNX è «semplicità e controllo», in riferimento all'organizzazione e gestione del sistema operativo, nel senso che **una sola persona** dovrebbe poter gestire, **nei ritagli di tempo**, una rete numerosa di elaboratori facenti capo a un solo server, basando tutto su NLNX. Pertanto, l'aggettivo «semplicità» non va frainteso, in quanto servono comunque delle competenze, ma almeno la filosofia di NLNX è quella di evitare complicazioni dove possibile.

NLNX può essere modificato e riprodotto in forma di disco ottico *live* o di unità di memoria solida USB: basta installarlo in un elaboratore tradizionale e avere a disposizione abbastanza spazio libero per i file temporanei che si generano con tale procedimento.

Per quanto riguarda la gestione della rete, l'organizzazione di NLNX è rivolta a un contesto in cui l'accesso alla rete esterna avviene tramite un router già presente e accessibile dalla rete locale.

«02»-2013.11.11 ... Copyright © Daniele Giacomini - appunti2@gmail.com <http://informaticadibiera.net>

Dal punto di vista della grafica, NLNX è privo di «effetti speciali»; in particolare non si usa nemmeno un gestore di sessione e non c'è una preferenza per Gnome o KDE, in quanto si usano indifferentemente programmi di entrambi gli ambienti. La gestione dell'audio è essenziale e di norma un solo programma per volta può disporre delle funzionalità audio.

NLNX offre potenzialmente dei servizi impegnativi anche quando viene avviato da un'unità in sola lettura (come i dischi ottici *live* e le unità USB), salvo qualche eccezione per motivi di sicurezza.

Insieme dei pacchetti applicativi disponibili

« L'edizione standard attuale di NLNX, ha un insieme di programmi applicativi scelti secondo criteri di funzionalità, cercando di evitare ridondanze dove possibile. Nella scelta dei programmi sono considerati la snellezza, la capacità di funzionare correttamente con la maggior parte delle lingue gestibili.

In generale, si preferisce la «pratica» rispetto alla «teoria». Ovvero, anche se sarebbe preferibile un certo programma *x*, può darsi che in pratica quel programma manifesti qualche inconveniente nelle condizioni di uso a cui è destinato NLNX; pertanto si opta per un programma *y* che magari è meno efficiente o più pesante, ma che almeno sembra dare, in pratica, maggiori garanzie di affidabilità.

Per la gestione della stampa si utilizza LPRng e non ci si avvale di CUPS. Per problemi di dipendenze tra i pacchetti applicativi, ne esistono alcuni di fittizi, senza alcun contenuto.

File system compresso

« Nelle edizioni attuali di NLNX, a eccezione di alcuni file necessari per l'avvio, il file system del disco ottico *live* contiene dati compressi. Per la precisione, i dati compressi sono contenuti in un file system Squashfs (sezione 19.9), rappresentato dal file immagine 'nlrx.img'.

Espulsione del disco

« Nelle edizioni attuali di NLNX, quando il sistema viene utilizzato direttamente da disco ottico *live*, al termine del suo funzionamento tenta di espellere automaticamente il disco.

Aggiornamento

« NLNX non dispone di una procedura di aggiornamento. Se si vuole «aggiornare» un sistema installato nel modo tradizionale, occorre fare una copia di quello vecchio, reinstallare quello nuovo e quindi ripristinare manualmente la configurazione precedente, assieme a tutti gli altri dati che prima venivano gestiti nello stesso file system.

Sistema di emergenza

« NLNX si avvale di un disco RAM iniziale per l'avvio. Questo disco RAM include un proprio sistema minimo che generalmente mostra un menù di funzioni, per lo più rivolte alla selezione dell'unità da usare per l'avvio. Ma nel menù è prevista anche la voce *rescue*, con la quale si ottiene un sistema minimo di emergenza, da usare per la manutenzione. Questo sistema minimo può consentire l'accesso a directory condivise in rete attraverso il protocollo NFS ed eventualmente è in grado di configurarsi automaticamente se è disponibile un servizio DHCP.

Installazione: normale o in sola lettura

« L'installazione ottimale di NLNX prevede l'uso esclusivo di una partizione di un disco fisso, tale da consentire un utilizzo «normale». Al contrario, il funzionamento da un disco ottico *live* o da unità di memoria solida USB (o anche da altri contesti), è differente, in quanto, in tal caso il file system è in sola lettura.

Teoricamente, si potrebbe installare NLNX in una memoria solida USB, come se si trattasse di un disco fisso comune. Tuttavia, gestendo un file system in lettura e scrittura, si hanno due tipi di problemi: le operazioni di scrittura sono molto lente e tutte le operazioni che si svolgono ne sarebbero coinvolte, compreso l'avvio che diventerebbe lentissimo, ma soprattutto, **la scrittura continua distruggerebbe rapidamente l'unità di memoria.**

Avvio dalla rete

« Con NLNX è possibile allestire un server in grado di gestire l'avvio di altri sistemi NLNX attraverso la rete. Ciò può comportare due tipi di approccio: l'avvio di un sistema remoto, non disponendo localmente di una memoria di massa adeguata, oppure l'avvio di un sistema installato localmente, per il quale non è però necessario intervenire modificando il settore di avvio.


¹ NLNX GNU GPL; i singoli applicativi sono sottoposti eventualmente a proprie condizioni specifiche

«

Servente	37
Elaboratori periferici	37
Accesso alle stampanti	38
Proxy HTTP	38
Il lavoro a casa	38
Osservazioni	38

NLNX è organizzato per soddisfare delle esigenze che vanno dalla realizzazione di dischi ottici *live* fino all'amministrazione di una rete locale importante, con la centralizzazione delle utenze e dei dati personali (cartelle o directory personali). L'ambiente di riferimento è la scuola (escludendo però la parte amministrativa, per la quale è necessario ci sia una separazione fisica, rispetto alla rete didattica), dove la quantità di utenti e di postazioni di lavoro è sempre molto elevata.

Con NLNX è possibile amministrare le utenze, sia per altri sistemi NLNX, sia per sistemi MS-Windows, ma soprattutto è possibile **consentire** l'uso di un sistema GNU/Linux a chi lo voglia, senza essere per questo costretti a predisporre doppie partizioni e sistemi di avvio multipli nella stessa memoria di massa.



Servente

Tutto quello che serve per la gestione dei servizi legati alla rete, viene collocato all'interno di un solo elaboratore, provvedendo però ad assicurare un sistema di copie di sicurezza, tale da permettere un ripristino tempestivo, anche in un altro elaboratore, in caso di avaria.

Per il servente è sufficiente hardware comune e una sola unità a disco di capacità media. Ciò su cui conviene puntare è la qualità della CPU e la quantità di memoria centrale. In particolare, una quantità elevata di memoria centrale serve ad alleggerire il carico di lavoro dell'unità a disco.

Elaboratori periferici

Gli elaboratori periferici che si avvalgono del servente per la gestione delle utenze e per gli altri servizi, possono funzionare indifferentemente con un sistema NLNX o con MS-Windows, fornendo le stesse utenze e gli stessi dati personali agli utenti. Inoltre, gli elaboratori che vanno utilizzati normalmente con MS-Windows possono essere avviati, attraverso la rete, mettendo in funzione un sistema NLNX equivalente a quello degli elaboratori che ne hanno uno installato stabilmente. Il sistema NLNX offerto attraverso la rete risiede materialmente nel servente e la sua configurazione viene gestita attraverso opzioni di avvio.

Accesso alle stampanti

- « Le stampanti accessibili attraverso la rete, possono essere stampanti di rete vere e proprie, stampanti offerte da elaboratori NLNX, oppure stampanti condivise attraverso elaboratori MS-Windows. Gli elaboratori NLNX sono in grado di stampare attraverso stampanti condivise di MS-Windows, oltre che da stampanti di rete vere e proprie; inoltre, tale configurazione è gestibile anche quando NLNX viene avviato attraverso la rete.

Proxy HTTP

- « Per controllare l'utilizzo della rete, relativo al protocollo HTTP, gli elaboratori periferici possono essere configurati in modo da sfruttare il servente NLNX come router per l'accesso all'esterno, il quale va però predisposto per la gestione del servizio proxy trasparente. Il servizio proxy è gestito in modo molto semplice, per evitare conflitti con MS-Windows; per esempio è assente il controllo preventivo dei contenuti.¹

L'utilizzo del servizio proxy, in modo trasparente come accennato, oltre che consentire un filtro di massima di indirizzi o siti impropri, permette di controllare l'accessibilità o meno delle risorse esterne alle singole postazioni, di volta in volta, anche a utenti che abbiano ottenuto delle facoltà limitate di amministrazione.

Il lavoro a casa

- « Una copia di NLNX può essere data agli studenti, trattandosi esclusivamente di software libero, in un disco ottico *live* o in un'unità di memoria solida USB. In tal modo gli studenti possono svolgere a casa le stesse esercitazioni, senza bisogno di avere le competenze necessarie a installare effettivamente un sistema GNU/Linux.

Osservazioni

- « NLNX non ha lo scopo di appoggiare o di assecondare l'uso di software proprietario, ma rimane il fatto che, in molte scuole italiane, sia pressoché «obbligatorio»² disporre di laboratori didattici basati sul sistema operativo MS-Windows. Di fronte a questa situazione, per garantire la libertà di insegnamento di chi crede fermamente nel valore del software libero, NLNX offre una soluzione che consente a tutti di rimanere nelle proprie posizioni, senza richiedere risorse eccessive e senza fare discriminazioni.

¹ Originariamente, NLNX includeva Dansguardian, ovvero un sistema abbastanza sofisticato per il controllo dei contenuti. Attualmente c'è solo OOPS, con il quale il controllo è meno preciso, ma rimane almeno la possibilità di eliminare selettivamente gli indirizzi che si rivelano inadatti al contesto di utilizzo.

² Questo stato di fatto si scontra sostanzialmente con la direttiva «Stanca» che viene citata in fondo al testo.

NLNX per il principiante

Utilizzo del DVD <i>live</i>	39
Installazione in «C:\»	39
Utenze	40
Configurazione automatica della rete	41
Voci per l'avvio	41


Il principiante può utilizzare NLNX in sola lettura; in tal modo, il riavvio o lo spegnimento accidentale dell'elaboratore non dovrebbero produrre effetti indesiderabili nell'ambito del sistema MS-Windows o di qualunque altro sistema ospitante. Naturalmente, se NLNX viene usato per produrre dei file, questi vanno salvati in unità rimovibili esterne.

Utilizzo del DVD *live*

NLNX è un sistema GNU/Linux che può essere avviato da un disco ottico, senza bisogno di installazione. Per fare questo è necessario che il BIOS sia configurato in modo tale da avviare per primo quanto contenuto nell'unità per dischi ottici.

First boot device	CDROM/DVDROM
Second boot device	Floppy
Third boot device	HDD-0
Fourth boot device	none

Quando si avvia il disco ottico, si ottiene una schermata simile a quella successiva:



Se non si fa nulla, dopo un po' si avvia NLNX con una configurazione predefinita; diversamente si può scegliere una voce specifica dal menù, premendo poi [*Invio*] per conferma.

La distribuzione di NLNX prevede una configurazione automatica dello schermo grafico; ma, in alcuni casi, non funziona. Per quelle situazioni particolari, NLNX può essere avviato scegliendo una voce diversa dal menù iniziale, oppure specificando opzioni particolari, per le quali, però, si richiede un approfondimento del sistema operativo. Se si hanno problemi con la grafica che non si risolvono scegliendo una voce specifica dal menù di avvio iniziale, si può scegliere la voce *console* (al posto di *auto*), ma in tal caso la grafica non viene avviata affatto.

Installazione in «C:\»

In alternativa all'utilizzo da un disco ottico *live*, NLNX può essere installato in modo molto semplice, copiando il file-immagine 'nlx.img' nella cartella 'C:\' di un sistema MS-Windows, senza provocare traumi al sistema ospitante.

Dopo la copia, occorre trovare un modo per avviare NLNX, al posto di MS-Windows. Inizialmente, conviene configurare il BIOS in modo da avviare prima dall'unità per dischi ottici, rispetto al disco fisso normale. In questo modo, quando si vuole usare NLNX, ci si può avvalere del disco di NLNX.

Quando il disco ottico viene avviato, selezionando la voce *menu*, si ottiene un elenco in cui appaiono due voci appartenenti normalmente alla stessa versione di NLNX:

```

-----NLNX initial ram disk-----
Please select the root file system.
-----
sdal  NLNX_2010.02.21_img_ro
hda   NLNX_2010.02.21_img_ro
rescue start a rescue system
modules a shell to load modules manually
net boot boot a network, read only, NLNX
-----
< OK > <Cancel>

```

In generale, la prima delle due voci dovrebbe essere quella corretta. Si può provare a selezionarla, portandosi sopra la barra di selezione e premendo poi [Invio]. Se durante il processo di avvio si vede un'attività intensa del disco ottico, significa che si tratta invece della voce sbagliata; occorre quindi riavviare e scegliere la seconda.

Utenze

Per utilizzare il sistema operativo è necessario che l'utente si identifichi, attraverso l'indicazione di un nominativo-utente e di una parola d'ordine. Quando si usa il file system in sola lettura, in mancanza d'altro sono disponibili delle utenze predefinite: 'tizio', 'caio', 'sempronio', In ogni caso la parola d'ordine per l'identificazione è sempre «nlx» (solo lettere minuscole).

A seconda dei casi, l'identificazione può essere richiesta in forma grafica o meno, ma in entrambe le situazioni, la parola d'ordine che viene inserita non appare sullo schermo, nemmeno in forma di asterischi o di pallini; in altri termini, si tratta di una **digitazione che avviene completamente all'oscuro**.

Figura u13.4. Login: a sinistra nella modalità grafica; a destra in una console tradizionale.



Eccezionalmente, è possibile configurare NLNX all'avvio, in modo da essere utilizzato esclusivamente con le utenze predefinite, senza bisogno di inserire una parola d'ordine per l'autenticazione. In tal caso, si presenta un menù simile a quello della figura successiva, dove basta selezionare l'utente prescelto, per ottenere poi un funzionamento in modalità grafica.

Figura u13.5. Menù per la selezione di un'utente predefinita, senza bisogno di fornire poi la parola d'ordine.

```

-----Default user selection-----
Please select a default user:
-----
tizio  /home/tizio
caio   /home/caio
sempronio /home/sempronio
mevio  /home/mevio
filano  /home/filano
martino /home/martino
calpurnio /home/calpurnio
-----
reboot system reboot
shutdown system shutdown
-----100%-----
< OK > <Annulla>

```

Si possono utilizzare sei console virtuali, oltre alla sessione grafica. Per passare da una sessione all'altra si usa la combinazione di tasti [Ctrl Alt Fn]. Per la precisione si tratta di [Ctrl Alt F1], [Ctrl Alt F2],... fino a [Ctrl Alt F7] ed eventualmente [Ctrl Alt F8]: le prime sei riguardano le console virtuali; la settima combinazione riguarda la sessione grafica e l'ottava, eventuale, riguarda il menù dell'ultima figura mostrata.

Figura u13.6. Selezione delle sessioni di lavoro: a sinistra le combinazioni di tasti per le console virtuali; a destra la combinazione per la sessione grafica.






Figura u13.7. Selezione della console virtuale che ospita il menù, quando è attiva la modalità di accesso alle sole utenze predefinite, senza bisogno di parola d'ordine.



Configurazione automatica della rete

Per poter utilizzare NLNX in rete, senza disporre di competenze particolari al riguardo, è necessario un router configurato per il servizio DHCP. In tal modo, NLNX assume automaticamente la configurazione da tale router, al momento dell'avvio.

Figura u13.8. Router che offre il servizio DHCP e consente la configurazione automatica della rete all'avvio di NLNX.



Voci per l'avvio

Al momento dell'avvio, oltre a 'auto' o 'console', è possibile selezionare molte altre voci, a cui corrispondono comportamenti e configurazioni differenti di NLNX. La tabella successiva descrive quelle principali.

Tabella u13.9. Sigle principali per la selezione della modalità di avvio del disco ottico live e di unità esterne USB.

Sigla	Comportamento
80	Rinvia al primo o al secondo disco locale, ammesso che disponga di un settore MBR con il codice di avvio.
81	
mem	Avvia il programma Memtest86+ (descritto nella sezione 9.10) per l'analisi dello stato della memoria centrale.
auto	Avvia automaticamente NLNX, utilizzando una configurazione generale predefinita.
menu	Avvia NLNX, sospendendo il processo di avvio con un menù per la scelta finale del file system principale o di altre opzioni.

Sigla	Comportamento
rescue	Avvia il kernel di NLNX e il disco RAM iniziale, limitandosi a offrire un sistema minimo di emergenza.
net	Avvia NLNX innestando un file system di rete, ammesso che sia disponibile il server per questo tipo di servizio.
console	Avvia NLNX, sospendendo il processo di avvio con un menù per la scelta finale del file system principale. A differenza della voce 'menu', non avvia la grafica.
intel	Avvia NLNX, sospendendo il processo di avvio con un menù per la scelta finale del file system principale. A differenza della voce 'menu', richiede una configurazione grafica particolare, corrispondente al nome usato per la voce stessa.
mga	
nv	
radeon	
vesa	
hdx	Si tratta di una voce da modificare al volo, con la quale si avvia NLNX utilizzando un file system contenuto del file di dispositivo '/dev/hd...' o '/dev/sd...'.
sdx	

La configurazione grafica di NLNX

Menù	43
Configurazione delle finestre	44
Comandi da tastiera	46
Configurazione locale	47
Configurazione della mappa della tastiera	47
Livelli di inserimento	48
Accenti morti	48
Metodi di inserimento	50
Messaggi di errore	50
Avvio dei programmi	51
Chiusura dei programmi	51
Configurazione del mouse	53
Sfondo	53
Cattura dell'immagine dello schermo	53
Bottoni della barra delle applicazioni	54
Registrazione dello schermo	54
Uso dello scanner	55
Avvio manuale del sistema grafico	55
Autorizzazione per l'accesso al server X	55
Altre annotazioni	55

.Trash/ 53 .wallpaper 53 Desktop/ 53

NLNX dispone di un server X per l'uso di applicazioni grafiche, assieme al gestore di finestre Fvwm, ma senza un gestore di sessione.


Menù

Per ottenere il menù delle applicazioni, va selezionato il primo bottone grafico della barra che si solleva quando vi si porta sopra il puntatore del mouse.

Figura u14.1. La barra delle applicazioni.



Figura u14.2. Avvio di OpenOffice.org Writer.




Le voci del menù possono avere dei simboli che inizialmente appaiono oscuri, ma che invece hanno un significato preciso. Le voci che iniziano con un dollaro ('\$'), oppure con un cancelletto ('#') rappresentano l'inizio di un comando, così come presumibilmente andrebbe inserito attraverso una finestra di terminale. Che appaia un dollaro o un cancelletto, dipende dal fatto che si stia usando il sistema in qualità di utente comune oppure come amministratore, ma in certi casi il cancelletto anche se si agisce come utente comune, denotando la necessità di ottenere i privilegi dell'amministratore per poter eseguire il comando stesso. Nel caso dell'ultima figura, la voce

'\$ oowriter' indica che la sua selezione è equivalente a eseguire il comando:

```
$ oowriter [Invio]
```

Figura u14.3. Simboli usati nelle voci del menù.



Il simbolo '+' indica una voce dalla quale ottenere una guida all'uso del programma; pertanto, '+ gnuplot' serve a ottenere le istruzioni per usare il programma omonimo. Il simbolo 'x' indica una voce da cui si ottiene un esempio o una dimostrazione del funzionamento del programma che segue. Il simbolo '@' indica una voce riferita a un servizio offerto attraverso la rete.

Per chiudere una sessione di lavoro, si seleziona dal menù la voce quit e quindi si conferma ancora con quit. Eventualmente, se la procedura normale per chiudere la sessione di lavoro non dovesse funzionare, si può utilizzare la combinazione di tasti [Ctrl Alt Backspace] (ovvero [Ctrl Alt <---]).

Figura u14.4. Chiusura della sessione di lavoro dell'utente.





Figura u14.5. Uso della combinazione di tasti [Ctrl Alt Backspace].



La barra delle applicazioni, da dove si apre il menù, potrebbe scomparire, quando viene eliminato involontariamente il suo processo elaborativo. In tal caso, il menù si ottiene premendo il tasto destro del mouse sulla superficie vuota dello sfondo grafico, e da lì si può selezionare la voce reload window manager. Questa operazione non interferisce con le altre applicazioni già in funzione.


Figura u14.6. Riavvio del gestore di finestre.




Configurazione delle finestre

L'uso delle applicazioni grafiche, secondo la configurazione del gestore di finestre, è abbastanza intuitivo, ma ci sono degli accorgimenti inusuali che possono essere interessanti. Il trascinamento con


il puntatore del mouse sui bordi delle finestre produce lo spostamento o il ridimensionamento delle stesse, a seconda che si trovi, rispettivamente, sulla parte rettilinea o sugli angoli.




I bottoni che appaiono sulla barra superiore della finestra, se selezionati con il primo tasto del mouse (o dell'unità di puntamento), si comportano secondo la modalità consueta:



Se invece si usa il terzo tasto del mouse (generalmente il destro), su qualunque superficie esterna della finestra, inclusa la barra del titolo, i bottoni già visti e i bottoni delle applicazioni, si ottiene un menù per il controllo della dimensione della finestra o del processo.



Se si combinano i tasti [Maiuscole], [Ctrl] e [Alt], quando si seleziona la barra del titolo o gli altri bottoni di una finestra, si ottiene un ridimensionamento particolare della stessa:







Figura u14.16. Abilitazione o disabilitazione della combinazione [Alt F4], attraverso le voci del menù di Fvwm.




Configurazione locale

In condizioni normali, in un sistema GNU/Linux si utilizza la variabile `'LANG'` o le variabili `'LC_*'` per dichiarare il linguaggio preferito e le convenzioni locali. La scelta di un linguaggio implica anche quella di una codifica appropriata per la rappresentazione dei caratteri a video e per la scrittura dei file di testo, ma dal momento che la console di un sistema GNU/Linux è in grado di gestire un numero limitato di caratteri per lo schermo, NLNX adotta uno strattagemma. NLNX introduce l'uso della variabile di ambiente `'LANG_FOR_X'`, con la quale si può stabilire una configurazione specifica per l'uso dell'ambiente grafico. Per esempio, si potrebbe gestire la console secondo le convenzioni statunitensi (`'en_US.UTF-8'`), mentre si può impostare la grafica per la lingua e le convenzioni della Russia (`'ru_RU.UTF-8'`).

Si osservi che se si avvia una finestra di terminale con una shell di login (l'opzione `'-ls'` di `'xterm'` e di altri programmi simili fa questo), la configurazione che si ottiene in quell'ambito è la stessa della console.

Per modificare la configurazione locale durante il funzionamento in modalità grafica, si può accedere alla voce `system`, `$ export LANG=` e selezionare la combinazione di lingua e nazionalità preferita. Nell'elenco non si vede il nome della codifica, perché è stabilito implicitamente che si tratti di UTF-8.


Figura u14.17. Selezione della configurazione locale durante il funzionamento in modalità grafica.



Comandi da tastiera

Sono disponibili alcuni comandi che possono essere impartiti attraverso la tastiera, che si comportano in modo simile a quello di altri sistemi operativi. Lo specchio successivo riepiloga le combinazioni possibili, ma occorre sottolineare che la combinazione [Alt F4] funziona solo se viene abilitata espressamente dall'utente.

Combinazione	Effetto
[Ctrl Esc]	Fa apparire il menù principale, che può essere attraversato con l'aiuto dei tasti freccia e per selezionare la voce evidenziata basta premere il tasto [Invio].
[Alt Esc]	Mette in primo piano la prossima finestra; ripetendo la combinazione si scorre tra le applicazioni.
[Alt Tab]	Fa apparire un menù con l'elenco delle applicazioni disponibili, dove è possibile selezionare quella desiderata per portarla in primo piano.
[Alt F4]	Se abilitato, chiude l'applicazione attiva o conclude la sessione grafica, ma solo dopo una conferma.



L'abilitazione o la disabilitazione delle combinazioni [Alt F4] è accessibile dal menù di Fvwm, come si vede nella figura successiva.

Configurazione della mappa della tastiera

Dal momento che NLNX prevede una configurazione locale adatta anche a lingue che si scrivono con un alfabeto non latino, quando si vuole configurare la mappa della tastiera per una lingua del genere, c'è poi il problema di scrivere comandi o direttive che invece richiedono l'alfabeto latino. Per ridurre gli inconvenienti dovuti a queste esigenze, la configurazione della mappa della tastiera con il sistema grafico, prevede sempre la selezione di una coppia: una mappa principale e una alternativa.


In base alla logica prevista, la mappa principale deve essere quella che consente di scrivere con l'alfabeto latino; probabilmente, se la propria lingua non lo prevede, la mappa principale potrebbe essere quella statunitense. Successivamente, durante il funzionamento è sempre possibile cambiare la mappa alternativa. Per esempio, se la mappa principale, già definita in fase di configurazione, è quella italiana (`'it'`), dal menù si può selezionare la sequenza di voci seguenti

per avere una mappa alternativa in greco:
system,

```
$ setxkbmap -rules xorg,  
-model pc105 -options "" -options "grp:alt_shift_toggle",  
-layout el,it.
```

```
...  
...  
...  
system  
...  
...  
$ setxkbmap -rules xorg  
-layout ee,it  
-layout el,it  
-layout en_US,it  
-layout es,it  
...  
...  
-model pc102 -options "grp:alt_shift_toggle"  
-model pc105 -options "grp:alt_shift_toggle"
```

Per passare dalla mappa principale a quella alternativa e viceversa, è sufficiente la combinazione di tasti [Alt Maiuscole], oppure, si possono anche «scambiare» le mappe con la voce *keymap groups* del menù principale.



Si può ottenere la visualizzazione della mappa attiva principale, procedendo così:

```
system,  
$ xkbprint,  
-color -labels symbols -pict all -ll 1 :n  
(oppure -color -labels symbols -pict all -ll 3 :n per le funzioni del terzo e quarto livello della tastiera).
```


```
...  
...  
...  
system  
...  
...  
$ xkbprint  
-color -labels symbols -pict all -ll 1 :1.0  
-color -labels symbols -pict all -ll 3 :1.0  
-eps -color -labels symbols -pict all -ll 1 :1.0  
-eps -color -labels symbols -pict all -ll 3 :1.0
```

```
$ xkbprint -color -labels symbols -pict all -ll 1 :1.0
```

« Livelli di inserimento

La maggior parte delle mappe prevede l'uso del tasto [AltGr] per passare al terzo livello (per esempio, quello che nella disposizione italiana consente di ottenere la chiocciola, il cancelletto, le parentesi quadre e il simbolo dell'euro). Si veda anche quanto scritto a partire dalla sezione 28.6 sulla configurazione e sull'uso della tastiera con X.

Figura u14.21. Livelli della tastiera: in questo caso si tratta della mappa italiana e si vede la selezione dei quattro livelli in corrispondenza del tasto [n].



Accenti morti

Diverse mappe prevedono degli «accenti morti», ovvero tasti o combinazioni di tasti che inizialmente non producono nulla, in attesa della pressione del carattere successivo. Per esempio, per ottenere il carattere «ô», si preme la combinazione [Maiuscole AltGr ^] e poi il tasto [o]. In altri termini, si seleziona prima l'accento morto e poi il carattere da accentare, ammesso che esista un carattere di quel tipo con quel accento particolare.

Figura u14.22. Accento circonflesso morto.




Figura u14.23. Accento acuto morto.




Figura u14.24. Accento grave morto.




Figura u14.25. Dieresi.




Figura u14.26. Tilde.





Figura u14.27. Cediglia.



Metodi di inserimento

«

NLNX consente di configurare al volo la mappa della tastiera, per tutte le lingue che prevedono un numero limitato di caratteri. Quando si ha a che fare con lingue asiatiche con molti caratteri, quale è il caso del cinese, occorre avvalersi di quello che è noto come «metodo di inserimento intelligente». D'altra parte, il fatto di non disporre di una tastiera con la rappresentazione dei simboli, anche quando questi sono in numero limitato, rende più semplice un metodo di inserimento basato su una forma di traslitterazione.

Nelle edizioni di NLNX standard che dispongono della grafica, all'avvio di X viene avviata anche una copia del demone 'scim', per facilitare l'inserimento di un testo utilizzando i caratteri di varie lingue. Per attivare o disattivare questa funzione speciale, si utilizza la combinazione di tasti [Ctrl Spazio], quando è attiva l'applicazione con la quale si è in fase di scrittura. Tuttavia, la combinazione di tasti [Ctrl Spazio] non funziona sempre, perché alcuni programmi richiedono espressamente che sia stata predisposta una configurazione locale appropriata (per esempio 'zh_CN.UTF-8' per il cinese).

Figura u14.28. Attivazione e sospensione del metodo di inserimento intelligente, attraverso la combinazione [Ctrl Spazio].





Figura u14.29. Attivazione del metodo di inserimento intelligente per la lingua cinese, durante l'uso di un programma per la modifica di file di testo.



È bene osservare che, qualunque metodo di inserimento sia stato scelto, per ottenere il risultato occorre che la configurazione della tastiera preveda l'uso dell'alfabeto latino; inoltre, è necessario che siano disponibili (installati) i caratteri necessari alla scrittura, altrimenti il testo non può essere visualizzato.

Messaggi di errore

«

Quando si avvia un programma, possono verificarsi dei problemi, che normalmente vengono segnalati attraverso lo standard error. Tuttavia, durante il funzionamento in modalità grafica si tendono a perdere tali messaggi, perché questi programmi sono avviati attraverso un menù e non un terminale comune. Per ovviare a questo inconveniente, la configurazione particolare di NLNX è organizzata in modo da mostrare lo standard output e lo standard error generato dal gestore di finestre, attraverso un terminale trasparente senza titolo, che si trova apparentemente sullo sfondo, la cui attivazione deve però essere richiesta espressamente:

standard output and error window,
new window.

Figura u14.30. Attivazione della finestra trasparente con i messaggi inviati dai programmi allo standard output e allo standard error.





Figura u14.31. La finestra dei messaggi, dove si vedono alcune informazioni generate dai programmi.




I messaggi che appaiono si possono scorrere all'indietro (anche con l'uso della rotellina del mouse, se disponibile), la finestra dei messaggi può essere eliminata ed eventualmente può essere riavviata successivamente.

Avvio dei programmi

«


Il menù previsto per NLNX è organizzato in modo tale da facilitare l'avvio di alcune funzioni e programmi privilegiati. Nella maggior parte dei casi, nel menù sono previsti degli accorgimenti, come per esempio quello di mostrare un terminale con l'elenco dei processi più attivi, al momento dell'avvio delle applicazioni che ci mettono un po' di tempo prima di mostrarsi all'utente.


Figura u14.32. Attesa durante l'avvio di un programma.




Chiusura dei programmi

«

Per concludere il funzionamento di un programma, oltre alle modalità previste dal programma stesso, è possibile fare un clic sul simbolo  che appare sulla barra superiore della finestra, ma sono possibili anche altre opzioni, come sintetizzato dalle immagini successive:



Se si vuole eliminare un processo elaborativo, associato a un programma che si mostra graficamente, ma che non si chiude con metodi più delicati, si possono usare le maniere forti. Per esempio, attraverso questo metodo è possibile eliminare anche la finestra trasparente con i messaggi emessi dai programmi:



Configurazione del mouse


La configurazione attraverso `'nlxrc x config'` non prevede l'indicazione del tipo di mouse, perché si utilizzano le informazioni trasmesse dal demone `'gpm'`; pertanto, la configurazione corretta di questo demone garantisce anche il funzionamento con X.

L'utente comune non ha la possibilità di configurare definitivamente la velocità o l'accelerazione del puntatore del mouse; per queste e altre cose simili deve usare ogni volta il comando `'xset'`, per il quale appare qualche esempio nel menù di NLNX.

Sfondo


Lo script `'xinitrc'`, all'avvio del sistema grafico fa una serie di operazioni, tra le quali c'è anche il caricamento dello sfondo, se configurato. Questa immagine è costituita dal file `'~/ .wallpaper'` che eventualmente può contenere semplicemente un colore uniforme. Se questo file manca, viene utilizzato comunque un colore predefinito per lo sfondo.

Figura u14.39. Configurazione dello sfondo con colore uniforme, attraverso le voci del menù di Fvwm.



Per definire il colore o l'immagine dello sfondo si possono usare le voci del menù di Fvwm; in particolare, per la selezione dell'immagine, è prevista la scansione del contenuto della directory `'/etc/background/'` e della directory personale dell'utente, alla ricerca di file con alcune estensioni tipiche.

Figura u14.40. Configurazione dell'immagine da usare come sfondo, attraverso le voci del menù di Fvwm.




Cattura dell'immagine dello schermo

Generalmente, con i programmi per il fotoritocco è possibile attivare una funzione per la cattura dell'immagine che appare sullo schermo o solo nell'ambito di una certa finestra. Tuttavia, questa operazione può essere laboriosa, mentre ci sono situazioni in cui poter salvare o stampare qualcosa che si vede attraverso il sistema grafico è importante. Per fare un esempio concreto, ci sono programmi che non dispongono di una funzione di stampa, come Gnuplot e in tal caso, la realizzazione di una foto dello schermo è l'unica possibilità di conservare qualcosa.

Nel menù di Fvwm appare una voce per la cattura delle immagini, che, a seconda dei casi, crea un file nella directory personale dell'utente, invia alla stampa il risultato, oppure crea un file temporaneo e avvia contestualmente un programma per il fotoritocco aprendo quel file. Una volta selezionata la funzione preferita, occorre puntare la finestra da catturare, quindi premere una volta il primo tasto del mouse.

Figura u14.41. Procedimento guidato dal menù di Fvwm per la cattura dell'immagine dello schermo.




Quando si sceglie di salvare l'immagine in un file, si viene avvisati del nome utilizzato, che comunque corrisponde a un modello del tipo: 'screen.nn.jpg'.

Bottoni della barra delle applicazioni

La barra delle applicazioni, che di solito appare nella parte inferiore della superficie grafica, contiene dei «bottoni» per accedere rapidamente a funzioni importanti. In particolare, sono presenti due bottoni con la lettera **T** per avviare un terminale; la differenza sta nel fatto che il primo contiene una shell di *login* e come tale rilegge la configurazione come quando si accede al sistema.


Figura u14.42. I «bottoni rapidi» incorporati nella barra delle applicazioni.



Registrazione dello schermo

Se è installato il programma Recordmydesktop e se è presente il file '~/.recordmydesktop.on', attraverso alcune combinazioni di tasti è possibile controllare l'avvio, la sospensione e la conclusione di una registrazione audio-visuale, di tutto lo schermo grafico.

Figura u14.43. Controllo del funzionamento di Recordmydesktop.



Combinazione	Effetto
[Alt F5]	Inizia a registrare, ma senza audio.
[Alt F6]	Inizia a registrare normalmente, con l'audio.
[Alt F7]	Sospende o fa riprendere una registrazione in corso.
[Alt F8]	Conclude la registrazione.


Il file '~/.recordmydesktop.on' dovrebbe essere un'immagine, la quale viene visualizzata al momento della conclusione, per un breve istante. Questa immagine potrebbe contenere delle note sul video, come per esempio il copyright.

La registrazione produce file denominati '~/.recordmydesktop[-n].ogv'. Tuttavia, alla conclusione della registrazione, occorre dare un po' di tempo a Recordmydesktop per produrre il file OGV finale.

Uso dello scanner

Se si dispone di uno scanner che può essere gestito da NLNX, per attivarne il controllo è sufficiente selezionare la voce *draw, pictures, scan, camera, scan and ocr, \$xscanimage*.

Figura u14.45. Avvio del programma Xscanimage, per la gestione dello scanner.



Avvio manuale del sistema grafico

L'accesso alla sessione grafica avviene di norma attraverso Xdm, anche quando si usa il sistema da DVD *live* o da altra unità in sola lettura. Tuttavia, quando si usa il sistema da DVD, la configurazione grafica iniziale è quella che viene determinata automaticamente (salva comunque la possibilità di intervenire con l'opzione di avvio del kernel 'x_org_conf', come descritto nella sezione u0.1). Se così non dovesse funzionare, o se comunque lo si preferisce, si può far terminare il funzionamento di Xdm e utilizzare poi 'startx', che in quel caso configura al volo la grafica.

```
# /etc/init.d/xdm stop [Invio]
...
$ startx [Invio]
```

Prima di far partire effettivamente la grafica, lo script 'startx', avviato da un DVD *live* o da un altro file system in sola lettura, fa una serie di domande, come avviene durante la configurazione vera e propria che si farebbe con il comando 'nlxrc x config'.

Autorizzazione per l'accesso al server X

Quando si utilizza Xdm, questo modifica ogni volta la chiave di autorizzazione associata al proprio protocollo nel file '~/.Xauthority' ('XDM-AUTHORIZATION-1'). Come conseguenza di ciò, se lo stesso utente ha più sessioni simultanee, su elaboratori differenti, condividendo la stessa directory personale, ovvero condividendo lo stesso file '~/.Xauthority', succede che solo l'ultima sessione aperta può risultare operativa in mondo corretto, mentre tutte le altre perdono la possibilità di avviare programmi nuovi.

Se esiste questo problema, l'utente che voglia aprire queste sessioni parallele deve avviare la grafica con l'ausilio dello script 'startx', da una console, tenendo presente che se è in funzione Xdm occorre indicare uno schermo alternativo:

```
$ startx -- :1 [Invio]
```

Altre annotazioni

La configurazione di X è contenuta nel file '/etc/X11/xorg.conf'; il file '/etc/X11/xorg.conf.vesa' contiene la stessa configurazione e serve come modello quando si aggiorna il file '/etc/X11/xorg.conf'.

Per far sì che venga avviato il gestore di finestre Fvwm è stato modificato il file `/etc/X11/xinit/xinitrc` e per garantire che rimanga così, nella directory `/etc/X11/xinit/` ne è disponibile una copia di scorta che viene ricopiata automaticamente per opera dello script `/etc/init.d/nlrx.config`.

Per quanto riguarda la configurazione del gestore di finestre Fvwm, anche questa è stata riscritta (il file `/etc/X11/fvwm/system.fvwm2rc`) e lo script `/etc/init.d/nlrx.config` provvede a mantenerla come disposto per NLNX, attraverso una sua copia.

Se si gradisce questo tipo di impostazione, le modifiche per il menù di Fvwm vanno apportate precisamente nel file `/etc/X11/fvwm/system.fvwm2rc.nlrx` e copiate nel file `/etc/X11/fvwm/system.fvwm2rc`.

A proposito del menù di Fvwm realizzato per NLNX, si può osservare che, nella maggior parte dei casi, le voci non sono descrittive, ma contengono semplicemente il comando che andrebbe usato da un terminale a caratteri per avviare il programma. Questo tipo di impostazione serve a ridurre il distacco tra l'utilizzo del sistema a riga di comando e un utilizzo esclusivamente visuale-intuitivo.

Per approfondire l'argomento si può consultare il capitolo 28 dedicato alla gestione grafica.

Accesso ad altri file system con NLNX

- Innesto di altri file system 57
- Accesso semplificato alle unità rimovibili 57
- Accesso a unità non rimovibili 58
- Limitazione all'accesso 58
- Accesso a risorse di rete SMB 59

fstab 57

NLNX, durante il funzionamento in modalità grafica, dispone di un sistema di innesto automatico dei file system contenuti in unità di memorizzazione USB rimovibili; per i dischi ottici o per altri tipi di unità, c'è comunque qualche accorgimento che viene incontro agli utenti. Tutte le unità che si vanno a innestare, si inseriscono in una sottodirectory di `/mnt/`.

Innesto di altri file system

Nel file `/etc/fstab` di NLNX, alcune voci sono gestite in modo automatico, nel senso che tale file viene aggiornato dinamicamente, con l'inserimento o l'estrazione di unità esterne. Per tali unità, nella directory `/mnt/` si creano e si eliminano automaticamente delle sottodirectory, in modo tale, per esempio, di innestare l'unità `/dev/sdc2` nella directory `/mnt/sdc2/`.

Nel file `/etc/fstab`, queste voci gestite automaticamente hanno l'opzione `'users'` (al plurale), con la quale si consente a ogni utente il distacco delle unità, anche se l'innesto non è stato eseguito dallo stesso:¹

```
...
/dev/sdc1 /mnt/sda auto users,noauto 0 0
/dev/sdc2 /mnt/sda1 auto users,noauto 0 0
...
```

Come accennato, la directory `/mnt/` è inizialmente vuota, mentre uno script si occupa di inserire le sottodirectory necessarie e di togliere quelle che non servono più (oltre che aggiornare il file `/etc/fstab` di conseguenza). Questo script viene pilotato automaticamente dal sistema uDev, che aggiorna al volo l'elenco dei file di dispositivo.


Le sottodirectory gestite automaticamente sono solo quelle che possono riferirsi a nomi di file di dispositivo di unità di memorizzazione, pertanto si possono comunque creare delle sottodirectory con nomi differenti per scopi propri, aggiornando anche il file `/etc/fstab` manualmente. Per esempio si potrebbe voler aggiungere la voce seguente al file:

```
...
192.168.1.21:/ /mnt/192.168.1.21 nfs users,noauto 0 0
...
```


In tal caso andrebbe anche aggiunta la directory `/mnt/192.168.1.21/`, sapendo che lo script di aggiornamento di `/mnt/` non la tocca, perché non corrisponde ai nomi dei file di dispositivo gestiti.


Accesso semplificato alle unità rimovibili

Per semplificare l'accesso alle unità rimovibili, in modo da non costringere gli utenti a usare i comandi `'mount'` e `'umount'`, appare un pulsantino nella barra delle applicazioni, con la lettera `Ⓜ`.



©2013, 2014 - Copyright © Daniele Giacomini - appmnt2@gmail.com http://informaticadibona.net

Selezionando il pulsante grafico , si ottiene un menù con l'elenco delle unità rimovibili a cui si può accedere, assieme ad altre posizioni utili all'interno del file system. Eventualmente, se alcune unità risultano essere già innestate, si vedono le voci che consentirebbero di tentarne il distacco, come nell'esempio seguente dove si ipotizza che risulti già innestata un'unità nella directory `'/mnt/fd0/':`



Quando si seleziona una voce per accedere a una certa unità, se necessario viene innestata, quindi viene avviato un programma per poter intervenire nel suo contenuto. Di solito si tratta di Xfe, ma in mancanza di altro, può apparire anche solo una finestra di terminale. Logicamente, si può ottenere il distacco di una unità solo quando questa non risulta più utilizzata. In particolare, quando l'innesto è avvenuto in modo automatico e a questo è seguito l'avvio di un programma come Xfe, alla conclusione del funzionamento di tali programmi, viene tentato un distacco automatico, che nel caso di unità servo-assistite, produce poi l'espulsione del supporto di memorizzazione.

Nella maggior parte dei casi, le unità rimovibili vengono innestate automaticamente, avviando contestualmente il programma Xfe, come descritto. Eventualmente, se dopo qualche secondo dopo l'inserimento dell'unità rimovibile non si vede apparire nulla, si può utilizzare la procedura già descritta.

Accesso a unità non rimovibili

Nell'elenco descritto nella sezione precedente, si trovano anche le unità non rimovibili, ma in tal caso, allo scopo di evitare errori, per ottenere l'innesto viene richiesto di inserire la parola d'ordine dell'amministratore. Naturalmente, l'utente comune che vuole accedere ugualmente a tali dati senza avere privilegi particolari, può farlo usando i comandi consueti, pertanto si vuole solo evitare che si innestino le partizioni di un disco locale senza essere consapevoli di ciò che si sta facendo.

Questa cautela deriva dalla possibilità che un disco locale contenga un file system NTFS, per il quale non c'è la massima compatibilità e si vuole evitare che un accesso non voluto esplicitamente possa comprometterne l'integrità.

Limitazione all'accesso

Per impedire a tutti gli utenti l'accesso a certe unità, non è possibile intervenire nel file `'/etc/fstab'`, perché questo verrebbe aggiornato automaticamente, ripristinando i privilegi standard. Pertanto, è previsto un altro metodo, con cui si aggiungono dei file particolari nella directory `'/mnt/';` file che logicamente un utente comune non possa cancellare. Si tratta di aggiungere un file vuoto con un nome corrispondente al modello seguente:

```
nome_dispositivo.DISABLED
```


Per esempio, per impedire l'accesso alle unità a dischetti tradizionali, occorre creare i file `'/mnt/fd0.DISABLED'` e `'/mnt/fd1.DISABLED'`.

La presenza di questi file fa sì che non vengano create automaticamente le directory per l'innesto di tali dispositivi, impedendo in pratica agli utenti comuni di accedervi.


La gestione di questi file va fatta, evidentemente, attraverso degli script. Attualmente, se nella directory personale di un utente, esiste il file `'~/ .nlrx/flags/norrm'` (*no removable media*, nel momento dell'accesso attraverso la grafica, vengono creati al volo tutti i file che servono a impedire l'accesso a unità di memorizzazione esterne.²³

Accesso a risorse di rete SMB

Se presso la propria rete locale (per la quale si deve essere instradati correttamente) sono presenti degli elaboratori MS-Windows configurati in modo da condividere alcune porzioni del proprio file system, secondo i protocolli SMB, dovrebbe essere possibile accedervi attraverso lo stesso menù previsto per le unità rimovibili:



Perché l'innesto possa avvenire, è necessaria la presenza della directory `'/mnt/smb/';` con i permessi `0777s`. Una volta innestato l'albero delle risorse individuate automaticamente, il distacco avviene come per le unità rimovibili:



¹ Originariamente si utilizzava l'opzione `'user'`, al singolare, in modo che l'utente che innestava un file system fosse l'unico (a parte `'root'`) che potesse anche eseguirne successivamente il distacco. Tuttavia, non sempre il sistema operativo si comporta conformemente e poteva succedere che tale operazione venisse autorizzata esclusivamente all'amministratore.

² Con una gestione opportuna dei permessi, si può fare in modo che gli utenti non possano cancellare o modificare il contenuto della directory `'~/ .nlrx/flags/'`. In pratica, la configurazione predefinita di NLNX è tale per cui le directory personali degli utenti hanno i permessi `1771s`, pari a `'rwxrwx--t'`, appartenendo all'utente `'root'` e al gruppo privato dell'utente rispettivo. In tal modo, gli utenti non hanno la facoltà di modificare i permessi della propria directory personale e non possono cancellare file o directory che non appartengono a loro stessi. Quindi, se le directory `'~/ .nlrx/'` e `'~/ .nlrx/flags/'` appartengono all'utente `'root'` e non ci sono i permessi di scrittura per il gruppo e gli altri utenti, nessuno oltre a `'root'` può intervenire.

³ Purtroppo questo meccanismo non può essere applicato agli accessi da terminale testuale, in quanto gli script che possono essere messi in funzioni nella fase successiva all'identificazione dell'utente, operano soltanto con i privilegi dell'utente stesso; pertanto non ci sarebbe modo di creare i file `'/mnt/x.DISABLED'`.

nlnxrc 61

NLNX dispone di tre script principali, come descritto nella tabella successiva. Di questi, il più importante è `nlnxrc`, del quale vengono poi riportate le tabelle con il riepilogo dei comandi di uso più comune. Si osservi che in quasi tutti i casi di utilizzo di `nlnxrc` occorre intervenire in qualità di utente `root`.

Tabella u16.1. Riepilogo degli script principali di NLNX.

Comando	Descrizione
<code>nlnx</code>	Visualizza la guida interna di NLNX in formato testo.
<code>appunti</code>	Score a video <i>a2</i> in formato testo.
<code>nlnxrc</code>	Menù per la configurazione e l'utilizzo delle funzionalità più importanti di NLNX.

Tabella u16.2. Script `nlnxrc`: configurazione principale.

Comando	Descrizione
<code>nlnxrc network config</code>	Configurazione facilitata per l'accesso alla rete locale.
<code>nlnxrc mouse config</code>	Configurazione facilitata per l'uso del mouse.
<code>nlnxrc printer config</code>	Consente di ricreare il file <code>/etc/printcap</code> impostando la coda di stampa predefinita per la stampante che si usa in un certo momento.
<code>nlnxrc locale config</code>	Configurazione facilitata della localizzazione. La configurazione locale può essere distinta in base all'uso da console o da X.
<code>nlnxrc x config</code>	Crea un file <code>/etc/X11/xorg.conf</code> , a partire da <code>/etc/X11/xorg.conf.vesa</code> , consentendo di specificare il tipo di adattatore grafico.
<code>nlnxrc sound config</code>	Riconfigura automaticamente la gestione dell'audio attraverso ALSA.
<code>nlnxrc acpi spindown</code>	Configurazione facilitata del tempo di ritardo per lo spegnimento dei dischi, quando sono disponibili le funzionalità ACPI.
<code>nlnxrc date config</code>	Specifica a quale elaboratore rivolgersi per la sincronizzazione dell'orario del proprio.
<code>nlnxrc log-server config</code>	Specifica a quale elaboratore inviare copia del proprio registro del sistema.

Tabella u16.3. Script `nlnxrc`: configurazione del servizio NIS.

Comando	Descrizione
<code>nlnxrc nis-server config</code>	Attiva o disattiva il funzionamento in qualità di server NIS.
<code>nlnxrc nis-server unconf</code>	
<code>nlnxrc nis-server-users edit</code>	Per motivi di sicurezza, indica quali utenti comuni possono accedere direttamente all'elaboratore che offre il servizio NIS.
<code>nlnxrc nis stop</code>	Disattiva le funzioni NIS (sia come server, sia come cliente).

Tabella u16.4. Script `nlnxrc`: configurazione del servizio DHCP.

Comando	Descrizione
<code>nlnxrc dhcp-server config</code>	Attiva o disattiva il funzionamento in qualità di server DHCP.
<code>nlnxrc dhcp-server unconf</code>	

«02» 2013.11.11 ... Copyright © Daniele Giacomini - appunti2@gmail.com <http://informaticadibona.net>

Comando	Descrizione
nlnxrc dhcp-server edit	Modifica la configurazione del server DHCP, intervenendo nel file di configurazione in modo libero.

Tabella u16.5. Script 'nlnxrc': configurazione del servizio proxy HTTP.

Comando	Descrizione
nlnxrc proxy clients [gruppo]	Definisce l'elenco dei nodi di rete previsti per l'accesso al proprio servizio proxy HTTP.
nlnxrc proxy access [gruppo]	Seleziona i nodi di rete, tra quelli previsti, che possono accedere effettivamente al servizio.

Tabella u16.6. Script 'nlnxrc': configurazione della stampa.

Comando	Descrizione
nlnxrc printer config	Consente di ricreare il file '/etc/printcap' impostando la coda di stampa predefinita per la stampante che si usa in un certo momento.
nlnxrc print maxpages	Consente di definire una quantità massima di pagine che possono essere stampate simultaneamente.
nlnxrc printer clients nlnxrc printer access	Nel primo caso consente di definire l'elenco dei nodi di rete previsti per l'accesso al proprio servizio di stampa; nel secondo consente di scegliere quali nodi, tra quelli previsti, possono accedere effettivamente al servizio di stampa.

Tabella u16.7. Script 'nlnxrc': gestione delle utenze.

Comando	Descrizione
nlnxrc user add [utente ↵ ↵ [home_dir ↵ ↵ [descrizione ↵ ↵ [parola_d'ordine]]]] nlnxrc user del [utente]	Aggiunge o elimina un'utenza, secondo la procedura completa prevista da NLNX.
nlnxrc user passwd [utente ↵ ↵ [parola_d'ordine]]	Cambia la parola d'ordine di un utente, secondo la procedura completa prevista da NLNX.
nlnxrc user info nlnxrc home info	Consente di avere informazioni sugli utenti comuni, partendo, rispettivamente, da un elenco in ordine alfabetico del nominativo utente, oppure della directory personale.
nlnxrc quota set	Se è attiva la gestione delle quote di utilizzo della memoria di massa, consente di stabilire il limite di spazio per le utenze.
nlnxrc quota report	Se è attiva la gestione delle quote di utilizzo della memoria di massa, visualizza la situazione di tutti gli utenti, ordinando l'elenco partendo da quelli che stanno utilizzando più spazio.
nlnxrc nis-server-users edit	Per motivi di sicurezza, indica quali utenti comuni possono accedere direttamente all'elaboratore che offre il servizio NIS.
nlnxrc machine add nlnxrc machine del [nome]	Aggiunge o elimina un'utenza speciale, associata a un elaboratore MS-Windows, per la gestione degli accessi da tale sistema operativo, attraverso Samba.

Comando	Descrizione
nlnxrc admin add [nominativo ↵ ↵ [descrizione ↵ ↵ [parola_d'ordine]]] nlnxrc admin del [nominativo]	Aggiunge o elimina un'utenza amministrativa. Per la precisione, si ottiene un amministratore con nome nominativo dal lato NLNX e uno con nome win.nominativo dal lato MS-Windows.
nlnxrc admin passwd ↵ ↵ [nominativo [parola_d'ordine]]	Cambia la parola d'ordine di un amministratore, secondo la procedura completa prevista da NLNX.

Tabella u16.8. Script 'nlnxrc': installazione e aggiornamento di NLNX.

Comando	Descrizione
nlnxrc nlnx install	Installa NLNX in una partizione già preparata. Può essere usato anche quando NLNX è già in funzione in un disco normale e se ne vuole installare una copia ulteriore in un altro disco.
nlnxrc kernel make	Ricompila un kernel personalizzato, generando un pacchetto Debian per il kernel e i suoi moduli principali, e altri pacchetti Debian per i moduli aggiuntivi, che vengono messi nella directory personale dell'utente <i>root</i> . Per avviare la compilazione è necessario che la directory corrente sia quella da cui si articolano i sorgenti del kernel.
nlnxrc initrd make	Dopo l'installazione di un nuovo kernel personalizzato, rigenera i file 'nlnxrd.img' e 'onlnxrd.img', in modo che contengano i moduli corretti. Questi file vengono installati automaticamente nei posti previsti da NLNX, ma di norma vanno poi copiati manualmente nella partizione di avvio.
nlnxrc nlnx make	Crea una nuova edizione di NLNX, con la possibilità di scegliere se si vogliono produrre solo i file-immagine o se si vuole arrivare direttamente a un DVD finale.
nlnxrc nlnx rescue	Crea un nuovo CD per l'avvio di emergenza di NLNX.

Tabella u16.9. Script 'nlnxrc': controllo di VNC.

Comando	Descrizione
nlnxrc vnccs	Si avvia preferibilmente da una console per attivare un server VNC, definendo una parola d'ordine.
nlnxrc vnccsc	Attiva un server VNC, definendo una parola d'ordine, assieme al cliente VNC necessario a interagire con questo.
nlnxrc vnccss	Si avvia preferibilmente da una console per attivare un server VNC condivisibile, definendo una parola d'ordine.
nlnxrc vnccssc	Attiva un server VNC condivisibile, definendo una parola d'ordine, assieme al cliente VNC necessario a interagire con questo.
nlnxrc vncv nodo nlnxrc vncv-ssh nodo	Consente di visualizzare il server VNC in funzione presso il nodo indicato. La seconda delle due forme di utilizzo, implica la creazione di un tunnel SSH per garantire un collegamento cifrato.

Comando	Descrizione
<code>nlnxrc vncc <i>nodo</i></code> <code>nlnxrc vncc-ssh <i>nodo</i></code>	Consente di interagire con il server VNC in funzione presso il nodo indicato. La seconda delle due forme di utilizzo, implica la creazione di un tunnel SSH per garantire un collegamento cifrato.
<code>nlnxrc sharedx</code>	Attiva un server VNC condivisibile, utilizzando una parola d'ordine predefinita, assieme al cliente VNC necessario a interagire con questo.
<code>nlnxrc viewremotex <i>nodo</i></code>	Consente di visualizzare il server VNC in funzione presso il nodo indicato, utilizzando la parola d'ordine predefinita. In pratica si usa per collegarsi a un server VNC avviato con il comando <code>'nlnxrc sharedx'</code> .

Tabella u16.10. Script 'nlnxrc': funzionalità relative a servizi offerti tramite il server HTTP.

Comando	Descrizione
<code>nlnxrc mrtg config</code> <code>nlnxrc mrtg unconf</code>	Configura o disabilita le statistiche di utilizzo delle interfacce di rete, attraverso MRTG.
<code>nlnxrc webalizer update</code>	Aggiorna le statistiche di accesso al server HTTP, prodotte con Webalizer.

Tabella u16.11. Script 'nlnxrc': funzionalità generiche e accessorie.

Comando	Descrizione
<code>nlnxrc disc-file <i>file_immagine</i></code>	Incide un CD o un DVD (contenente dati) a partire dal file-immagine specificato.
<code>nlnxrc disc-dir [<i>directory</i>]</code>	Procede alla creazione di una copia della directory indicata, o della directory corrente, in un disco ottico. Se non ci sono già, vengono aggiunti i file 'autorun.inf', 'autorun.bat' e 'autorun.htm'.
<code>nlnxrc disc blank</code> <code>nlnxrc disc blankfast</code>	Reinizializza un CD o un DVD riscrivibile. La seconda modalità esegue una cancellazione minima.
<code>nlnxrc audio record</code>	Inizia a registrare in un file temporaneo, ciò che proviene dall'adattatore audio.
<code>nlnxrc ssh hostkey</code> <code>nlnxrc ssh userkey</code>	Crea delle chiavi SSH nuove per l'elaboratore, o per l'utente.

Sintesi delle opzioni di avvio

«

Il comportamento del sistema può essere controllato attraverso una serie di opzioni di avvio, riepilogate dalle tabelle successive.

Tabella u17.1. Opzioni di avvio aggiuntive, specifiche del disco RAM iniziale.

Opzione	Descrizione
<code>n_boot=menu auto rescue net</code> <code>n_boot=<i>dispositivo</i></code>	Avvia la funzione indicata o il sistema contenuto nel file system di <code>'/dev/<i>dispositivo</i>'</code> .
<code>n_setupdelay=<i>n</i></code>	Fa in modo che sia fatta una pausa di <i>n</i> secondi dopo il caricamento dei moduli previsti, in modo che le unità fisiche che vengono individuate con un po' di ritardo siano pronte prima di proseguire.
<code>n_modules=<i>modulo</i>[:<i>modulo</i>]</code> ...	Consente di indicare un elenco di moduli da caricare, per i quali il sistema automatico non provvede autonomamente. I nomi dei moduli sono separati con il carattere due punti (':'), senza inserire spazi tra un nome e l'altro. Non è possibile attribuire delle opzioni ai moduli da caricare.
<code>n_earlyswap=[0 1]</code>	In condizioni normali, le partizioni dei dischi locali che sembrano destinate allo scambio della memoria, vengono attivate già nelle primissime fasi dell'avvio. Eventualmente, con l'opzione <code>'n_earlyswap=0'</code> si richiede di evitare tale automatismo. Nel caso ci fosse invece il file <code>'nlnx.swp'</code> in una partizione locale, l'attivazione dello scambio della memoria avviene in modo indipendente, se non esiste già altra memoria di scambio attiva.

Tabella u17.2. Altre opzioni di avvio aggiuntive, alcune delle quali sono prese in considerazione anche dal disco RAM iniziale.

Opzione	Descrizione
<code>n_u_root=0</code>	Se si tratta di un file system in sola lettura, disabilita l'utenza <code>'root'</code> .
<code>n_u_default=0</code>	Se si tratta di un file system in sola lettura, disabilita le utenze predefinite <code>'tizio'</code> , <code>'caio'</code> ,... <code>'calpurnio'</code> .
<code>n_xorg_conf=0</code>	Fa sì che il file <code>'/etc/X11/xdm/Xservers'</code> venga modificato per non avviare la grafica in modo automatico.

Opzione	Descrizione
n_xorg_conf=auto	Cancella il file <code>/etc/X11/xorg.conf</code> e fa sì che il file <code>/etc/X11/xdm/Xservers</code> venga modificato per avviare la grafica in modo automatico. In pratica, si vuole che il server grafico si configuri automaticamente, ammesso che ne sia in grado.
n_xorg_conf=default	Ripristina il file <code>/etc/X11/xorg.conf</code> secondo la configurazione predefinita di NLNX e fa sì che il file <code>/etc/X11/xdm/Xservers</code> venga modificato per avviare la grafica in modo automatico.
n_xorg_conf=↵ ↵[drv],[h],[v],[bit],[ris]	Produce un file di configurazione <code>/etc/X11/xorg.conf</code> secondo i valori forniti, lasciando gli altri al loro stato predefinito secondo NLNX, inoltre fa sì che il file <code>/etc/X11/xdm/Xservers</code> venga modificato per avviare la grafica in modo automatico.
n_auto_dm=1	Avvia il menù di figura u13.5 che consente l'accesso alle utenze predefinite, senza l'inserimento della parola d'ordine (la sigla «dm» sta per <i>display manager</i>).
n_nic=interfaccia_di_rete	Specifica l'interfaccia di rete da utilizzare.
n_ipv4=indirizzo_ipv4	Specifica l'indirizzo IPv4 da utilizzare nella rete locale.
n_subnet_mask=maschera_di_rete	Specifica la maschera di rete da usare per l'indirizzo IPv4.
n_router=indirizzo_ipv4	Specifica l'indirizzo di un router da utilizzare per accedere alla rete esterna.
n_root_path=percorso	Specifica il percorso di un file system di rete (per esempio <code>'172.21.254.254:/opt/nlnx'</code>).
n_ntp_server=indirizzo_ipv4	Specifica l'indirizzo di un server in grado di fornire l'ora esatta.
n_time_server=indirizzo_ipv4	Specifica l'indirizzo di un server DNS (per la risoluzione dei nomi a dominio).
n_log_server=indirizzo_ipv4	Specifica l'indirizzo di un elaboratore a cui inviare i messaggi del registro di sistema.

Opzione	Descrizione
n_lpr_server=indirizzo_ipv4 n_smb_prn=percorso_smb	Nel primo caso specifica l'indirizzo di una stampante di rete o di un elaboratore che offre questo tipo di servizio. Nel secondo caso specifica il percorso SMB (del tipo <code>'//nodo/stampante'</code>) di una stampante condivisa di MS-Windows (se il nome della stampante contiene spazi, questi vanno sostituiti, ognuno, con la sequenza <code>'%20'</code>).
n_smb_prn_user=nominativo n_smb_prn_passwd=parola_d_ordine	Nel caso sia utilizzata l'opzione <code>'n_smb_prn'</code> e se l'accesso alla stampa richiede una forma di autenticazione, consente di indicare un nominativo e una parola d'ordine.
n_lpr_filter=nome_filtro	Specifica il nome del filtro da usare per la stampa. Il nome in questione corrisponde al nome di un file contenuto nella directory <code>/etc/magicfilter/</code> , togliendo la terminazione <code>'-filter'</code> , oppure al nome di un file PPD contenuto a partire da <code>/usr/share/ppd/</code> , togliendo l'estensione <code>'.ppd'</code> o <code>'.ppd.gz'</code> .
n_max_pages=n_pagine	Specifica la quantità massima di pagine stampabili per volta.
n_lpr_directory=directory	Specifica il percorso assoluto di una directory, la quale deve avere i permessi di accesso 1777 _s . Se si utilizza questa opzione e la directory esiste, le stampe «normali» vengono trasformate in file PDF collocati temporaneamente in questa directory.
n_scanner=indirizzo_ipv4	Specifica l'indirizzo IPv4 di uno scanner remoto.
n_nis_domain=dominio_nis	Specifica il dominio NIS.
n_nis_server=indirizzo_ipv4	Specifica l'indirizzo di un server NIS.
n_host_name=nome	Specifica il nome dell'elaboratore.
n_shutdown=ore:minuti[+ore:minuti]...	Specifica uno o più orari di spegnimento automatico.
n_reboot=ore:minuti[+ore:minuti]...	Specifica uno o più orari di riavvio automatico.
n_no_way_out=1	Specifica che all'elaboratore cliente in questione non possa essere consentito raggiungere servizi di rete esterni, a parte quelli vitali, associati al server NLNX.

Opzione	Descrizione
<code>n_ipv4_arp=ipv4:ethernet</code>	Fissa un indirizzo IPv4 di un elaboratore esterno a un indirizzo Ethernet, in modo che questa associazione non possa essere confusa. Va usata questa opzione esclusivamente per garantire che l'indirizzo IPv4 del server rimanga associato all'indirizzo Ethernet corretto, quando nella rete locale c'è chi potrebbe associare per sbaglio lo stesso indirizzo IP a un elaboratore <i>diverso</i> .
<code>n_ipwatch=0 1 2</code>	Se vi si associa il valore zero, disabilita la gestione, altrimenti attiva il demone <code>'ipwatchd'</code> , allo scopo di individuare nella rete locale l'uso dello stesso indirizzo IPv4, da parte di altri nodi (questa funzione potrebbe non essere più disponibile).
<code>n_w_essid=nome</code>	Specifica l'identificativo ESSID di un'interfaccia di rete senza fili. Eventualmente si può indicare espressamente il nome <code>'default'</code> quando si vuole un collegamento automatico a una rete WiFi non cifrata.
<code>n_w_encryption=NONE</code> <code>n_w_encryption=WEP</code> <code>n_w_encryption=WPA-PSK</code>	Specifica il sistema crittografico usato per la comunicazione attraverso un'interfaccia di rete senza fili.
<code>n_w_wep_key0=chiave</code> <code>n_w_wep_key1=chiave</code> <code>n_w_wep_key2=chiave</code> <code>n_w_wep_key3=chiave</code>	Specifica le quattro chiavi del sistema crittografico WEP. La chiave può essere delimitata tra apici doppi per indicare che si tratta di una stringa, altrimenti si intende come una sequenza esadecimale.
<code>n_w_wpa_psk=chiave</code>	Specifica la chiave del sistema crittografico WPA-PSK. La chiave può essere delimitata tra apici doppi per indicare che si tratta di una stringa, altrimenti si intende come una sequenza esadecimale.

Preparazione delle partizioni

Piano di utilizzo delle partizioni	69
Sistema di emergenza: «rescue»	70
Suddivisione in partizioni	70
Inizializzazione delle partizioni	73

NLNX può essere installato in una partizione di un'unità di memorizzazione collegata al bus ATA interno o al bus USB.

Quando si installa NLNX in un'unità di memorizzazione comune, sia interna, sia esterna, per l'avvio si può usare SYSLINUX. Inoltre, come viene descritto nella sezione [u28](#), per l'avvio dalla rete si usa PXELINUX.

Se si utilizza una partizione in una memoria allo stato solido, è necessario installare NLNX in modo che acceda al file system in sola lettura, per non bruciare rapidamente l'unità. Per lo stesso motivo, in tale memoria non va creata una partizione o un file per lo scambio della memoria virtuale.

Una volta installato in un disco che consenta l'accesso anche in scrittura, è possibile cambiare l'insieme dei pacchetti applicativi e riprodurre un nuovo DVD *live*, purché siano rimasti i programmi necessari per la registrazione su questo tipo di unità di memorizzazione.

Tabella u18.1. Cosa occorre usare per installare NLNX in un disco fisso comune o in un'unità esterna USB.

Comando	Descrizione
<code>fdisk file_di_dispositivo</code>	Creazione o modifica delle partizioni.
<code>mkswap file_di_dispositivo</code>	Inizializzazione di una partizione di scambio per la memoria virtuale.
<code>mkfs.ext3 file_di_dispositivo</code>	Inizializzazione di una partizione da usare per l'installazione del sistema operativo o di altri dati.
<code>mkfs.msdos file_di_dispositivo</code>	Inizializzazione di una partizione da usare per l'avvio del sistema operativo, quando si utilizza SYSLINUX a questo proposito.
<code>nlxrc nlx install</code>	Comando di <code>'nlxrc'</code> per eseguire la procedura di installazione.
<code>syslinux</code> <code>extlinux</code>	Predisposizione del sistema di avvio attraverso SYSLINUX.
<code>install-mbr</code>	Ricostruzione del settore di avvio generico.

Piano di utilizzo delle partizioni

Per l'installazione di NLNX viene proposta un'organizzazione particolare delle quattro partizioni primarie comuni, in modo da facilitare una sorta di standardizzazione, ammesso che non emergano esigenze specifiche particolari.

Tabella u18.2. Convenzione suggerita nella suddivisione in partizioni per l'installazione di NLNX.

Esempi di file di dispositivo	Utilizzo
<code>'/dev/hdx1'</code> <code>'/dev/sdx1'</code>	La prima partizione primaria, di tipo FAT16 (codice 616), contenente un file system Dos-FAT e utilizzata per collocare il sistema di avvio (kernel e SYSLINUX). Questa partizione deve avere una capacità di almeno 80 Mi-byte, ma non può essere troppo grande; ed è assolutamente indispensabile la sua presenza se si deve usare SYSLINUX per l'avvio.

Esempi di file di dispositivo	Utilizzo
'/dev/hdx2' '/dev/sdx2'	La seconda partizione primaria di tipo Second-extended (codice 83 ₁₆), da usare per collocarvi il file system principale (preferibilmente di tipo Ext3).
'/dev/hdx3' '/dev/sdx3'	La terza partizione primaria da usare eventualmente per dati di vario tipo, oppure per un altro sistema operativo.
'/dev/hdx4' '/dev/sdx4'	La quarta partizione primaria da usare eventualmente per lo scambio della memoria virtuale (lo scambio della memoria virtuale non deve essere gestito su delle unità di memoria solida).



Per quanto riguarda la terza partizione primaria, se di questa non c'è bisogno subito, la si può omettere; tuttavia, nel caso si preveda la possibilità di averne bisogno in un momento successivo, si può predisporre inizialmente una quarta partizione per lo scambio della memoria virtuale, che in seguito potrebbe essere ridotta, per ricavare la terza partizione che inizialmente non serviva.

Sistema di emergenza: «rescue»

« L'avvio di NLNX, in qualunque condizione, si avvale di un disco RAM iniziale, il quale contiene un sistema operativo minimo che può essere utilizzato autonomamente. Si ottiene l'avvio esclusivo di questo sistema minimo con la selezione della voce 'rescue'.

Attraverso il sistema di emergenza è possibile svolgere molte delle operazioni che sono descritte in questo capitolo, contando su un utilizzo ridotto al minimo della memoria centrale. In particolare potrebbero essere create e inizializzate le partizioni, soprattutto quella per lo scambio della memoria virtuale. È possibile anche accedere a file system remoti attraverso il protocollo NFS ed è disponibile il programma 'partimage' per salvare e recuperare partizioni intere.

Suddivisione in partizioni

« NLNX può essere installato in un disco, sia quando sta funzionando da DVD *live* (o da qualunque altro contesto in cui il file system principale è in sola lettura), sia quando è in funzione da un disco normale (in tal caso il file system è in lettura e scrittura). Ciò permette, per esempio, di installarlo da disco USB (lettura-scrittura) a disco ATA, da disco USB a un altro disco USB, o in altre combinazioni possibili.¹

Prima di installare NLNX è necessario predisporre manualmente le partizioni nel disco che deve accoglierlo. Per questo è disponibile 'fdisk', con cui si deve definire una partizione per la memoria virtuale (tipo 82₁₆) e una per il file system (tipo 83₁₆). Eventualmente si può usare anche 'parted' per ridimensionare le partizioni già esistenti.

Quando si va a modificare la suddivisione in partizioni di un disco, occorre prima accertarsi di non utilizzarlo. L'errore più frequente che si commette sta nel dimenticare attiva una partizione per lo scambio della memoria virtuale. Ciò può succedere anche quando si avvia NLNX da un DVD *live*, perché se questo trova una partizione già predisposta per lo scambio della memoria virtuale, la utilizza. Pertanto, prima di intervenire in un disco con programmi come 'fdisk' e 'parted', occorre verificare di non utilizzare quel disco anche in tal modo. Si può verificare facilmente l'utilizzo di memoria di scambio con l'uso del comando 'free'. A ogni modo, se ci si dimentica di questo o di altri accessi al disco, al termine delle modifiche, queste **non** sono prese in considerazione dal sistema, pertanto si può essere costretti a riavviare, o a ripeterle dopo che gli accessi sono stati esclusi. Eventualmente, per terminare l'uso di una memoria di scambio, basta il comando seguente:

```
# swapoff -a [Invio]
```

Viene mostrato un esempio sintetico di suddivisione in partizioni con 'fdisk', che si uniforma ai criteri descritti all'inizio del capitolo, riferito al primo disco SATA ('/dev/sda'). Eventualmente si veda anche il capitolo 6 per una descrizione più dettagliata del procedimento.

```
# fdisk /dev/sda [Invio]
```

Command (m for help):

Il programma 'fdisk' accetta comandi composti da una sola lettera e per vederne un breve promemoria basta utilizzare il comando 'm'.

Command (m for help): m [Invio]

```
Command action
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition
l list known partition types
m print this menu
n add a new partition
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table
q quit without saving changes
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition's system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit
x extra functionality (experts only)
```

La prima cosa che si fa normalmente è di visualizzare la situazione iniziale con il comando 'p':

Command (m for help): p [Invio]

```
Disk /dev/sda: 164.5 GB, 164505600000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 20000 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

```
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 10000 80325000 b W95 FAT32
/dev/sda2 10001 20000 80325000 b W95 FAT32
```

In questo caso, si preferisce cancellare le partizioni esistenti e ricominciare da zero:

Command (m for help): d [Invio]

Partition number (1-4): 1 [Invio]

Command (m for help): d [Invio]

Selected partition 2

Command (m for help): p [Invio]

```
Disk /dev/sda: 164.5 GB, 164505600000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 20000 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

```
Device Boot Start End Blocks Id System
```

A questo punto si definiscono la prima, la seconda e la quarta partizione, in base al piano della tabella u18.2, prospettando di non avere bisogno di una terza partizione per i dati:

```
Command (m for help): n[Invio]
```

```
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
```

```
p[Invio]
```

```
Partition number (1-4): 1[Invio]
```

```
First cylinder (1-20000, default 1): 1[Invio]
```

```
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-20000, default 20000): +500M[Invio]
```

```
Command (m for help): p[Invio]
```

```
Disk /dev/sda: 164.5 GB, 164505600000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 20000 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

```
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 60 481950 83 Linux
```

```
Command (m for help): n[Invio]
```

```
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
```

```
p[Invio]
```

```
Partition number (1-4): 2[Invio]
```

```
First cylinder (61-20000, default 61): 61[Invio]
```

```
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (61-20000, default 20000): +150G[Invio]
```

```
Command (m for help): p[Invio]
```

```
Disk /dev/sda: 164.5 GB, 164505600000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 20000 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

```
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 60 481950 83 Linux
/dev/sda2 61 19000 152135550 83 Linux
```

```
Command (m for help): n[Invio]
```

```
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
```

```
p[Invio]
```

```
Partition number (1-4): 4[Invio]
```

```
First cylinder (19001-20000, default 19001): 19001[Invio]
```

```
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (19001-20000, default 20000): 20000[Invio]
```

```
Command (m for help): p[Invio]
```

```
Disk /dev/sda: 164.5 GB, 164505600000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 20000 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

```
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 60 481950 83 Linux
/dev/sda2 61 19000 152135550 83 Linux
/dev/sda3 19001 20000 8032500 83 Linux
```

A questo punto si deve modificare il tipo di partizione per '/dev/sda1' e '/dev/sda4', inoltre si deve rendere avviabile la prima:

```
Command (m for help): t[Invio]
```

```
Partition number (1-4): 1[Invio]
```

```
Hex code (type L to list codes): L
```

```
0 Empty 1c Hidden Win95 FA 70 DiskSecure Mult bb Boot Wizard hid
1 FAT12 1e Hidden Win95 FA 75 PC/IX be Solaris boot
2 XENIX root 24 NEC DOS 80 Old Minix c1 DRDOS/sec (FAT-
3 XENIX usr 39 Plan 9 81 Minix / old Lin c4 DRDOS/sec (FAT-
4 FAT16 <32M 3c PartitionMagic 82 Linux swap c6 DRDOS/sec (FAT-
5 Extended 40 Venix 80286 83 Linux c7 Syrix
6 FAT16 41 PPC PReP Boot 84 OS/2 hidden C: da Non-FS data
7 HPFS/NTFS 42 SFS 85 Linux extended db CP/M / CTOS / .
8 AIX 4d QNX4.x 86 NTFS volume set de Dell Utility
9 AIX bootable 4e QNX4.x 2nd part 87 NTFS volume set df BootIt
a OS/2 Boot Manag 4f QNX4.x 3rd part 8e Linux LVM e1 DOS access
b Win95 FAT32 50 OnTrack DM 93 Amoeba e3 DOS R/O
c Win95 FAT32 (LB 51 OnTrack DM6 Aux 94 Amoeba BBT e4 SpeedStor
e Win95 FAT16 (LB 52 CP/M 9f BSD/OS eb BeOS fs
f Win95 Ext'd (LB 53 OnTrack DM6 Aux a0 IBM Thinkpad hi ee EFI GPT
10 OPUS 54 OnTrackDM6 a5 FreeBSD ef EFI (FAT-12/16/
11 Hidden FAT12 55 EZ-Drive a6 OpenBSD f0 Linux/PA-RISC b
12 Compaq diagnost 56 Golden Bow a7 NeXTSTEP f1 SpeedStor
14 Hidden FAT16 <3 5c Priam Edisk a8 Darwin UFS f4 SpeedStor
16 Hidden FAT16 61 SpeedStor a9 NetBSD f2 DOS secondary
17 Hidden HPFS/NTF 63 GNU HURD or Sys ab Darwin boot fd Linux raid auto
18 AST SmartSleep 64 Novell Netware b7 BSDI fs fe LANstep
1b Hidden Win95 FA 65 Novell Netware b8 BSDI swap ff BBT
```

```
Hex code (type L to list codes): 6[Invio]
```

```
Changed system type of partition 1 to 6 (FAT16)
```

```
Command (m for help): t[Invio]
```

```
Partition number (1-4): 4[Invio]
```

```
Hex code (type L to list codes): 82[Invio]
```

```
Changed system type of partition 4 to 82 (Linux swap)
```

```
Command (m for help): p[Invio]
```

```
Disk /dev/sda: 164.5 GB, 164505600000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 20000 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

```
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 60 481950 6 FAT16
/dev/sda2 61 19000 152135550 83 Linux
/dev/sda3 19001 20000 8032500 82 Linux swap
```

```
Command (m for help): a[Invio]
```

```
Partition number (1-4): 1[Invio]
```

```
Command (m for help): p[Invio]
```

```
Disk /dev/sda: 164.5 GB, 164505600000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 20000 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

```
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 60 481950 6 FAT16
/dev/sda2 61 19000 152135550 83 Linux
/dev/sda3 19001 20000 8032500 82 Linux swap
```

Per memorizzare le variazioni si conclude con il comando 'w'; se invece si preferisce rinunciare, basta utilizzare il comando 'q' che si limita a concludere l'esecuzione del programma annullando le operazioni svolte.

```
Command (m for help): w[Invio]
```

```
The partition table has been altered!
```

```
...
Syncing disks.
...
```

Inizializzazione delle partizioni

Dopo la suddivisione in partizioni, occorre inizializzare ciò che serve. Proseguendo secondo l'esempio di suddivisione appena proposto, si può intervenire così:

```
# mkfs.msdos /dev/sda1[Invio]
```



```
# mkfs.ext3 /dev/sda2 [Invio]
```

```
# mkswap /dev/sda4 [Invio]
```

¹ È il caso di precisare che non si può produrre un nuovo DVD *live* quando il sistema in funzione ha il file system principale in sola lettura, come quando sta già lavorando da un DVD *live* o da una memoria solida USB. Inoltre, l'installazione da un disco fisso normale (in lettura e scrittura) produce un risultato leggermente diverso, per ciò che riguarda il ripristino delle utenze.

Copia del sistema operativo

Copia di NLNX in una partizione di un disco «normale»	75
Copia in una directory	75
Configurazione	76
Configurazione alternativa	77
Scambio della memoria utilizzando un file	77

Dopo la suddivisione del disco in partizioni e dopo la loro inizializzazione, si può passare alla fase dell'installazione che copia il sistema operativo nel disco di destinazione. In generale questo procedimento è assistito da un comando apposito.

Copia di NLNX in una partizione di un disco «normale»

La copia di NLNX in una partizione di un disco fisso comune, viene eseguita con il comando seguente, indicando il file di dispositivo corrispondente alla partizione di destinazione, che deve essere stata preparata e inizializzata come già mostrato nel capitolo precedente:

```
# nlxrc nlx install [Invio]
```

Figura u19.1. Il comando `'nlxrc nlx install'` richiede di specificare il file di dispositivo corrispondente alla partizione nella quale installare il DVD.

```
-----NLNX installation-----
| Please insert the device file for the disk partition
| used as the destination or enter the already mounted
| mount-point.
| If you enter something like "/dev/..." it is assumed to
| be a device file; if you enter something like "/mnt/..."
| it is assumed to be a mount-point, where you have
| already mounted your destination file system.
|-----
| /dev/sd...
|-----
|
| < OK > <Cancel>
```

Naturalmente, al posto di `'/dev/sd...'` occorre indicare il file di dispositivo che corrisponde alla partizione in cui si vuole installare il sistema operativo, cancellando i puntini finali superflui. Si osservi che l'esempio proposto dal programma sembra suggerire l'installazione in un disco SATA o un disco USB esterno, ma si può specificare anche un disco PATA tradizionale, mettendo il nome appropriato (`'/dev/hd...'`), oppure anche un insieme di dischi RAID (`'/dev/mdn'`).

Alcuni lettori DVD, all'apparenza perfettamente funzionanti, potrebbero non essere in grado di leggere tutto il contenuto di un disco, anche senza la segnalazione di alcun errore. È importante tenere presente il problema quando si utilizza NLNX in questo modo, ma soprattutto quando dal DVD si cerca di installarlo, perché nel verificarsi di questa ipotesi, ciò che si ottiene potrebbe essere solo una copia parziale del contenuto originale.

Copia in una directory

Disponendo della preparazione necessaria per farlo, nel caso lo si preferisca, è possibile installare NLNX in una struttura più articolata, composta da più dischi o semplicemente da più partizioni innestate tra di loro. Per questo scopo, occorre innestare inizialmente la partizione che deve ospitare il file system principale a partire da una sottodirectory di `'/mnt/'` (secondo il criterio normale di NLNX); successivamente occorre creare le directory ulteriori, a partire dalle quali si intende articolare il file system di destinazione, quindi occorre innestare manualmente le altre partizioni e infine procedere con la copia.

A titolo di esempio, si suppone di disporre di un disco PATA e di averlo suddiviso nel modo seguente:

Partizione	Scopo
/dev/hda1	partizione di avvio, da innestare nella directory '/boot/';
/dev/hda2	partizione del file system principale;
/dev/hda5	partizione da innestare nella directory '/usr/';
/dev/hda6	partizione da innestare nella directory '/home/';
/dev/hda7	partizione per lo scambio della memoria virtuale (<i>swap</i>).

Dopo aver inizializzato in modo appropriato le varie partizioni, queste vanno innestate secondo lo schema previsto, ma per farlo occorre anche creare le directory necessarie:

```
# mount /mnt/hda2 [Invio]

# mkdir /mnt/hda2/boot [Invio]

# mkdir /mnt/hda2/usr [Invio]

# mkdir /mnt/hda2/home [Invio]

# mount -t auto /dev/hda1 /mnt/hda2/boot [Invio]

# mount -t auto /dev/hda5 /mnt/hda2/usr [Invio]

# mount -t auto /dev/hda6 /mnt/hda2/home [Invio]
```

A questo punto, si può procedere con il comando di installazione, ma invece di indicare un file di dispositivo come destinazione, si deve specificare la directory da cui il tutto si articola: '/mnt/hda2'.

```
# nlrxrc nlrx install [Invio]

-----NLNX installation-----
| Please insert the device file for the disk partition
| used as the destination or enter the already mounted
| mount-point.
| If you enter something like "/dev/..." it is assumed to
| be a device file; if you enter something like "/mnt/..."
| it is assumed to be a mount-point, where you have
| already mounted your destination file system.
|-----
| /dev/sd...
|-----
|
| < OK > <Cancel>
```

Si deve correggere e indicare '/mnt/hda2':

```
/mnt/hda2 [OK]
```

Il resto procede normalmente.

Configurazione

Al termine della copia all'interno di una partizione, oltre a predisporre il sistema di avvio, come viene descritto nel capitolo successivo, è necessario intervenire in alcune parti della configurazione; per la precisione è necessario verificare il file 'etc/fstab', all'interno del quale conviene anche indicare la partizione contenente la memoria virtuale. Si tratta delle prime tre righe che, secondo l'esempio proposto nel capitolo precedente, devono risultare alla fine nel modo seguente:

```
/dev/sda4 none swap sw 0 0
/dev/sda2 / auto defaults,usrquota,errors=remount-ro 0 1
/dev/sda2 /RO-FS/RW-FS auto defaults,usrquota,errors=remount-ro 0 0
...
```

Si osservi che è necessaria l'indicazione di due punti di innesto associati allo stesso file di dispositivo: reinnestando la partizione anche nella directory '/RO-FS/RW-FS/' è possibile poi ricreare un nuovo DVD *live* di NLNX, probabilmente dopo aver modificato qualcosa nella copia realizzata nella partizione del disco fisso; inoltre è possibile gestire il controllo delle quote di utilizzo del disco.

Al termine della copia di NLNX, lo script elimina la parola d'ordine agli utenti comuni predefiniti, in modo da non consentirne l'accesso, lasciando funzionante solo l'utenza dell'amministratore ('root'). Se prima dell'installazione la parola d'ordine è stata modificata, questo cambiamento viene mantenuto anche nella copia che viene installata. Se la parola d'ordine dell'utente 'root' non è stata cambiata prima dell'installazione, alla prima occasione è necessario farlo, associandone eventualmente una agli utenti comuni che si vogliono usare. Si tenga conto anche del fatto che il sistema operativo che si ottiene installando NLNX prevede l'avvio automatico del server OpenSSH, pertanto chiunque potrebbe accedere all'utenza 'root' se la parola d'ordine originale non viene sostituita.

Configurazione alternativa

Benché l'esempio di configurazione del file '/etc/fstab', come mostrato nella sezione precedente, sia corretto, succede che se si installa NLNX in un disco esterno USB, non si possa sapere qual è esattamente il file di dispositivo associato a tale unità. Per esempio, se l'elaboratore in cui si innesta tale disco contiene internamente solo dischi PATA, il disco esterno dovrebbe risultare essere rappresentato da '/dev/sda', ma se al contrario quell'elaboratore ha già internamente un disco SATA, il disco esterno potrebbe essere '/dev/sdb'. Per poter definire una configurazione di compromesso nel file '/etc/fstab', si potrebbe sostituire l'esempio già visto con il contenuto seguente:

```
# FILE_SYSTEM MOUNT_POINT TYPE OPTIONS DUMP PASS
/dev/sda4 none swap sw 0 0
/dev/sdb4 none swap sw 0 0
/dev/sdc4 none swap sw 0 0

rootfs / auto defaults,usrquota,errors=remount-ro 0 1
rootfs /RO-FS/RW-FS auto defaults,usrquota,errors=remount-ro 0 0
...
```

Come si può osservare, non potendo sapere dove si trova la partizione per lo scambio della memoria virtuale, se ne indicano diverse, contando sul fatto che quelle inesistenti non vengano utilizzate senza altre conseguenze; tuttavia, va sottolineato che con la soluzione proposta il file system principale non viene reinnestato nella directory '/RO-FS/RW-FS', perché il file di dispositivo 'rootfs' non esiste.

Scambio della memoria utilizzando un file

In situazioni particolari, quando è necessario attivare lo scambio della memoria in un disco (*swap*) e non ci si può avvalere di una partizione, si può predisporre il file 'nlrx.swap', della dimensione che si preferisce, collocato nella radice di un file system qualunque, purché disponibile. Eventualmente, benché sconsigliabile, in caso di estrema necessità questo file può essere collocato nella directory radice del file system usato per NLNX. Se si interviene così, non serve inizializzare il file, perché ciò viene fatto automaticamente nelle primissime fasi dell'avvio.

La sola presenza di un file con il nome 'nlrx.swap' comporta l'attivazione automatica dello scambio della memoria su di esso, sovrascrivendo qualunque contenuto possedeva già questo file. Dal momento che l'attivazione di questa funzione avviene nelle primissime fasi dell'avvio, se questo file si trova nello stesso file system di NLNX, diventa impossibile eseguire i controlli periodici di coerenza del file system, perché questo risulterebbe già in uso.

Installazione in un file-immagine

Installazione di un file-immagine in sola lettura	79
Installazione in sola lettura condivisa attraverso la rete	79
File-immagine in lettura e scrittura	80

È possibile installare NLNX in un file-immagine, invece che in una partizione, come si fa di solito con un sistema operativo. A questo proposito (con l'uso di un file-immagine) si presentano due alternative: l'installazione in sola lettura, oppure in lettura e scrittura.

Installazione di un file-immagine in sola lettura

È possibile utilizzare il file-immagine 'nlrx.img' di NLNX per collocarlo in un file system dove potrebbe essere contenuto un altro sistema operativo (per esempio MS-Windows). Supponendo di disporre, nella partizione '/dev/sda2', di spazio sufficiente, si potrebbe semplicemente agire così, mentre si sta lavorando con un DVD *live*:

```
# mount /mnt/sda2 [Invio]
# cp /nlrx.img /mnt/sda2/nlrx.img [Invio]
```

È possibile integrare questa forma di installazione, aggiungendo il file per lo scambio della memoria virtuale, costituito da 'nlrx.swp':

```
# gunzip < /nlrx.swp.gz > /mnt/sda2/nlrx.swp [Invio]
```

Se si intende usare il gruppo delle sole utenze predefinite, si può disporre anche del file 'nlrx.dat.gz', da estrarre e collocare a fianco degli altri due, in modo tale da fornire delle directory personali a tali utenti, dove poter salvare i dati:

```
# gunzip < /nlrx.dat.gz > /mnt/sda2/nlrx.dat [Invio]
```

Al termine delle copie, il file system di destinazione va staccato:

```
# umount /mnt/sda2 [Invio]
```

Rimane però da organizzare un sistema di avvio.

Questo metodo di installazione può essere sfruttato anche se si può disporre in modo esclusivo di una partizione, o di tutta l'unità di memorizzazione di massa principale dell'elaboratore, perché consente un'installazione o un aggiornamento rapidi del sistema. Inoltre, diventa più semplice l'organizzazione dell'avvio, attraverso SYSLINUX, in una delle sue varianti (anche EXTLINUX, per esempio).

Il metodo descritto di installazione di NLNX, consentirebbe in teoria di utilizzare un file system di tipo Dos-FAT; tuttavia, considerato che si può usare al massimo la versione a 32 bit di questo file system, non è possibile collocare file più grandi di 4 Gbyte. Ecco perché, anche se si può disporre liberamente dell'unità di memorizzazione di massa principale, può essere conveniente o necessario avvalersi di un file system di tipo Second-extended (Ext2 o Ext3), organizzando l'avvio con EXTLINUX.

Installazione in sola lettura condivisa attraverso la rete

Esiste la possibilità di installare una copia di NLNX, in sola lettura, in modo tale che un gruppo di elaboratori senza disco fisso possa innestare il file system principale attraverso la rete.

Questo procedimento è spiegato nella sezione [u28](#), ma il funzionamento che si ottiene è equivalente a quello in sola lettura descritto nelle sezioni precedenti.

File-immagine in lettura e scrittura

Un file-immagine da usare in lettura e scrittura è sostanzialmente la riproduzione di una partizione normale, solo che viene rappresentata da un file di grandi dimensioni. L'avvio di un file del genere avviene esattamente come se si trattasse di quello in sola lettura, pertanto il nome che deve avere il file nella destinazione è sempre 'nlrx.img', con la sola differenza che, in questo caso, il file system che lo va a ospitare deve concedere l'accesso in scrittura. Per preparare un file di questo tipo occorre procedere manualmente, con i passi mostrati negli esempi successivi.

1. Per prima cosa occorre creare da qualche parte un file abbastanza grande, con l'aiuto di 'dd':

```
# dd if=/dev/zero of=nlrx.img bs=1M count=20K [Invio]
```

In questo caso si crea il file 'nlrx.img' da 20 Gbyte, nella directory corrente.

2. Il file creato va quindi inizializzato, come se fosse una partizione vera e propria:

```
# mkfs.ext3 -F nlrx.img [Invio]
```

3. Il file-immagine, dopo l'inizializzazione, va innestato in modo da poter poi installare il sistema operativo:

```
# mkdir /mnt/loop [Invio]
```

```
# mount -o loop -t auto nlrx.img /mnt/loop [Invio]
```

4. Quindi si procede con l'installazione di NLNX, specificando che la si vuole all'interno di '/mnt/loop', e non di un file di dispositivo.

5. Al termine si deve distaccare il file-immagine e quindi occorre un modo per copiare il file stesso nel file system ospitante. Per esempio potrebbe essere compresso e poi estratto nella destinazione:

```
# umount /mnt/loop [Invio]
```

```
# gzip -9 nlrx.img [Invio]
```

Assieme al file-immagine con il file system di NLNX, è possibile aggiungere il file da usare per lo scambio della memoria virtuale, quello con il nome 'nlrx.swp'. I passi successivi descrivono un esempio di creazione di tale file, della dimensione voluta.

1. # dd if=/dev/zero of=nlrx.swp bs=1M count=1K [Invio]

In questo caso si crea il file 'nlrx.swp' da 1 Gbyte, nella directory corrente.

2. Al termine occorre un modo per copiare il file stesso nel file system ospitante. Per esempio potrebbe essere compresso e poi estratto nella destinazione:

```
# gzip -9 nlrx.swp [Invio]
```

Predisposizione del sistema di avvio

SYSLINUX	81
EXTLINUX	81
PXELINUX	82
Osservazioni sugli insiemi RAID	82
Osservazioni sulla convivenza di più sistemi operativi	82
Osservazioni sull'aggiornamento del kernel	83

Per l'avvio di NLNX, dopo la sua installazione, viene proposto SYSLINUX, assieme ai suoi derivati (EXTLINUX, PXELINUX). Quando l'avvio riguarda un'unità di memorizzazione locale (interna o esterna), i file del sistema di avvio vanno copiati nella radice di una partizione predisposta appositamente. Tale partizione può contenere un file system di tipo Dos-FAT o di tipo Ext2/Ext3 (in tal caso si usa per l'avvio SYSLINUX o EXTLINUX). I file necessari all'avvio sono quelli che si trovano nella directory '/syslinux/' di un disco ottico contenente NLNX. Se il sistema NLNX in funzione in quel momento è proprio nel disco ottico, la directory percepita è precisamente '/initrd/r0/syslinux/'.

SYSLINUX

SYSLINUX può essere usato per l'avvio di NLNX installato sia in dischi fissi PATA o SATA, sia in unità esterne, collegate attraverso il bus USB, utilizzando una partizione contenente un file system Dos-FAT. Pertanto, questa soluzione si presta solo per la creazione di una partizione di avvio, priva di altri dati (senza i file 'nlrx.*'), perché non è possibile contenere file di dimensione maggiore ai 4 Gbyte.

Supponendo che la partizione in cui va installato il sistema di avvio sia '/dev/sda1', si comincia installando il codice necessario al funzionamento di SYSLINUX:

```
# syslinux /dev/sda1 [Invio]
```

Si passa quindi all'innesto della partizione da usare per l'avvio:

```
# mount /mnt/sda1 [Invio]
```

Si presume di avere già a disposizione la directory contenente i file necessari a SYSLINUX per l'avvio, inclusi i kernel e i dischi RAM iniziali; pertanto si passa alla loro copia:

```
# cp -r directory_file_di_avvio/* /mnt/sda1 [Invio]
```


Si separa la partizione di avvio:

```
# umount /mnt/sda1 [Invio]
```

Infine, occorre accertarsi di avere un settore di avvio adatto. Lo si ricrea facilmente con 'install-mbr':

```
# install-mbr /dev/sda [Invio]
```

Quando poi si avvia il sistema, si ottiene una schermata simile a quella dell'avvio da disco ottico *live*:



Se successivamente si vuole intervenire nella configurazione dell'avvio, predisposto in questo modo con SYSLINUX, occorre modificare il file 'syslinux.cfg'.

EXTLINUX

« EXTLINUX è un'alternativa a SYSLINUX, da usare necessariamente se, nella stessa partizione di avvio, si vogliono collocare i file `*.nlrx`, considerato che possono superare i 4 Gbyte di dimensione. Il tal caso, il file system contenuto nella partizione deve essere di tipo Ext2 o di tipo Ext3.

Supponendo che la partizione in cui va installato il sistema di avvio sia `/dev/sda1`, si comincia installando il codice necessario al funzionamento di EXTLINUX, tenendo conto che a differenza di SYSLINUX, tale installazione richiede che la partizione di destinazione sia innestata:

```
# mount /mnt/sda1 [Invio]
# extlinux --install /mnt/sda1 [Invio]
```

Si presume di avere già a disposizione la directory contenente i file necessari a EXTLINUX per l'avvio (sono gli stessi file usati da SYSLINUX), inclusi i kernel e i dischi RAM iniziali; pertanto si passa alla loro copia:

```
# cp -r directory_file_di_avvio/* /mnt/sda1 [Invio]
```

Si separa la partizione di avvio:

```
# umount /mnt/sda1 [Invio]
```

Infine, occorre accertarsi di avere un settore di avvio adatto. Lo si ricrea facilmente con `'install-mbr'`:²

```
# install-mbr /dev/sda [Invio]
```

Se successivamente si vuole intervenire nella configurazione dell'avvio, predisposto in questo modo con SYSLINUX, occorre modificare il file `'extlinux.conf'`.

PXELINUX

« È possibile avviare NLNX attraverso la rete, con l'aiuto di PXELINUX. Questo procedimento è spiegato nella sezione [u28](#).

Osservazioni sugli insiemi RAID

« Il procedimento descritto in questi capitoli per l'installazione di NLNX, prevede l'uso di una partizione separata per gestire l'avvio del sistema operativo. Se si vuole installare NLNX in un insieme di dischi RAID (un file di dispositivo del tipo `'/dev/mdn'`), ciò riguarda il file system principale, mentre **la partizione da usare per l'avvio deve rimanere estranea a tale gestione**.

Osservazioni sulla convivenza di più sistemi operativi

« Quando si installa un sistema operativo è meglio essere prudenti: in generale è sconsigliabile tentare di far convivere due sistemi operativi diversi nello stesso disco o anche in dischi diversi ma collegati allo stesso bus ATA, a meno che **entrambi** siano predisposti per convivere pacificamente assieme. In generale, GNU/Linux funziona correttamente se vengono usati, alternativamente, anche altri sistemi sullo stesso elaboratore, ma possono essere gli altri sistemi operativi che non sono in grado di fare altrettanto. Piuttosto di rischiare, è sicuramente meglio installare NLNX in un disco esterno collegato con un bus USB.

Nel caso si debba installare NLNX in una partizione di un disco ATA, convivendo con un altro sistema operativo, il problema che si deve risolvere subito sta nel gestire l'avvio separato dei due sistemi, pertanto occorre conoscere la configurazione di GRUB 1 o di SYSLINUX per questo scopo (tenendo conto del rischio di non poter più avviare l'altro sistema operativo se si sbaglia qualcosa). Volendo evitare il problema conviene rinunciare del tutto all'installazione di GRUB 1 o di SYSLINUX, avviando NLNX con l'aiuto del DVD *live* o di un CD di emergenza, indicando la sigla `'menu'` all'avvio. La stessa soluzione (DVD *live* o CD di emergenza per l'avvio) varrebbe

installando NLNX in un disco USB esterno, in presenza di un BIOS che non è in grado di avviarlo.

Osservazioni sull'aggiornamento del kernel

« Come descritto nella sezione dedicata alla modifica di NLNX ([u23](#)), se si vuole compilare un kernel personalizzato, occorre ricostruire la coppia di dischi RAM iniziali. Ciò che può sfuggire è il fatto che la copia materiale dei file del kernel e dei dischi RAM iniziali nella partizione usata per l'avvio, deve essere fatta manualmente.

¹ È indispensabile che alla partizione sia stato attivato l'indicatore di avvio, come già mostrato negli esempi all'inizio del capitolo.

² È indispensabile che alla partizione sia stato attivato l'indicatore di avvio, come già mostrato negli esempi all'inizio del capitolo.

Configurazione dell'avvio 85
 Cenni alla configurazione successiva 86

nlrxrd.img 85 onlrxrd.img 85

NLNX si avvale di un disco RAM iniziale, costituito precisamente dai file 'nlrxrd.img' e 'onlrxrd.img' (il file usato dipende effettivamente dal kernel scelto per l'avvio) che si trovano ripetuti in vari punti, ma rimanendo sempre identici nelle varie copie. Il sistema contenuto all'interno del disco RAM iniziale serve principalmente per caricare i moduli necessari all'avvio, ma ne vengono caricati anche altri, in base alle caratteristiche dell'elaboratore individuate automaticamente.

Configurazione dell'avvio

Il sistema contenuto nel disco RAM iniziale e anche il sistema vero e proprio che con questo viene avviato, sono sensibili ad alcuni parametri del kernel che sono specifici di NLNX e si riconoscono perché hanno il prefisso iniziale 'n_' (la lettera «n» sta logicamente per NLNX). In particolare, con il parametro 'n_boot' è possibile istruire questo mini sistema su ciò che si intende fare. Per esempio, passando la voce 'menu', si ottiene un menù di alternative; con la voce 'rescue' si attiva la console per interagire con il sistema minimo; con la voce 'net', si fa in modo che il mini sistema tenti di innestare un file system di rete, contenente un sistema NLNX in sola lettura. Se invece si passano voci come 'sda', 'sda1', 'sda2',... si ottiene l'avvio automatico del sistema installato all'interno di '/dev/sda', '/dev/sda1', '/dev/sda2',...

La distribuzione include dei file di configurazione di esempio per SYSLINUX; tuttavia è il caso di osservare l'estratto seguente:

```
...
LABEL menu
KERNEL vmlinuz
APPEND n_boot=menu root=/dev/ram0 ro init=/linuxrc ↵
↵initrd=nlrxrd.img ramdisk_size=30720 n_setupdelay=8
...
LABEL hda1
KERNEL vmlinuz
APPEND n_boot=hda1 root=/dev/ram0 ro init=/linuxrc ↵
↵initrd=nlrxrd.img ramdisk_size=30720
...
```

La voce 'menu' dei due esempi serve a richiedere al disco RAM l'attivazione di un menù, pertanto appare l'opzione 'n_boot=menu'; tuttavia, si vede anche l'opzione 'n_setupdelay=8', per ottenere un ritardo di otto secondi prima di costruire il menù stesso (serve per attendere il rilevamento di unità esterne USB eventuali). La voce 'hda1' servirebbe per avviare un sistema NLNX installato nella prima partizione del primo disco PATA; pertanto, appare il parametro 'n_boot=hda1', mentre in tal caso non è necessario alcun ritardo per l'individuazione del dispositivo relativo.

È importante osservare che se si utilizza il kernel più «vecchio», ovvero il file 'vmlinuz.old', a questo va associato il file-immagine 'onlrxrd.img', per il disco RAM iniziale. Per le opzioni si vedano le tabelle u17.1 e u17.2.

Seguono alcuni esempi di utilizzo di queste opzioni, dove si punta in particolare all'uso di 'n_xorg_conf'. Si osservi che quando un'opzione può andare in conflitto con la configurazione automatica ottenuta tramite il DHCP, l'opzione specificata prevale.

- n_boot=sdd7
 avvia il sistema collocato nella partizione corrispondente al file di dispositivo '/dev/sdd7'.
- n_modules=ehci_hcd:uhci_hcd
 carica manualmente i moduli 'ehci_hcd' e 'uhci_hcd', per la gestione dei bus USB di tipo EHCI e UHCI. Il caricamento di tali moduli viene richiesto espressamente, perché evidentemente il

«82» 2013.11.11 ... Copyright © Daniele Giacomini - appunti2@gmail.com http://informaticadibeni.net

sistema automatico di riconoscimento dell'hardware non lo fa in modo corretto. Va osservato che se l'elaboratore offre entrambe le possibilità (EHCI e UHCI), i moduli vanno caricati in questo ordine.

- `n_xorg_conf=radeon,,,,`
ridefinisce il file `/etc/X11/xorg.conf`, partendo dalla configurazione standard di NLNX, stabilendo però che si tratta di un'interfaccia grafica di tipo «radeon».
- `n_xorg_conf=,30-90,50-100,,`
ridefinisce il file `/etc/X11/xorg.conf`, partendo dalla configurazione standard di NLNX, stabilendo però che la frequenza orizzontale può andare da 30 a 90 kHz, mentre la frequenza verticale può andare da 50 a 100 Hz.
- `n_xorg_conf=,,,32,`
ridefinisce il file `/etc/X11/xorg.conf`, partendo dalla configurazione standard di NLNX, stabilendo però che la profondità di colori deve essere da 32 bit.
- `n_xorg_conf=,,,1024x768`
ridefinisce il file `/etc/X11/xorg.conf`, partendo dalla configurazione standard di NLNX, stabilendo però che la risoluzione grafica deve essere da 1024x768 punti.
- `n_xorg_conf=vesa,30-80,50-80,16,1280x1024`
ridefinisce il file `/etc/X11/xorg.conf`, stabilendo tutti i valori gestibili in questa fase.

Cenni alla configurazione successiva

Quando si installa NLNX in un disco comune (interno o esterno), conviene creare delle utenze personalizzate. Gli utenti `'tizio'`, `'caio'`,... `'martino'` e `'calpurnio'`, pur non potendo accedere per mancanza di una parola d'ordine, dispongono comunque della loro directory personale: in alcune situazioni ciò può essere utile; in altre può essere considerato un problema di sicurezza. In generale, se gli utenti comuni predefiniti non servono, è meglio eliminare del tutto le loro directory personali, che corrispondono a `~/home/tizio/`, `~/home/caio/`,... `~/home/calpurnio/`.

In ogni caso, questa modifica non pregiudica la produzione di un nuovo DVD *live*, perché queste directory personali verrebbero ricreate in modo automatico.

Se l'elaboratore in cui si lavora è connesso stabilmente a una rete locale, si può utilizzare il comando `'nlnxrc network config'` per la configurazione di una situazione comune, oppure si può arrivare anche a modificare lo script `/etc/init.d/nlnx.network` (rischiando però di dover rinunciare agli automatismi di NLNX). Può anche essere utile modificare i file `/etc/hostname` e `/etc/mailname`. Per esempio, se il proprio elaboratore deve avere il nome a dominio `dinkel.brot.dg`, il file `/etc/hostname` deve contenere la stringa `'dinkel'`, mentre nel file `/etc/mailname` serve il nome a dominio completo.

Una volta installato NLNX, può essere necessario intervenire nel file di configurazione `/etc/X11/xorg.conf`, perché in tal caso viene a mancare la configurazione automatica. Per la configurazione manuale si può usare il comando `'nlnxrc x config'`, con i privilegi dell'utente `'root'`.

Attraverso il comando `'nlnxrc x config'` si ricrea il file `/etc/X11/xorg.conf` a partire da `/etc/X11/xorg.conf.vesa`, modificando il tipo di adattatore grafico, la mappa della tastiera, i dati relativi alla scansione e alla profondità di colori.

Nel caso si intenda utilizzare il sistema APT (sezione 7.7) per fare delle modifiche sui pacchetti installati o per procedere a un aggiornamento di questi, si ricordi di modificare il file `/etc/apt/sources.list`, indicando valori appropriati al proprio contesto.

Realizzazione di una propria variante di NLNX

- Modifica dei pacchetti applicativi installati 87
- Creazione del file-immagine della versione *live* 87
- Identificazione dell'edizione 90
- Ricompilazione del kernel 91
- Installazione di software non libero 92

NLNX esiste con lo scopo di poter essere adattato facilmente alle proprie esigenze, aggiungendo e togliendo pacchetti a seconda dei bisogni. È possibile fare questo da una copia di NLNX installata secondo la procedura normale su una partizione di un disco fisso.

Si osservi che la modifica eventuale del kernel, seguita dalla sua installazione, deve essere completata con l'aggiornamento delle due versioni del disco RAM iniziale.

Modifica dei pacchetti applicativi installati

In generale, può essere conveniente partire da un'edizione di NLNX abbastanza completa, usando il programma `'orphaner'` per disinstallare tutto ciò che non serve. Il programma `'orphaner'` va usato con l'opzione `'-a'`, per visualizzare l'elenco di tutti i pacchetti la cui rimozione non comporta problemi di dipendenze. Naturalmente si devono lasciare i programmi che servono per riprodurre il DVD.

```
# orphaner -a [Invio]

-----Orphaner (r487)-----
| Select packages for removal or cancel to quit:
|------(+)------
| | [ ] myspell-sl      main/text
| | [ ] nlnx-80        main/text
| | [ ] nlnx-ko        main/text
| | [ ] nlnx-ok        main/text
| | [ ] nmapfe         main/net
| | [ ] nrg2iso        main/otherosfs
| | [ ] ntfspgms       main/otherosfs
| |------(+)------
| < OK > <Simulate> < Cancel > < Help >
```

Riquadro u23.2. Pacchetti specifici di NLNX.

NLNX potrebbe includere dei pacchetti Debian realizzati appositamente, per ricordare le dipendenze principali dell'edizione standard. Si tratta dei pacchetti il cui nome inizia per `'nlnx-'`. Quando si tenta di adattare NLNX, questi pacchetti possono essere di intralcio, pertanto si possono rimuovere, senza temere effetti collaterali, a parte il fatto di non avere più riferimenti su cosa è indispensabile e su cosa invece è di intralcio o crea conflitti. Eventualmente, si possono modificare gli stessi pacchetti intervenendo nel contenuto delle directory `/etc/nlnx/debian-packages/*/*`, ricompilandoli attraverso lo script `/etc/nlnx/debian-packages/make-nlnx-packages`. I file dei pacchetti generati si ottengono nella directory personale dell'utente `'root'`:

```
# cd /etc/nlnx/debian-packages [Invio]
# ./make-nlnx-packages [Invio]
# cd /root [Invio]
# dpkg -i nlnx-...i386.deb [Invio]
```

Creazione del file-immagine della versione *live*

Una volta fatte le modifiche che si desiderano, si può usare il comando `'nlnxrc nlnx make'`, senza argomenti, il quale innesta il file system principale nella directory `~/RO-FS/RW-FS/` ed esegue le altre operazioni necessarie, dopo aver ottenuto alcune informazioni indispensabili:

```
# nlnxrc nlnx make [Invio]
```

```

-----NLNX-----
| Please note that producing the new disc or image file
| requires a lot of virtual memory (so you need a lot of
| swap space) and a lot of free space inside "/tmp/".
|
| Is it ok? Should I continue?
|
|-----
| < Yes > < No >
|-----

```

Come avverte il riquadro iniziale, prima di poter avviare la procedura di creazione del nuovo disco o file-immagine, occorre verificare di avere abbastanza memoria virtuale e spazio su disco.

Dopo l'avvertimento iniziale si passa all'indicazione dell'edizione:

```

-----NLNX release-----
| Please insert the NLNX
| release identification
| string:
|-----
| 2010.02.22
|-----
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----

```

Viene quindi chiesto di specificare il percorso del file-immagine da creare. Quanto predefinito corrisponde a un file nella directory '/root/':

```

-----NLNX image file-----
| Please insert the NLNX image
| file pathname:
|-----
| /root/nlnx-2010.02.22.img
|-----
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----

```

A questo punto vengono fatte delle richieste che riguardano la configurazione locale iniziale del sistema che si va a creare. Si comincia con la lingua per il funzionamento da console:

```

-----Console language selection-----
| Please select your language for the console:
|-----
| en_US default or previous selection
| aa_DJ
| af_ZA
| br_FR
| bs_BA
| ca_ES
| cs_CZ
| da_DK
| de_AT
| de_BE
| de_CH
| de_DE
|-----
|-----v(+)-
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----

```

Il carattere usato per la console:

```

-----Console font selection-----
| Please select your console font:
|-----
| LatArCyrHeb-16+.psf.gz previous_value
| LatArCyrHeb-08.psf.gz /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-08.psf.gz
| LatArCyrHeb-14.psf.gz /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-14.psf.gz
| LatArCyrHeb-16.psf.gz /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-16.psf.gz
| LatArCyrHeb-16+.psf.gz /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-16+.psf.gz
| LatArCyrHeb-19.psf.gz /usr/share/consolefonts/LatArCyrHeb-19.psf.gz
|-----
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----

```

La mappa per la tastiera durante l'utilizzo della console:

```

-----Console keyboard map selection-----
| Please select your console keyboard map:
|-----
| it-xorg previous_value
| azerty /usr/share/keymaps/i386/azerty/azerty.kmap.gz
| be2-latin1 /usr/share/keymaps/i386/azerty/be2-latin1.kmap.gz
| be-latin1 /usr/share/keymaps/i386/azerty/be-latin1.kmap.gz
| fr /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr.kmap.gz
| fr-latin0 /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr-latin0.kmap.gz
| fr-latin1 /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr-latin1.kmap.gz
| fr-latin9 /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr-latin9.kmap.gz
| fr-pc /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr-pc.kmap.gz
| fr-x11 /usr/share/keymaps/i386/azerty/fr-x11.kmap.gz
| mac-usb-be /usr/share/keymaps/i386/azerty/mac-usb-be.kmap.gz
| mac-usb-fr /usr/share/keymaps/i386/azerty/mac-usb-fr.kmap.gz
| mac-usb-it /usr/share/keymaps/i386/azerty/mac-usb-it.kmap.gz
| wangbe /usr/share/keymaps/i386/azerty/wangbe.kmap.gz
| ANSI-dvorak /usr/share/keymaps/i386/dvorak/ANSI-dvorak.kmap.gz
| dvorak-classic /usr/share/keymaps/i386/dvorak/dvorak-classic.kmap
|-----
|-----v(+)-
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----

```

La lingua per il funzionamento in modo grafico:

```

-----X language selection-----
| Please select your language for the X
| graphical environment.
| Please note that if there will be an
| environment variable LANG_FOR_X defined, it
| will override this selection.
|-----
|-----^(+)-
| pa_IN.UTF-8 UTF-8
| pl_PL.UTF-8 UTF-8
| pt_BR.UTF-8 UTF-8
| pt_PT.UTF-8 UTF-8
| ro_RO.UTF-8 UTF-8
| ru_RU.UTF-8 UTF-8
| ru_UA.UTF-8 UTF-8
| se_NO.UTF-8 UTF-8
| sid_ET.UTF-8 UTF-8
| sk_SK.UTF-8 UTF-8
|-----
|-----v(+)-
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----

```

Il fuso orario:

```

-----Time zone selection-----
| Please select your time zone:
|-----
| Europe/Rome previous_value
| Africa/Abidjan Africa/Abidjan
| Africa/Accra Africa/Accra
| Africa/Addis_Ababa Africa/Addis_Ababa
| Africa/Algiers Africa/Algiers
| Africa/Asmera Africa/Asmera
| Africa/Bamako Africa/Bamako
| Africa/Bangui Africa/Bangui
| Africa/Banjul Africa/Banjul
| Africa/Bissau Africa/Bissau
| Africa/Blantyre Africa/Blantyre
| Africa/Brazzaville Africa/Brazzaville
|-----
|-----v(+)-
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----

```

Il numero massimo di pagine stampabili per volta:

```

-----Set max lpr/lp printable pages-----
| Please insert how many pages are
| allowed to be printed for any
| single print; if you enter zero or
| you leave blank, there is no
| limit:
|-----
| 15
|-----
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----

```

Infine viene chiesto che tipo di parola d'ordine usare per l'utente 'root' e il nome dell'elaboratore:


```

-----root password selection-----
| Please, select the root password to be used: |
|-----|
| | nlrx      the default NLNX password |
| | current  copy the current password  |
| | x        disable root password at all! |
|-----|
| < OK > <Cancel> |
|-----|

```

```

-----hostname-----
| Please insert the hostname |
| to be used: |
|-----|
| | nlrx |
|-----|
| < OK > <Cancel> |
|-----|

```

I file `/etc/passwd` e `/etc/group` vengono copiati nell'immagine del disco eliminando prima le utenze con numero UID da 1000 a 29999 (si osservi che gli utenti `'tizio'` e gli altri previsti per NLNX hanno numeri UID inferiori); di conseguenza il file `/etc/shadow` viene ricreato, usando la parola d'ordine scelta per l'utente `'root'`, mentre per tutte le altre utenze standard (`'tizio'`, `'caio'`,... `'martino'`, `'calpurnio'`, e anche `'user'`, `'admin0'`, `'admin1'`,... `'admin9'`) viene usata la parola d'ordine standard: `<nlrx>`.

Come si comprende, le utenze amministrative standard sono rese operative e questo per consentire di avere anche un'utenza `'root'` priva di parola d'ordine e quindi inutilizzabile.

La possibilità di disabilitare del tutto le parole d'ordine di `'root'` riguarda soprattutto la didattica, quando si vuole produrre un sistema su DVD *live*, oppure su unità a memoria solida USB, oppure ancora avviato direttamente dalla rete, senza l'intenzione di dare a utenti poco esperti la disponibilità di un'arma letale.

Lo script usato per la masterizzazione, prima della preparazione dei dati si occupa di sistemare alcune cose, come la **cancellazione della directory temporanea** e la creazione di una directory `'etc/'` adatta. Successivamente, la preparazione dei dati richiede un certo tempo:

```

...
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/dpatch"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/dpkg"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/dvdauthor"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/dwww"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/e2fsprogs"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/emacs"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/emacs21"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/emoticons"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/enchant"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/enscript"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/espeak-data"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/et"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/evince"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/festival"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/ffmpeg"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/file"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/file-roller"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/fonts"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/foomatic"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/freecad"
[/etc/script/nlnxrc] "RW-FS/usr/share/fvwm"
...

```

Identificazione dell'edizione

L'edizione standard di NLNX è identificata dalla data di realizzazione, o di pubblicazione:

2012.12.31

Eventualmente, la mancanza del giorno indica la prima edizione del mese, mentre la mancanza anche del mese, indica che si tratta della prima edizione di quell'anno.

Le derivazioni di NLNX è bene siano identificabili come tali, possibilmente utilizzando un nome completamente diverso; tuttavia, se non gli si cambia il nome, è importante che già dalla stringa di edizione si capisca che si tratta di una variante, usando una forma abbastanza differente, che, possibilmente, consenta di intendere la natura della modifica o il contesto per il quale la derivazione è stata realizzata.

Ricompilazione del kernel

Il kernel standard di NLNX è fatto per gestire le situazioni più comuni; tuttavia ci sono componenti che non sono incluse, nemmeno come moduli. Per questo motivo, di norma sono presenti i sorgenti che sono serviti per la preparazione dei kernel utilizzati.

I sorgenti si trovano precisamente a partire da `'/usr/src/'`. Prima di passare alla configurazione con `'make menuconfig'` (o altro comando simile), conviene copiare il file di configurazione del kernel standard, che si trova nella directory `'/boot/'`. Per esempio, ipotizzando un kernel 2.6.23.9, si tratta di eseguire i passaggi seguenti:

```

# cp /boot/config-2.6.23.9 /usr/src/linux-2.6.23.9/.config [Invio]
# cd /usr/src/linux-2.6.23.9 [Invio]
# make menuconfig [Invio]

```

Al termine, una volta salvata una nuova configurazione, si passa alla compilazione, con l'aiuto di `'nlnxrc'`:

```

# nlnxrc kernel make [Invio]

```

```

-----kernel revision-----
| Please insert the kernel |
| revision (must contain at |
| least a number): |
|-----|
| | |
|-----|
| < OK > <Cancel> |
|-----|

```

Viene richiesto di inserire una stringa di identificazione della revisione del kernel che deve contenere obbligatoriamente almeno un numero. Si potrebbe inserire qualcosa di simile all'esempio seguente:

```

01mio [Invio]

```

Si osservi che si possono usare solo numeri e lettere (prima le cifre numeriche e poi le lettere alfabetiche). Se la stringa fornita non è accettabile, si ottiene una segnalazione di errore e occorre ripetere il comando.

Al termine, se tutto funziona come previsto, si ottengono alcuni pacchetti Debian nella directory personale dell'utente `'root'`. Seguendo l'esempio, si ottiene precisamente il file `'/root/linux-image-2.6.23.9_n101mio_i386.deb'` e si dovrebbero ottenere i file relativi ai moduli aggiuntivi, tra cui, per esempio, `'/root/ndiswrapper-modules-2.6.23.9_3.3-3+n101mio_i386.deb'` (ma questi moduli non sono indispensabili). Per installare i vari pacchetti si usa normalmente il programma `'dpkg'`:

```

# cd /root [Invio]
# dpkg -i linux-image-2.6.23.9_n101mio_i386.deb [Invio]
# dpkg -i ndiswrapper-modules-2.6.23.9_1.51-1+n101mio_i386.deb [Invio]
# dpkg -i kqemu-modules-2.6.23.9_1.3.0+n101mio_i386.deb [Invio]

```

...

L'installazione del kernel comporta l'aggiornamento dei collegamenti simbolici previsti nella directory radice: 'vmlinuz' e 'vmlinuz.old'. Purtroppo non è detto che rispecchino le proprie intenzioni ed eventualmente vanno modificati a mano. Dopo questa verifica, si può procedere alla ricostruzione del disco RAM iniziale, nelle sue due versioni, costituite dai file: 'nlrxrd.img' e 'onlrxrd.img'.

```
# nlrxrc initrd make [Invio]
```

È molto importante ricordare di ricostruire sempre le immagini dei dischi RAM iniziali con il comando **'nlrxrc initrd make'**, immediatamente dopo l'installazione di un kernel, perché **diversamente diventa impossibile avviare il sistema!** Inoltre occorre procedere a fare una copia dei file aggiornati nella partizione di avvio: i due kernel, presumibilmente nei nomi abbreviati 'vmlinuz' e 'vmlinuz.old', e i file 'nlrxrd.img' e 'onlrxrd.img'.

Quando viene creato un nuovo DVD *live*, con il comando **'nlrxrc nlrx make'**, viene utilizzato sempre il kernel che risulta attivo, secondo quanto riportato dal comando **'uname -a'**; eventualmente si può controllare:

```
# uname -a [Invio]
```

```
Linux nlrx 2.6.23.9 #1 PREEMPT Dec 13 10:38:52 CET 2007 ↵
↳i686 GNU/Linux
```

Installazione di software non libero

Esiste del software che, a vario titolo, non è libero, ma del quale si può avere bisogno. Per aggiungere questo software a una versione installata di NLNX, conviene cercare delle versioni realizzate appositamente in formato di pacchetti Debian, in modo da non complicarsi troppo le cose. Naturalmente, occorre ricordare che se si installa del software non libero, non è possibile produrre una derivazione di NLNX da ridistribuire.

Una volta raccolti i pacchetti Debian da aggiungere alla propria installazione, è sufficiente utilizzare **'dpkg'** con l'opzione **'-i'**, come nell'esempio seguente, indicando l'elenco di tutti i file da installare:

```
# dpkg -i msttcorefonts_2.3_all.deb ↵
↳ cabextract_1.2-2_i386.deb [Invio]
```

```
(Lettura del database ...)
Spacchetto ...
Spacchetto ...
Configuro ...
Configuro ...
```

L'esempio mostra specificatamente l'installazione dei pacchetti attraverso cui vengono poi prelevati e installati i caratteri tipografici usati da MS-Windows, i quali non sono liberi. Questi pacchetti, di per sé, sarebbero liberi, ma **'msttcorefonts'** installa automaticamente i caratteri che non sono altrettanto liberi. L'installazione di **'msttcorefonts'** (e di ciò da cui questo dipende) consente di utilizzare tipi di carattere come «Arial» e altri, che diventano indispensabili per visualizzare correttamente certi file di MS-Office, specialmente quando l'incolonnamento delle voci è stata fatta imprudentemente con l'uso di sequenze di spazi orizzontali.

Configurazione di NLNX per l'interazione con il sistema

Configurazione locale	93
Configurazione di mouse e tastiera	95
Configurazione di X	96

```
.LANG 93 .LANG_FOR_X 93 .profile 93 gpm.conf 95
LANG 93 xorg.conf 96 $LANG 93 $LANG_FOR_X 93
```

La configurazione locale di NLNX, nella sua edizione standard, prevede inizialmente una variabile di ambiente **'LANG'** con il valore **'en_US.UTF-8'** per il funzionamento da console e **'it_IT.UTF-8'** per il funzionamento in modalità grafica, una mappa per la tastiera italiana e il fuso orario italiano; naturalmente, delle versioni modificate di questo lavoro possono essere pubblicate con una configurazione iniziale differente.

Una caratteristica speciale di NLNX per quanto riguarda la configurazione locale consiste nel separare il valore della variabile **'LANG'** per l'uso da console, rispetto a quello da modalità grafica. Ciò consente, per esempio, di utilizzare proficuamente la console, con una configurazione che prevede l'uso di una lingua con alfabeto latino, mentre in modalità grafica si può lavorare con alfabeti esotici, sia fonetici, sia ideografici.

Per quanto riguarda la gestione di X, è prevista una configurazione automatica, quando il file system è in sola lettura, ma in mancanza d'altro è disponibile una configurazione iniziale generica VESA. La configurazione iniziale (automatica o predefinita) può essere modificata con l'aiuto di **'nlrxrc'**, oltre che con l'intervento diretto sul file **'/etc/X11/xorg.conf'**.


Configurazione locale

È possibile modificare la configurazione locale con il comando **'nlrxrc locale config'**, che cambia comportamento se avviato dall'utente **'root'** o da un utente comune:

```
# nlrxrc locale config [Invio]
```

La prima richiesta a cui si viene sottoposti riguarda la selezione della stringa da assegnare alla variabile **'LANG'**, che riguarda direttamente il comportamento della console. Questo valore viene poi salvato nel file **'/etc/nlrx/LANG'**: se si accede nuovamente al sistema (eventualmente in un'altra console virtuale), la variabile **'LANG'** viene impostata in base al contenuto di questo file (ciò avviene attraverso **'/etc/profile'**).

Figura u24.1. Configurazione della variabile **'LANG'**.




Si osservi che vengono proposti solo i linguaggi che possono essere utilizzati effettivamente in una console di un sistema GNU/Linux, in quanto è visualizzabile solo un insieme ristretto di caratteri.

Dopo la variabile **'LANG'** si passa alla selezione dei caratteri usati per la rappresentazione sullo schermo della console. Viene proposto un elenco di alcuni insiemi validi in generale per i linguaggi che si

possono selezionare. La scelta si ripercuote immediatamente su tutte le console virtuali.

Figura u24.2. Configurazione dei caratteri usati per la console.



Successivamente viene richiesto di specificare la mappa della tastiera, da usare per la console. Nel caso di una tastiera italiana, è consigliabile la scelta della voce 'it-xorg'. Anche questa selezione si ripercuote immediatamente su tutte le console virtuali.

Figura u24.3. Configurazione della mappa della tastiera per la console.






Figura u24.4. NLNX si presenta inizialmente con una mappa della tastiera per la console che è stata realizzata appositamente, in modo da essere il più simile possibile a quella usata per la lingua italiana con la grafica di X (si veda eventualmente la sezione 14.5). Volendo selezionare espressamente questo tipo di mappa, occorre scegliere la voce 'it-xorg'.




Il fuso orario viene indicato selezionando una città di riferimento.

Figura u24.5. Configurazione del fuso orario.



Al termine viene offerto di specificare il valore da assegnare alla variabile di ambiente 'LANG_FOR_X'; vengono proposti solo linguaggi che utilizzano la codifica UTF-8.

Figura u24.6. Configurazione della variabile 'LANG_FOR_X' che si riflette nella configurazione locale del sistema grafico.



Si osservi che gli utenti comuni possono utilizzare il comando 'nlxrc locale config', per definire il contenuto delle variabili 'LANG' e 'LANG_FOR_X', perché lo script '~/.profile' va a leggere il contenuto dei file '~/.LANG' e '~/.LANG_FOR_X', nei quali vengono annotate queste informazioni:

```
$ nlxrc locale config [Invio]
```

L'utente comune non può cambiare i caratteri usati per la visualizzazione attraverso la console e non può nemmeno cambiare la mappa della tastiera, mentre rimane questa possibilità quando utilizza la grafica.

Configurazione di mouse e tastiera

La configurazione iniziale della tastiera è prevista secondo le convenzioni della distribuzione GNU/Linux Debian, nel file '/etc/console/boottime.kmap.gz'. La mappa predefinita di NLNX è diversa da quella standard per la lingua italiana usata dalla distribuzione Debian; pertanto, se si aggiorna il pacchetto relativo alla gestione della tastiera, può darsi che la mappa venga rimpiazzata con quella comune, perdendo le estensioni previste per NLNX. Se necessario, la mappa estesa si trova in '/usr/share/keymaps/i386/qwerty/it-xorg.kmap.gz', oppure si utilizza nuovamente 'nlxrc locale config'.

```
# cp /usr/share/keymaps/i386/qwerty/it-xorg.kmap.gz ↵
↳ /etc/console/boottime.kmap.gz [Invio]
```

La gestione del mouse è sottoposta al controllo di GPM e il sistema grafico, X, utilizza le informazioni generate da GPM stesso, senza accedere direttamente al mouse. La configurazione predefinita di NLNX prevede l'uso di un mouse di tipo PS/2 con rotellina (precisamente un mouse IntelliMouse PS/2), che è perfettamente compatibile con un mouse PS/2 normale, anche se fosse a due tasti, ma si può utilizzare il comando `'nlxrc mouse config'` per attivare la gestione di un mouse differente:

```
# nlxrc mouse config [Invio]

-----Mouse selection-----
Please select the mouse command:
-----
| gpm -timps2 -m /dev/psaux -R ms3 previous_value
| gpm -timps2 -m /dev/psaux -R ms3 IM PS/2 (wheel)
| gpm -tps2 -m /dev/psaux -R ms3 PS/2
| gpm -tms3 -m /dev/ttyS0 -R ms3 MS IM serial COM1: (wheel)
| gpm -tms3 -m /dev/ttyS1 -R ms3 MS IM serial COM2: (wheel)
| gpm -tms -m /dev/ttyS0 -R ms3 MS serial COM1:
| gpm -tms -m /dev/ttyS1 -R ms3 MS serial COM2:
| gpm -tmsc -m /dev/ttyS0 -R ms3 MSystems serial COM1:
| gpm -tmsc -m /dev/ttyS1 -R ms3 MSystems serial COM2:
-----
< OK > <Cancel>
```

Eventualmente si può intervenire manualmente nel file `'/etc/gpm.conf'`, cambiando ciò che serve; se si agisce in questo modo, dopo la modifica, ovviamente, si deve riavviare il demone `'gpm'` attraverso lo script previsto dalla distribuzione:

```
# /etc/init.d/gpm stop [Invio]
# /etc/init.d/gpm start [Invio]
```

Se funziona il mouse su una console, funziona di conseguenza anche con X.

Può capitare che il demone `'gpm'` non si avvii regolarmente, anche se la configurazione predefinita corrisponde alla situazione reale. In tal caso è necessario riavviare manualmente il servizio nel modo appena mostrato.

Configurazione di X

« La configurazione iniziale contenuta nel file `'/etc/xorg.conf'` è predisposta automaticamente se il file system è in sola lettura; diversamente potrebbe trattarsi di una configurazione generica VESA. In generale, se la configurazione non è stata determinata in modo automatico o comunque se non è soddisfacente, può essere conveniente modificarla con il comando `'nlxrc x config'`, operando in qualità di amministratore:

```
# nlxrc x config [Invio]

01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV5M64
Please, select one of the following video adapters:
.^(-)-----
| cyrix /usr/lib/xorg/modules/drivers/cyrix_drv.so
| dummy /usr/lib/xorg/modules/drivers/dummy_drv.so
| fbdev /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
| glint /usr/lib/xorg/modules/drivers/glint_drv.so
| i128 /usr/lib/xorg/modules/drivers/i128_drv.so
| i740 /usr/lib/xorg/modules/drivers/i740_drv.so
| i810 /usr/lib/xorg/modules/drivers/i810_drv.so
| imstt /usr/lib/xorg/modules/drivers/imstt_drv.so
| mga /usr/lib/xorg/modules/drivers/mga_drv.so
| neomagic /usr/lib/xorg/modules/drivers/neomagic_drv.so
| newport /usr/lib/xorg/modules/drivers/newport_drv.so
| nsc /usr/lib/xorg/modules/drivers/nsc_drv.so
| nv /usr/lib/xorg/modules/drivers/nv_drv.so
| ^v(+)-----
|
| < OK > <Cancel>
```

Si può osservare, in alto, che viene suggerito il nome dell'adattatore grafico, in base a quanto riportato dal bus PCI. In questo caso, va scelta la voce `'nv'`, portandovi sopra il cursore e premendo `[Invio]` per confermare.

La richiesta successiva riguarda la mappa della tastiera da usare durante il funzionamento grafico. Si deve specificare una mappa principale e una alternativa (la mappa principale deve essere latina):

```
-----Select the X main keyboard-----
Please, select one of the following keyboard
maps, to be used as the MAIN one, It should be
a latin keyboard map:
.^(-)-----
| hu Hungarian
| is Icelandic
| it Italian
| la Latin America
| lt Lithuanian qwerty numeric
| lt_std Lithuanian azerty standard
| lv Latvian
| mt Maltese
| no Norwegian
| ^v(+)-----
|
| < OK > <Cancel>
```

```
-----Select the X alternate keyboard-----
Please, select one of the following keyboard
maps, to be used as the alternate one:
-----
| us previous
| us U.S. English
| en_US U.S. English w/ ISO9995-3
| us_intl U.S. English w/ deadkeys
| al Albanian
| ar Arabic
| am Armenian
| az Azerbaidjani
| by Belarusian
| be Belgian
| ben Bengali
| ^v(+)-----
|
| < OK > <Cancel>
```

Alla fine si specifica la frequenza di scansione, la profondità di colori e la geometria. Questa è la scelta più delicata:

```
-----Screen frequencies and color depth-----
Please, select one of the following screen frequencies,
color depth and geometry combinations. The ranges with
high frequencies are very dangerous for you screen if it
cannot handle them!
-----
Horizontal kHz; Vertical Hz; b/px; Geometry
.^(-)-----
| 30-80; 50-90; 24; auto 4:3 24 bit/pixel
| 30-80; 50-90; 16; 1024x768 4:3 16 bit/pixel
| 30-80; 50-90; 24; 1024x768 4:3 24 bit/pixel
| 30-80; 50-90; 16; 1280x960 4:3 16 bit/pixel
| 30-80; 50-90; 24; 1280x960 4:3 24 bit/pixel
| 30-80; 50-90; 16; 1280x1024 5:4 16 bit/pixel
| 30-80; 50-90; 24; 1280x1024 5:4 24 bit/pixel
| 30-80; 50-90; 16; 1600x960 5:3 16 bit/pixel
| 30-80; 50-90; 24; 1600x960 5:3 24 bit/pixel
| 30-80; 50-90; 16; 1600x1200 4:3 16 bit/pixel
| 30-80; 50-90; 24; 1600x1200 4:3 24 bit/pixel
| ^v(+)-----
|
| < OK > <Cancel>
```

Se il risultato non è esattamente come si vorrebbe, dopo la configurazione guidata da `'nlxrc'`, si può anche ritoccare a mano il file `'/etc/xorg.conf'`. I punti salienti sono questi:

```
...
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
```

```

Option      "DPMS"
HorizSync   30-80
VertRefresh 50-90
EndSection
...
Section "Screen"
Identifier  "Default Screen"
Device      "Generic Adapter"
Monitor     "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
...
SubSection "Display"
    Depth    16
    Modes    "1280x1024"
    ViewPort 0 0
EndSubSection
SubSection "Display"
    Depth    24
    Modes    "1280x1024"
    ViewPort 0 0
EndSubSection
EndSection
...

```

Si osservi che quando si utilizza NLNX da DVD *live*, o comunque in una situazione in cui il file system principale è in sola lettura, se la grafica non si avvia automaticamente, occorre utilizzare il comando `'startx'` tradizionale. In tal caso, però, lo script `'startx'`, prima dell'avvio, modifica il file `'/etc/xorg.conf'` al volo, facendo le stesse domande che farebbe `'nlnxrc'`, come appena mostrato.

Stampa

Configurazione	99
Opzioni di avvio per la stampa	102

NLNX include un server di stampa compatibile con il tipo BSD, dove il file `'/etc/printcap'` può essere configurato facilmente con l'aiuto di `'nlnxrc'`.

Configurazione

Con il comando `'nlnxrc printer config'` si rigenera il file `'/etc/printcap'`, specificando una sola coda di stampa predefinita, che può corrispondere anche a un servizio presso un elaboratore remoto, inclusi quelli offerti da elaboratori MS-Windows:

```

# nlnxrc printer config [Invio]

.Setup default printer filter type--.
| Please, select one of the          |
| following filter programs:         |
|-----|
| magicfilter  Magicfilter          |
| foomatic     Foomatic             |
|-----|
|                                     |
| < OK >    <Cancel>                |
|-----|

```

Inizialmente viene chiesto di specificare quale programma usare per la gestione del filtro di stampa che si preferisce. Magicfilter è il più semplice, con lo svantaggio che l'elenco di stampanti è ridotto (con Magicfilter manca soprattutto la gestione attraverso il server HP IJS), ma consente a chi sa usarlo di predisporre il proprio filtro personalizzato; Foomatic è il più adatto per i meno esperti, essendo fornito di un elenco molto grande di modelli di stampanti.

Quello che segue è l'elenco che può apparire dopo avere selezionato Magicfilter:

```

-----Setup default printer type-----
| Please, select one of the following printer filters. |
| If you don't find your special printer, please try a |
| different name that might be compatible with the one |
| that you have.                                     |
|-----|
|bj10e      /etc/magicfilter/bj10e-filter              |
|bj200      /etc/magicfilter/bj200-filter              |
|bj600_draft /etc/magicfilter/bj600_draft-filter      |
|bj600      /etc/magicfilter/bj600-filter              |
|bj610      /etc/magicfilter/bj610-filter              |
|bj800_draft /etc/magicfilter/bj800_draft-filter      |
|bj800      /etc/magicfilter/bj800-filter              |
|bjccolor   /etc/magicfilter/bjccolor-filter          |
|cps300     /etc/magicfilter/cps300-filter            |
|'v(+)'-----|
|                                     |
| < OK >    <Cancel>                |
|-----|

```

Il menù seguente riguarda invece la scelta di Foomatic:

```

-----Setup default printer type-----
Please, select one of the following PPD.
-----
| HP-2000C-hpijs          .
| HP-2000C-pcl3          .
| HP-2500C-hpijs          .
| HP-2500CM-hpijs         .
| HP-2500CM-Postscript    .
| HP-2500C-pcl3          .
| HP-2563-lp2563         .
| HP-Business_Inkjet_1100-hpijs .
| HP-Business_Inkjet_1200-hpijs .
| HP-Business_Inkjet_2200-chp2200 .
| HP-Business_Inkjet_2200-hpijs .
-----
~v(+)-----
|
| < OK > <Cancel>
|
-----

```

Nel caso di Foomatic, i nomi dei modelli di stampante contengono anche un'estensione che fa capire in che modo viene realizzato il filtro; pertanto, spesso sono disponibili filtri differenti per uno stesso modello. Si osservi che non è garantito che funzionino tutte le voci e può essere necessario fare dei tentativi.

Dopo avere specificato il nome del filtro da usare, si può indicare l'indirizzo IPv4 presso il quale si trova la stampante; se si tratta dell'indirizzo 127.0.0.1 o se si lascia vuoto il campo, si intende fare riferimento a una stampante locale. In alternativa, si può indicare un percorso per raggiungere una stampante condivisa di MS-Windows.

```

-----Printer location-----
Please insert the printer location address; if
the printer is local, just use "127.0.0.1" or
leave it blank; if it is a BSD remote printer,
put the IPv4 address; if it is a SMB (Windows)
remote printer, enter the resource path, like:
"/hostname/printer" (do not use backslash).
-----
| 127.0.0.1
|
-----
|
| < OK > <Cancel>
|
-----

```

Se si fa riferimento a una stampante locale (come appare nell'esempio), viene richiesto di indicare il file di dispositivo a cui corrisponde la stampante:

```

---Setup default printer device---
Please, select one of the
following printer devices:
-----
| /dev/lp0 /dev/lp0
| /dev/usb/lp0 /dev/usb/lp0
|
-----
|
| < OK > <Cancel>
|
-----

```

Quando si installa NLNX nel disco fisso, se questo non viene aggiornato automaticamente, tramite il protocollo DHCP, è necessario predisporre il file '/etc/printcap' con l'aiuto del comando '**nlxrc printer config**', ritoccandolo eventualmente a mano in un momento successivo. Segue un esempio riferito alla stampa compatibile con un modello HP Laserjet generico, collegata alla prima porta parallela:

```

lp:\
:lp=/dev/lp0:\
:sd=/var/spool/lpd/lp:\
:af=/var/log/lp-acct:\
:lf=/var/log/lp-errs:\
:if=/etc/magicfilter/laserjet-filter:\
:pl#66:\
:pw#80:\
:pc#150:\
:mx#0:\
:sh:

```

Con il comando '**nlxrc printer config**' è possibile configu-

rare una sola stampante; se si vogliono gestire più stampanti, o semplicemente più code differenti, occorre modificare il file '/etc/printcap' a mano. L'esempio seguente riporta il caso di due code di stampa: quella predefinita riguarda una stampante locale HP Laserjet, mentre la coda successiva ('lp2') è rivolta a una stampante remota (192.168.1.254), senza specificare il tipo di filtro:

```

lp:\
:lp=/dev/lp0:\
:sd=/var/spool/lpd/lp:\
:af=/var/log/lp-acct:\
:lf=/var/log/lp-errs:\
:if=/etc/magicfilter/laserjet-filter:\
:pl#66:\
:pw#80:\
:pc#150:\
:mx#0:\
:sh:

lp2:\
:sd=/var/spool/lpd/lp:\
:af=/var/log/lp-acct:\
:lf=/var/log/lp-errs:\
:pl#66:\
:pw#80:\
:pc#150:\
:mx#0:\
:mc#999:\
:rp=lp:\
:rm=192.168.1.254:\
:sh:

```

Per approfondire l'argomento si può consultare il capitolo 27 dedicato alla stampa.

Va osservato che se si richiede di utilizzare una stampante condivisa, specificando un percorso del tipo '/pc01/stampante', tale percorso va usato utilizzando solo barre oblique normali, e non le barre inclinate nel modo opposto, come fa MS-Windows; inoltre, se il nome della stampante contiene spazi, al loro posto va usata la sequenza '%20'. Infine, va tenuto presente che la configurazione non si riflette sostanzialmente nel file '/etc/printcap', perché sono gli script '/etc/script/lpr' e '/etc/script/lp' che si occupano, in tal caso, di inviare il file da stampare (filtrato opportunamente) alla condivisione. Ciò significa anche che per raggiungere una stampante condivisa, non è possibile usare direttamente il comando '/usr/bin/lpr', ma bisogna avvalersi necessariamente degli script di NLNX.

```

-----Printer location-----
Please insert the printer location address; if
the printer is local, just use "127.0.0.1" or
leave it blank; if it is a BSD remote printer,
put the IPv4 address; if it is a SMB (Windows)
remote printer, enter the resource path, like:
"/hostname/printer" (do not use backslash).
-----
| //docenti/stampante
|
-----
|
| < OK > <Cancel>
|
-----

```

Quando si specifica un percorso di stampa riferito a una condivisione MS-Windows, viene richiesto di specificare eventualmente il nominativo dell'utente e la parola d'ordine per accedere al servizio. Naturalmente, se questo servizio non lo richiede, tali dati aggiuntivi non vanno inseriti.

```
-----Printer user-----
| Please insert the user to access |
| the remote printer             |
| "/docenti/stampante". If there |
| is no user, just leave it blank.|
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|-----|
| < OK > <Cancel>              |
|-----|
```

```
-----Printer password-----
| Please insert the password to   |
| access the remote printer       |
| "/docenti/stampante" as user   |
| "daniele". If there is no     |
| password, just leave it blank. |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |
|-----|
| < OK > <Cancel>              |
|-----|
```

Opzioni di avvio per la stampa

Tra le opzioni di avvio di NLNX, ne sono previste alcune per la configurazione al volo della stampante. In particolare, `n_lpr_filter` si può usare sia per la stampa «normale» (BSD), sia per quella con le stampanti condivise di MS-Windows allo scopo di consentire l'indicazione del filtro da applicare ai file che vengono inviati alla stampante. Il nome del filtro deriva dal nome del file contenuto nella directory `/etc/magicfilter/`, togliendo la terminazione `filter`, oppure dal nome del file PPD, togliendo l'estensione `.ppd` o `.gz`. Per esempio, volendo utilizzare il file `ljet4-filter` va scritto semplicemente il nome `ljet4`, mentre volendo utilizzare il file `HP-LaserJet_4-ljet4.ppd.gz` va scritto solo il nome `HP-LaserJet_4-ljet4`. Segue la descrizione di alcuni esempi un po' più completi.

- `n_lpr_server=127.0.0.1 n_lpr_filter=laserjet`
`n_lpr_filter=laserjet`
Configura la stampa per una stampante locale, utilizzando un filtro di stampa per il tipo «laserjet» (corrispondente al file `/etc/magicfilter/laserjet-filter`). Il file di dispositivo corrispondente alla stampante locale viene individuato automaticamente, per esclusione.
- `n_lpr_server=172.21.254.254 n_lpr_filter=laserjet`
Configura la stampa per una stampante di rete, all'indirizzo `172.21.254.254`, utilizzando un filtro di stampa per il tipo «laserjet» (corrispondente al file `/etc/magicfilter/laserjet-filter`).
- `n_smp_prn=/pc77/stampante n_smb_prn_user=root n_lpr_filter=laserjet`
Configura la stampa per una stampante di rete, condivisa da un elaboratore MS-Windows con il nome `\\pc77\stampante`, autenticandosi come amministratore e senza fornire alcuna parola d'ordine. Il filtro di stampa è lo stesso visto negli esempi precedenti.
- `n_smp_prn=/pc77/stampante n_smb_prn_user=root ↵`
`↵n_smb_prn_passwd=segreta n_lpr_filter=laserjet`
Come nell'esempio precedente, specificando una parola d'ordine.
- `n_smp_prn=/192.168.0.7/stampante n_smb_prn_user=root ↵`
`↵n_smb_prn_passwd=segreta n_lpr_filter=laserjet`
Come nell'esempio precedente, indicando al posto del nome dell'elaboratore che offre la condivisione della stampante, il suo indirizzo IPv4.
- `n_max_pages=11`
Fissa il numero massimo di pagine stampabili per volta.

Particolarità varie di NLNX

ACPI	103
Configurazione di Bash e script di sistema	104
Procedura di inizializzazione del sistema	104
Registri	106
Pianificazione dei processi con Cron	106
Dati variabili nel DVD <i>live</i>	107
Blocco delle funzioni di «nlxrc»	107

clamav-home 106 nlx.config 104 nlx.hardware 104
nlx.last 104 nlx.mixed 104 nlx.network 104
nlx.ro-fs 104 rc.local 104 sysklogd 106

Le funzionalità principali di NLNX sono gestite attraverso lo script `'nlxrc'` (`/etc/script/nlxrc`) che può essere utilizzato anche senza argomenti, ottenendo così un menù delle funzionalità principali:

```
# nlxrc [Invio]
```

Figura u26.1. Come si presenta lo script `'nlxrc'` quando viene avviato senza argomenti, per ottenere il menù dei comandi disponibili. Le voci sono raggruppate in base al contesto per le quali possono essere più interessanti.

```
-----NLNX-----
| nlxrc menu                    |
| Some functions are reserved  |
| to "root" or might be reserved |
| for use with read-write or read-only |
| file system: see "nlxrc --help" |
| for a contextual command list. |
|-----|
| .*(-)                        |
| |user add                    #rw Add a new user |
| |user del                    #rw Remove an old user |
| |user passwd                 $rw Change the user password |
| |user info                   #rw Show info on a selected common user |
| |home info                   #rw Show info on a selected home directory |
| |quota set                   #rw Set user's disk quota |
| |nis-server-users edit      #rw Edit NIS server allowed users |
| |print maxpages             # Set max pages to print with lpr/lp |
|-----|
| |ssh hostkey                 # Make some new host keys |
| |ssh userkey                 $ Make some new RSA keys for the user |
|-----|
| |v(+)                        |
|-----|
| < OK > <Cancel>              |
|-----|
```

Si osservi che all'inizio delle voci appaiono delle sigle: `'$'` indica una funzione disponibile a tutti gli utenti; `'#'` indica una funzione disponibile soltanto all'amministratore; `'#ro'` è una funzione disponibile soltanto all'amministratore durante il funzionamento con un file system in sola lettura (come nel DVD *live*); `'#rw'` indica una funzione che si può utilizzare solo come amministratore, quando il sistema è installato in un disco normale (con accesso in lettura e scrittura).

ACPI

Il kernel standard di NLNX include delle funzionalità ACPI. In diversi casi, queste funzionalità sono limitate o disabilitate del tutto, perché all'avvio viene passata al kernel l'opzione `'acpi=strict'` o `'acpi=off'`, ma in tali situazioni si possono abilitare facilmente (inserendo all'avvio l'opzione `'acpi=on'`, oppure modificando la configurazione di GRUB 1 con il file `'grub/menu.lst'`, o di SYSLINUX con il file `'syslinux.cfg'`, una volta installato NLNX).

Quando sono attive le funzionalità ACPI, è possibile controllare sommariamente il tempo di ritardo per lo spegnimento dei dischi, attraverso `'nlxrc'`:

```
# nlxrc acpi spindown [Invio]
```

Se si vuole gestire lo spegnimento dei dischi in modo indipendente da quanto predisposto da NLNX (utilizzando il programma

'hdparm', con l'opzione '-s', a mano), bisogna accertarsi di eliminare il file '/etc/nlnx/ACPI_STAND_BY_VALUE', che altrimenti viene preso in considerazione all'avvio del sistema.

Configurazione di Bash e script di sistema

« Il file '/etc/profile' è più articolato di quello standard. Vengono descritte le particolarità più significative.

- La variabile **'PATH'** tiene conto anche di quanto contenuto nelle directory '/opt/*/bin/' ed è prevista la directory '/etc/script/' per gli script che non appartengono allo standard della distribuzione GNU/Linux Debian. Il percorso della directory '/etc/script/' viene posto prima degli altri, in modo da avere la precedenza nella scelta di nomi uguali.
- L'invito della shell è costruito in modo da mostrare un indirizzo IPv4 utile per identificare il proprio elaboratore. L'indirizzo IPv4 viene ottenuto leggendo lo stato attuale della configurazione delle interfacce di rete; se l'indirizzo cambia, per aggiornare l'invito è necessario uscire e rientrare dalla sessione di lavoro.
- Sono previsti una serie di alias per i comandi **'rm'**, **'cp'**, **'mv'** e **'ln'**, in modo da usare sempre l'opzione **'-i'**.
- Se l'utente che tenta di accedere non è l'amministratore e si tratta di un elaboratore che sembra essere dedicato alla condivisione delle utenze attraverso NFS e NIS, si fa in modo che la shell termini di funzionare, prima che l'utente possa avere a disposizione l'invito. Tuttavia, è possibile definire un elenco di utenti comuni che non sono sottoposti a questa limitazione, nel file '/etc/nlnx/NIS_SERVER_ALLOWED_USERS'.
- Se l'utente che tenta di accedere non è l'amministratore e il sistema operativo è installato in un file system usato in lettura e scrittura, l'accesso può essere sottoposto a un controllo preliminare sull'utilizzo del disco. Per attivare questa funzionalità in pratica, si utilizza il comando **'nlnxrc quota set'**, con il quale viene richiesto di modificare il file '/etc/nlnx/HOME_DISK_SPACE_ALLOWED'. Il file ha una sintassi molto semplice: è composto da righe composte secondo il modello seguente:

```
[ nominativo_utente ] : n
```

Il numero che appare dopo i due punti (':') è la quantità di byte a disposizione, mentre il nominativo utente, se non viene indicato rappresenta tutti gli utenti che nel file non sono stati specificati.

Ogni volta che un utente accede al sistema, viene informato sullo stato dell'utilizzo del disco a partire dalla propria directory personale.

Procedura di inizializzazione del sistema

« La procedura di inizializzazione del sistema prevede diversi script in più, come sintetizzato nella tabella successiva.

Tabella u26.2. Script aggiuntivi di NLNX, legati in qualche modo alla procedura di inizializzazione del sistema.

Script e collegamenti simbolici	Descrizione
'/etc/script.functions/*'	Funzioni generali di NLNX. Non vengono eseguiti da soli, ma incorporati in altri script, anche al di fuori della procedura di inizializzazione del sistema.

Script e collegamenti simbolici	Descrizione
'/etc/init.d/nlnx.ro-fs' '/etc/rcS.d/S19nlnx.ro-fs'	È presente solo in un file system in sola lettura e serve a riprodurre la struttura necessaria delle directory '/var/', '/home/' e '/etc/' nel file system virtuale contenuto nel disco RAM, inoltre serve ad attivare la memoria virtuale nel caso riesca a trovare una partizione già prevista per questo.
'/etc/init.d/nlnx.hardware' '/etc/rcS.d/S31nlnx.hardware'	Configurazione riconducibile all'hardware e caricamento dei moduli relativi.
'/etc/init.d/nlnx.config' '/etc/rcS.d/S32nlnx.config'	Ripristino della configurazione particolare di NLNX e aggiornamento della configurazione sulla base delle opzioni di avvio.
'/etc/init.d/nlnx.network' '/etc/rcS.d/S41nlnx.network'	Configurazione della rete.
'/etc/init.d/nlnx.mixed' '/etc/rcS.d/S98nlnx.mixed'	È il raccogliatore di tutto quello che deve essere fatto alla fine del primo gruppo di script della procedura di avvio, contenuti nella directory '/etc/rcS.d/'.
'/etc/init.d/nlnx.ipwatch' '/etc/rc[2 3 4 5].d/S20nlnx.ipwatch'	Script di avvio e arresto del servizio IPwatch, con il quale il demone 'ipwatch' verifica che il proprio indirizzo IPv4 non venga annunciato da altri nella rete locale. Tale servizio serve particolarmente per un elaboratore server, il quale non deve risultare oscurato improvvisamente da un conflitto di indirizzi IP.
'/etc/init.d/nlnx.watchdog' '/etc/rc[2 3 4 5].d/S98nlnx.watchdog'	È uno script da adattare e utilizzare espressamente, perché altrimenti non viene avviato in modo predefinito. Il suo scopo è quello di accertarsi del funzionamento di certi servizi e, in mancanza di risposta, provvedere al loro riavvio. Per questo si avvale di altri script, denominati 'nlnx_watchdog_*'.
'/etc/init.d/nlnx.display_manager' '/etc/rc[2 3 4 5].d/S99nlnx.display_manager'	Se si utilizza l'opzione di avvio 'n_auto_dm=1' , invece dell'accesso consueto, si ottiene un menù con cui selezionare uno degli utenti predefiniti, ciò attraverso questo script.

Script e collegamenti simbolici	Descrizione
<pre> /etc/init.d/nlnx.last /etc/rc[2 3 4 5].d/S99nlnx.last </pre>	<p>Contiene ciò che va fatto quasi alla fine della procedura di avvio, pertanto si trova richiamato dalle directory <code>'/etc/rc2.d/'</code>, <code>'/etc/rc3.d/'</code>, <code>'/etc/rc4.d/'</code> e <code>'/etc/rc5.d/'</code>; in particolare, questo script contiene la configurazione del tempo di ritardo per lo spegnimento dei dischi se le funzioni ACPI sono attive.</p>
<pre> /etc/init.d/nlnx.mnt_fs /etc/init.d/nlnx.mnt_hd /etc/init.d/nlnx.mnt_md /etc/init.d/nlnx.mnt_sd /etc/init.d/nlnx.mnt_sr </pre>	<p>Ricostruzione dei punti di innesto a partire dalla directory <code>'/mnt/'</code>. Questi script vengono eseguiti da uDev e riguardano la procedura di inizializzazione del sistema in modo indiretto.</p>

Il file `'/etc/rc.local'` è a disposizione della personalizzazione, secondo la convenzione di diverse distribuzioni GNU/Linux.

Registri

« Nella sua configurazione predefinita, NLNX prevede che il file `'/var/log/syslog'` venga usato per accumulare una copia di tutti i messaggi che riguardano il registro di sistema (log); inoltre, prevede che la rotazione di questo file avvenga in modo tale da poter disporre sempre di almeno un anno di utilizzo dell'elaboratore. Per controllare la rotazione del file, è stato necessario modificare i file `'/etc/cron.daily/sysklogd'` e `'/etc/cron.weekly/sysklogd'`, che nella distribuzione GNU/Linux Debian sono organizzati inizialmente per una sola settimana di dati. I file in questione sono modificati nel modo seguente:

```

...
cd /var/log
for LOG in `syslogd-listfiles`
do
  if [ -s $LOG ]; then
    saveolog -g adm -m 644 -u root -c 400 $LOG > /dev/null
  fi
done
...

```

```

...
cd /var/log
for LOG in `syslogd-listfiles --weekly`
do
  if [ -s $LOG ]; then
    saveolog -g adm -m 644 -u root -c 58 $LOG > /dev/null
  fi
done
...

```

Oltre al numero di copie più alto rispetto al solito, si deve osservare che i permessi consentono a tutti di leggere questi file. Infatti, ciò è voluto proprio per motivi didattici, allo scopo di consentire a tutti gli utenti lo studio del contenuto dei registri.

Pianificazione dei processi con Cron

« Sono presenti alcuni script realizzati appositamente per NLNX, nelle directory usate da Cron per l'esecuzione pianificata dei processi. La tabella successiva riassume quelli più importanti.

Tabella u26.5. Script aggiuntivi di NLNX, relativi all'esecuzione periodica di processi.

Script	Descrizione
<code>'/etc/cron.01/nlnx-img'</code>	Verifica se esiste il file (o il collegamento) <code>'/opt/nlnx/nlnx.img'</code> e se è così, lo innesta (o reinnesta) come file-immagine, nella directory <code>'/mnt/nlnx-img/'</code> .
<code>'/etc/cron.daily/nlnx-clamav-home'</code>	Avvia la scansione antivirus a partire dalla directory <code>'/home/'</code> . Se esiste la directory <code>'/home/.virus/'</code> , i file che risultano contaminati vengono spostati lì, altrimenti vengono cancellati.
<code>'/etc/cron.daily/nlnx-logfilter'</code>	Rielabora il file <code>'/var/log/syslog.0'</code> , selezionando alcune informazioni e producendo i file <code>'/var/log/access.n.log'</code> , <code>'/var/log/users.n.log'</code> e <code>'/var/log/admin.n.log'</code> . Il numero <i>n</i> è costituito dall'anno e dal giorno dell'anno in cui ha luogo l'elaborazione.
<code>'/etc/cron.daily/nlnx-quotacheck'</code>	Ripristina il controllo delle quote di utilizzo del disco.
<code>'/etc/cron.daily/time-align'</code>	Riallinea l'orologio interno con il riferimento presente nella configurazione.
<code>'/etc/cron.daily/nlnx-webalizer'</code>	Esegue il comando <code>'nlnxrc webalizer update'</code> , con il quale si aggiorna, se c'è, la statistica degli accessi al server HTTP locale.

Le directory usate per gli script di Cron sono in numero maggiore rispetto alle distribuzioni GNU/Linux comuni. In particolare si trovano le directory `'/etc/cron.nnh'`, dove *nn* può essere `'01'`, `'02'`, `'03'`, `'04'`, `'06'`, `'08'` o `'12'`, a indicare ognuna una scansione di *nn* ore.

Nelle directory degli script di Cron, è possibile predisporre un file denominato `'cron_local'`, per usi personali. Questo file viene ignorato quando si va a produrre un nuovo DVD *live* di NLNX.

Dati variabili nel DVD *live*

« Quando NLNX funziona da un file system in sola lettura (come nel caso del DVD *live*), il contenuto di alcune directory, come `'/etc/'` e `'/var/'`, riguarda in realtà ciò che si trova a partire da `'/ramdisk/'`, che a sua volta è il punto di innesto di un disco RAM. In tal modo, il contenuto di queste directory può essere modificato, anche se solo temporaneamente; ovviamente, per risparmiare memoria, la maggior parte dei file presenti a partire da `'/ramdisk/'` è costituita da collegamenti simbolici ad altri file che, in tale contesto, appaiono a partire da `'/RW-FS/...'` e come tali non sono modificabili. Per poter modificare tali file occorre cancellare i collegamenti simbolici relativi, sostituendoli con una copia del file a cui questi puntano.

Blocco delle funzioni di «nlnxrc»

« Una volta configurate alcune funzionalità del sistema operativo, attraverso l'uso di `'nlnxrc'`, oppure a mano, può essere opportuno fare in modo che certi comandi di `'nlnxrc'` non funzionino, per evitare che quanto fatto con cura venga annullato con una piccola disattenzione. In altri termini, una volta sistemata la configurazione, per evitare errori è possibile impedire a `'nlnxrc'` di ritornarci sopra,

bloccando selettivamente alcuni comandi. Per fare questo occorre creare a mano il file `/etc/nlnx/NLNXC_DISABLED_COMMANDS`, contenente direttive molto semplici, come quelle dell'esempio seguente:

```
...
#
# Configurazione già fatta, da non modificare più.
#
printer:config
network:config
...
```

Come si può intuire, il cancelletto (`#`) introduce un commento che viene ignorato, mentre le direttive richiamano dei comandi di `'nlnxrc'`. Da quello che si vede, sono bloccati i comandi: `'nlnxrc printer config'` e `'nlnxrc network config'`.

Figura u26.7. Il messaggio con cui `'nlnxrc'` spiega l'impossibilità di eseguire il comando `'nlnxrc printer config'`.

```
-----
| The command "nlnxrc printer config" is
| disabled, as configured inside
| "/etc/nlnx/NLNXC_DISABLED_COMMANDS"!
|
|                                     < OK >
|
|-----
```

Servizi di rete vari, secondo l'organizzazione di NLNX

- Nomi a dominio 109
- DHCP 109
- TFTP e PXE 110
- HTTP 110
- Proxy HTTP 110
- File di registrazioni 111
- Orologio di riferimento 111
- Servizi da avviare manualmente 111
- Utilizzo dello scanner 112

nlnx.network 109

NLNX offre diversi servizi, sia localmente, sia attraverso la rete. Alcuni di questi sono attivabili anche durante il funzionamento da unità in sola lettura. Per leggere le sezioni successive, si tengano come riferimento anche le tabelle u16.2, u16.4, u16.10 e u16.5.

Nomi a dominio

I file di configurazione di BIND, per la risoluzione dei nomi, sono collocati tutti nella directory `'/etc/bind/'` e le zone di competenza, nell'impostazione iniziale, si riferiscono all'indirizzo 127.0.0.1.

Il nome `nlnx` viene indicato nel file `'/etc/hosts'`, come sinonimo di `localhost`, per garantire il funzionamento di alcuni programmi (si veda il capitolo 33 a proposito della configurazione di un servizio DNS con Bind). Se all'elaboratore si vuole attribuire un nome differente da `'nlnx'`, è necessario correggere il file `'/etc/hosts'`, in modo che contenga anche questo come sinonimo di 127.0.0.1.

Il file `'/etc/resolv.conf'` iniziale è configurato in modo da interrogare l'elaboratore locale, ma con la presenza di altri indirizzi di server DNS di fornitori ben conosciuti, i quali potrebbero tornare utili in caso di emergenza, o anche solo per conoscenza. Tuttavia, in presenza di una configurazione automatica della rete, questo file viene aggiornato, perdendo le informazioni originarie.

DHCP

NLNX dispone di un cliente DHCP che viene usato in modo predefinito per la configurazione della rete locale.

L'utilizzo di un servizio DHCP può essere molto utile quando si usa NLNX da unità in sola lettura, senza un'organizzazione particolare del lavoro. Ma quando si installa NLNX in una serie di elaboratori, è preferibile avere un'attribuzione precisa degli indirizzi, anche senza dipendere necessariamente da un servizio DHCP.

NLNX utilizza diverse «opzioni» DHCP per la propria configurazione, secondo lo schema della tabella seguente. Si osservi comunque che le direttive utilizzate sono più numerose di quelle descritte qui.

Opzione DHCP	Utilizzo
subnet-mask broadcast-address routers	Queste opzioni, assieme all'informazione sull'indirizzo IPv4, consentono di configurare l'interfaccia di rete e gli instradamenti.
domain-name-servers	Permette di modificare automaticamente il file <code>'/etc/resolv.conf'</code> .
time-servers ntp-servers	Una di queste due opzioni permette di sincronizzare l'orologio locale con il protocollo RDATE o NTP.
root-path	La disponibilità di questa opzione fa sì che si tenti di innestare la directory <code>'home/'</code> <code>remote</code> .

Opzione DHCP	Utilizzo
nis-domain nis-servers	Queste due opzioni consentono di utilizzare il protocollo NIS per la gestione condivisa delle utenze.
lpr-servers	Permette di modificare il file <code>/etc/printcap</code> , in modo da usare una stampante remota.
log-servers	Permette di modificare il file <code>/etc/syslog.conf</code> , in modo da inviare una copia del registro del sistema a un elaboratore remoto.

Il servizio DHCP viene fornito solo per l'interfaccia di rete che risulta essere "interna"; tuttavia, dal momento che si creano delle complicazioni quando si utilizza un elaboratore con una sola interfaccia, che però opera con più indirizzi, l'avvio del servizio viene gestito direttamente dallo script `/etc/init.d/nlnx.network`. Per questo, lo script `/etc/init.d/dhcpd3-server` non è in grado di avviare o di riavviare il servizio, ma solo di fermarlo.

Si veda anche la sezione [u33](#) per una trattazione più ampia del contesto in cui si inserisce l'utilizzo del DHCP con NLNX.

TFTP e PXE

NLNX dispone di un servente TFTP per la condivisione della directory `/var/lib/tftpboot/`, allo scopo di consentire l'avvio dalla rete, attraverso il protocollo PXE. L'avvio attraverso il protocollo PXE si avvale di PXELINUX, costituito in pratica dal file `/var/lib/tftpboot/pxelinux/pxelinux.0` e dalla sua configurazione contenuta nella directory `/var/lib/tftpboot/pxelinux/pxelinux.cfg/`; gli altri file contenuti nella directory `/var/lib/tftpboot/pxelinux/` vengono caricati attraverso il protocollo PXE, in base alla configurazione predisposta con PXELINUX.

Si veda anche il capitolo [u28](#) per una trattazione più ampia dell'uso di questi protocolli con NLNX.

HTTP

È disponibile il servente HTTP Mathopd. Allo scopo di semplificare il lavoro, si possono eseguire i programmi CGI se il nome del file corrispondente ha un'estensione del tipo `.cgi`, `.pl` o `.sh`; inoltre, se è installato l'interprete PHP, i file con estensione `.php`, `.phtml` o `.pht` vengono trattati attraverso questo sistema.

Si veda anche la sezione [u29](#) a questo proposito.

Proxy HTTP

NLNX include un servizio proxy HTTP, costituito da OOPS, che può essere usato in modo trasparente. In generale, OOPS si avvia automaticamente solo quando NLNX è stato installato secondo una modalità normale (per cui il file system viene usato in lettura e scrittura), altrimenti dal DVD *live* o da altra unità in sola lettura, è possibile avviare il servizio attraverso il comando seguente:

```
# /etc/init.d/oops start [Invio]
```


La configurazione predefinita prevede l'ascolto presso la porta 3128; inoltre si fa a meno di usare file su disco per conservare le pagine e le altre risorse già visitate. Il funzionamento di un proxy HTTP e di OOPS in particolare è descritto nella sezione [42.2](#).

La configurazione di OOPS viene ripristinata dallo script `/etc/init.d/nlnx.config`, a ogni avvio del sistema, da una copia di sicurezza. Ciò permette di non perdere inavvertitamente la configurazione standard quando si aggiorna il programma; tuttavia, se NLNX è stato installato nel disco fisso e si vuole intervenire nella configurazione di OOPS, occorre ricordarsi di fare le stesse modifiche anche nel file `/etc/oops/oops.cfg.nlnx`, il quale rappresenta tale copia di sicurezza.

File di registrazioni

È possibile modificare facilmente la configurazione del registro di sistema allo scopo di inviare una copia di ciò che accade presso un elaboratore unico. Invece di modificare direttamente il file `/etc/syslog.conf`, si può intervenire con il comando seguente:

```
# nlnxrc log-server config [Invio]
```




Supponendo di voler inviare una copia all'elaboratore 192.168.1.254:

```
192.168.1.254
```

Orologio di riferimento

È possibile sincronizzare il proprio elaboratore con un altro, che offra il servizio NTP o RDATE. Per questo è sufficiente usare il comando `nlnxrc date config`:

```
# nlnxrc date config [Invio]
```



```
pool.ntp.org
```

Se la configurazione riguarda una copia installata, oppure se viene salvata in qualche modo, all'avvio successivo l'allineamento dell'orologio avviene in modo automatico.

Per la sincronizzazione viene tentato un accesso attraverso `ntpdate`, il quale prevede già una propria configurazione nel file `/etc/default/ntpdate`. In questo file conviene evitare l'indicazione di un servente NTP, perché il meccanismo usato da NLNX non lo richiede. Infatti, durante l'avvio del sistema, NLNX interroga l'indirizzo indicato nel modo mostrato sopra, attraverso il protocollo NTP, ma se questo fallisce riprova con il protocollo RDATE. Dal momento che queste operazioni richiedono un certo tempo, sono eseguite sullo sfondo, senza sospendere temporaneamente l'esecuzione dello script in cui sono contenute. Ciò ha il vantaggio di non rallentare l'avvio quando l'elaboratore non ha un accesso alla rete esterna; se invece si specifica un servente NTP nel file `/etc/default/ntpdate`, da un lato si esegue per due volte la stessa funzione, dall'altro si ottiene una pausa inutile all'avvio se il servente NTP non può essere raggiunto.

Servizi da avviare manualmente

NLNX dispone di un servente per il protocollo SSH (Secure Shell), che però non viene avviato automaticamente con il sistema operativo, durante il funzionamento da unità in sola lettura (come i DVD), se la parola d'ordine per accedere in qualità di utente amministratore è rimasta quella predefinita. Come già descritto, anche la condivisione dei dati attraverso il protocollo NFS non è attiva in modo predefinito se si sta usando il sistema da unità in sola lettura. Per attivare questi servizi, rispettivamente, si può intervenire nel modo seguente:

```
# /etc/init.d/ssh start [Invio]
```

```
# /etc/init.d/nfs-kernel-server start [Invio]
```

Oltre ai servizi elencati, che, per motivi di sicurezza, non vengono avviati automaticamente da unità in sola lettura, anche altri non lo sono, per evitare di appesantire inutilmente il funzionamento, oppure perché il contesto richiede che non lo siano. Nella tabella successiva ne vengono riepilogati alcuni.

Tabella u27.4. Alcuni servizi che non vengono avviati automaticamente durante il funzionamento da unità in sola lettura.

Script	Descrizione
<code>‘/etc/init.d/ssh’</code>	Il server per il protocollo SSH (Secure Shell) non viene avviato automaticamente per motivi di sicurezza, se la parola d'ordine dell'utente <code>‘root’</code> è quella predefinita per NLNX.
<code>‘/etc/init.d/nfs-kernel-server’</code>	Il servizio NFS non viene attivato automaticamente per motivi di sicurezza.
<code>‘/etc/init.d/nis’</code>	Il server NIS non viene attivato, mentre, in condizioni normali il cliente NIS potrebbe essere attivato automaticamente, attraverso le informazioni ottenute dal cliente DHCP.
<code>‘/etc/init.d/oops’</code>	Proxy HTTP.
<code>‘/etc/init.d/anacron’</code> <code>‘/etc/init.d/cron’</code>	L'avvio di processi temporizzati non ha senso in un sistema basato su file system in sola lettura.

Utilizzo dello scanner

NLNX prevede la presenza di SANE per la gestione dello scanner. Per gli scanner che vengono riconosciuti automaticamente non ci sono problemi di utilizzo, inoltre è prevista una configurazione predefinita di SANE, tale da concedere l'accesso attraverso la rete, purché si tratti di indirizzi privati o comunque locali.

Per accedere a uno scanner remoto, è necessario intervenire nel file di configurazione `‘/etc/sane.d/net.conf’` di ogni nodo cliente; tuttavia, se si usa il DHCP, lo script che si occupa della configurazione dinamica aggiorna questo file inserendo tutti gli elaboratori che risultano fornire qualche servizio (anche se diverso), considerando che uno scanner di rete potrebbe essere collocato in uno di quelli.

In pratica, se si vuole usare il DHCP e si intende predisporre uno scanner di rete, conviene collocare questo presso lo stesso elaboratore che funge già da server di stampa, oppure quello che offre il servizio NIS, oppure anche quello che si usa per accumulare il registro di sistema degli elaboratori appartenenti alla rete locale.

PXE per l'avvio di un elaboratore senza disco fisso

PXE 113
 NLNX in un file system di rete 114
 Controllo dell'avvio di sistemi locali 115

Con NLNX è possibile gestire l'avvio di elaboratori remoti, privi di disco fisso, principalmente per avviare un sistema completo, in un file system remoto, in sola lettura, funzionante in modo analogo a quello del DVD *live*. La configurazione di questo tipo di servizio riguarda il protocollo DHCP, ma può essere generata in modo guidato attraverso `‘nlxrc’`.

Tabella u16.4. Script `‘nlxrc’`: configurazione del servizio DHCP.

Comando	Descrizione
<code>nlxrc dhcp-server config</code>	Attiva o disattiva il funzionamento in qualità di server DHCP.
<code>nlxrc dhcp-server unconf</code>	
<code>nlxrc dhcp-server edit</code>	Modifica la configurazione del server DHCP, intervenendo nel file di configurazione in modo libero.

Va comunque osservato che il sistema di avvio remoto, organizzato per NLNX, potrebbe servire anche per avviare attraverso la rete degli elaboratori che dispongono localmente di una copia di NLNX, sia in una partizione propria, sia in un file-immagine, il quale potrebbe essere stato organizzato in sola lettura o in lettura e scrittura.

PXE

Un sistema NLNX installato secondo le modalità descritte in altri capitoli, dispone della directory `‘/var/lib/tftpboot/’`, accessibile attraverso il protocollo TFTP (lo si vede nel file `‘/etc/inetd.conf’`). A partire da questa directory si articolano altre directory e file che servono all'avvio di un sistema remoto, utilizzando inizialmente il protocollo PXE.

Per attivare il protocollo PXE si utilizza PXELINUX che fa parte in generale di SYSLINUX. PXELINUX richiede il caricamento e l'esecuzione di un piccolo programma, `‘pxelinux.0’`, con il quale viene letto un menù, conforme al formato usato dai vari sistemi di SYSLINUX. Precisamente, in base alla configurazione prevista per NLNX, attraverso il protocollo DHCP e TFTP, l'elaboratore remoto carica ed esegue il file `‘pxelinux/pxelinux.0’`; successivamente questo programma carica il menù `‘pxelinux/pxelinux.cfg/default’`.² Il file `‘pxelinux/pxelinux.cfg/default’` viene prodotto automaticamente da `‘nlxrc’`, quando lo si usa per configurare il server DHCP.

Il menù contenuto nel file `‘pxelinux/pxelinux.cfg/default’` offre diverse tipologie di avvio remoto. In generale è possibile selezionare la voce `‘net’` che si riferisce all'avvio di un sistema NLNX su disco remoto e in sola lettura (analogamente al caso di un sistema su DVD *live*); in alternativa sono disponibili le voci `‘menu’` e `‘omenu’`, il cui comportamento è esattamente uguale a quello delle stesse voci disponibili in un DVD, pertanto con queste è possibile avviare sia un sistema locale, sia un sistema di emergenza, per la manutenzione. È anche disponibile la voce `‘mem’`, per avviare Memtest86+.

```
This is the NLNX PXE boot loader. Please insert a name and
then press [Enter].

rescue          Generic rescue system
diskless       Generic diskless system
nowayout       Diskless network limited
telnet         Diskless telnet server
mem            Memory check
```

©2013-2014 Daniele Giacomini - appunti2@gmail.com http://informaticadibona.net

Se non si seleziona alcuna voce, ma si preme ugualmente [*Invio*], viene tentato l'avvio dal disco fisso locale. Così si possono configurare gli elaboratori in modo che la prima voce di avvio (del *firmware*, ovvero del BIOS) tenti l'uso della rete, perché se non si esegue una selezione si passa automaticamente al disco locale.

Questa scelta consente, per esempio, di installare una copia di NLNX in un file-immagine ospitato nel file system locale di un altro sistema operativo, senza doversi prendere cura del suo avvio, che così avverrebbe semplicemente attraverso la rete.

NLNX in un file system di rete

Se gli elaboratori remoti, senza disco fisso, dispongono di memoria centrale sufficiente, oppure hanno un piccolo disco fisso con una partizione per lo scambio della memoria, è possibile fare in modo che si avvii un sistema completo, con le stesse facoltà di un NLNX avviato da un DVD *live*, ovvero con un file system principale in sola lettura.

Per realizzare questo obiettivo si installa una copia del file-immagine `'nlrx.img'` nella directory `'/opt/nlrx/'`.

Oltre alla copia, occorre verificare la configurazione del file `'/etc/exports'`, il quale deve consentire un accesso in lettura a tale gerarchia, lasciando all'utente `'root'` tutti i suoi privilegi, come nell'esempio seguente che va adattato eventualmente alla propria rete locale:

```
...
/opt/nlrx 172.16.0.0/12(async,ro,no_root_squash,↔
↔nohide,subtree_check)
...
```

Avendo sistemato questo, con l'ausilio di `'nlrxrc'` si va a completare la configurazione, cosa che comporta anche la **copia dei file dei kernel e dei dischi RAM iniziali** corretti:³

```
# nlrxrc dhcp-server config [Invio]
```

```
-----DHCP range-----
| Current "/etc/dhcp3/dhcpd.conf" file might be set as it
| follows:
| ...
| subnet 172.21.0.0 netmask 255.255.0.0 {
| # range 172.21.254.100 172.21.254.199;
| option broadcast-address 172.21.255.255;
| option routers 172.21.254.254;
| option domain-name-servers 172.21.254.254;
| option time-servers pool.ntp.org;
| option ntp-servers pool.ntp.org;
| option root-path "172.21.254.254:/opt/nlrx";
| option nis-domain "nis.nano";
| option nis-servers 172.21.254.254;
| option lpr-servers 172.21.254.254;
| option log-servers 172.21.254.254;
| ...
| }
|
| Please insert or confirm the DHCP address range:
|-----
| 172.21.254.100 172.21.254.199
|-----
|
| < OK > <Annulla>
```

Si ipotizza di voler utilizzare dinamicamente gli indirizzi da 172.21.1.100 a 172.21.1.199:

```
[ Canc ][ Canc ]...
```

```
172.21.1.100 172.21.1.199
```

```
-----DHCP server configuration-----
| Is the following configuration correct?
|
| ddns-update-style none;
| option option-128 code 128 = string;
| option option-129 code 129 = text;
| subnet 172.21.0.0 netmask 255.255.0.0 {
| range 172.21.1.100 172.21.1.199;
| option broadcast-address 172.21.255.255;
| option routers 172.21.254.254;
| option domain-name-servers 172.21.254.254;
| option time-servers pool.ntp.org;
| option ntp-servers pool.ntp.org;
| option root-path "172.21.254.254:/opt/nlrx";
| option nis-domain "nis.nano";
| option nis-servers 172.21.254.254;
| option lpr-servers 172.21.254.254;
| option log-servers 172.21.254.254;
| use-host-decl-names on;
| filename "/pxelinux/pxelinux.0";
| }
|-----
|
| < Yes > < No >
```

Se la configurazione proposta è quella che si desidera, si può confermare:

```
YES
```

L'installazione del file-immagine `'nlrx.img'` rappresenta un metodo semplice, pratico ed efficace, per mettere a disposizione NLNX in rete. È sufficiente che nella directory `'/opt/nlrx/'` sia presente tale file con il nome `'nlrx.img'`:

```
# cp nlrx.img /opt/nlrx/[Invio]
```

Controllo dell'avvio di sistemi locali

La disponibilità di un elaboratore con NLNX che offre il servizio di avvio tramite PXE, come descritto in questo capitolo, può essere utile anche per avviare degli elaboratori remoti, i quali dispongono sì del sistema operativo, ma non della possibilità di avviarlo. In tal caso, dal menù di PXE va scelta la voce `'menu'`, oppure `'auto'`, ma nessuna delle due è quella predefinita.

Eventualmente, se il servizio PXE dovesse servire soltanto per avviare elaboratori con un proprio NLNX locale, si potrebbe intervenire manualmente nella configurazione di PXELINUX nel file `'pxelinux/pxelinux.cfg'`.

È il caso di rammentare che la possibilità di avviare degli elaboratori remoti diventa molto importante quando NLNX è stato installato lì in un file-immagine, ospitato nel file system di un altro sistema operativo. In tal caso, quel file-immagine deve chiamarsi `'nlrx.img'` ed essere collocato nella radice di quel file system.

¹ Il percorso assoluto è `'/var/lib/tftpboot/pxelinux/pxelinux.0'`.

² Il percorso assoluto è `'/var/lib/tftpboot/pxelinux/pxelinux.cfg/default'`.

³ Il sistema che viene installato nella directory `'/opt/nlrx/'`, per funzionare in sola lettura attraverso la rete, ha un proprio insieme di moduli e una propria coppia di kernel, potenzialmente differenti rispetto al sistema complessivo che lo ospita. Pertanto, il sistema di avvio attraverso la rete, con il protocollo PXE, deve utilizzare questi kernel e i dischi RAM iniziali relativi.

«

- Impedire la pubblicazione di file personali 117
- Programmi CGI 117
- PHP 117
- Webalizer 118
- MRTG 118
- Accessibilità dei registri (log) 119
- Documentazione interna 119
- Esercitazioni con il linguaggio HTML 119

public_html/ 117

NLNX offre un server HTTP, costituito precisamente da Mathopd che si configura con il solo file `/etc/mathopd.conf`. In base alla configurazione predefinita di NLNX, il server HTTP consente la pubblicazione di documenti a partire dalla directory `/var/www/`, dove il file `index.html` va sostituito o semplicemente eliminato, e dalla directory `~/public_html/` di ogni utente.

La configurazione può essere modificata, ma per questo occorre intervenire manualmente nel file `/etc/mathopd.conf`.

Tabella u16.10. Script `nlnxrc`: funzionalità relative a servizi offerti tramite il server HTTP.

Comando	Descrizione
<code>nlnxrc mrtg config</code>	Configura o disabilita le statistiche di utilizzo delle interfacce di rete, attraverso MRTG.
<code>nlnxrc mrtg unconf</code>	
<code>nlnxrc webalizer update</code>	Aggiorna le statistiche di accesso al server HTTP, prodotte con Webalizer.

Impedire la pubblicazione di file personali

NLNX è organizzato per poter soddisfare le esigenze dell'attività didattica in una scuola media superiore. A tale proposito, il fatto che gli utenti possano pubblicare dei file utilizzando la directory `~/public_html/` può essere un problema, in quanto gli studenti potrebbero così passarsi facilmente dei dati.

La configurazione predefinita di NLNX è tale per cui le directory personali degli utenti hanno i permessi `1771s`, pari a `rw-rw-r--t`, appartenendo all'utente `root` e al gruppo privato dell'utente rispettivo. In tal modo, gli utenti non hanno la facoltà di modificare i permessi della propria directory personale e non possono cancellare file o directory che non appartengono a loro stessi. Così facendo, per impedire che gli utenti possano pubblicare qualcosa attraverso il protocollo HTTP, è sufficiente che l'amministratore crei le directory `~/public_html/`, appartenenti a se stesso, ma senza alcun permesso di accesso, lettura o modifica. Gli utenti, non potendo cancellare queste directory, non possono nemmeno collocarci dei file per la mancanza dei permessi necessari.

Programmi CGI

In base alla configurazione predefinita del server HTTP, i file che hanno estensione `.cgi`, `.pl` e `.sh`, vengono eseguiti in qualità di programmi CGI (*Common gateway interface*). A titolo di esempio, nella directory `/var/www/cgi/` sono disponibili alcuni file di questo tipo; per visualizzarli occorre accedere all'indirizzo `http://nodo/cgi/`.

PHP

NLNX dispone normalmente dell'interprete PHP. Perché intervenga l'elaborazione di tale interprete è sufficiente che i file abbiano l'estensione `.php`, oppure `.phtml` o `.pht`. Eventualmente, nella directory `/var/www/php/` (ovvero `http://nodo/php/`) si trova il fi-

«02-2013.11.11 -- Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://informaticalibera.net

le 'test.php' con il quale è possibile verificarne il funzionamento e conoscere le estensioni disponibili.

Webalizer

Attraverso lo script '/etc/cron.daily/nlnx-webalizer' si ottiene l'aggiornamento quotidiano delle statistiche di accesso al server HTTP. Se Mathopd è rimasto alla sua configurazione standard di NLNX, sono accessibili all'indirizzo <http://nodo/access/>. Inoltre, all'indirizzo <http://nodo/filter/> sono accessibili le statistiche degli accessi all'esterno, come contabilizzato da OOPS.

Per eseguire manualmente l'aggiornamento di queste statistiche si può usare il comando seguente:

```
# nlnxrc webalizer update [Invio]
```

MRTG

NLNX dispone di un servizio SNMP preconfigurato per l'accesso in sola lettura, in modo da consentire di ottenere le informazioni sul traffico che attraversa le interfacce di rete locali. Inoltre è disponibile MRTG, con il quale è possibile elaborare le statistiche di tale traffico all'indirizzo <http://nodo/mrtg/>. Tuttavia, MRTG va configurato in modo da fare riferimento alle interfacce di rete esistenti effettivamente. Va usato il comando seguente per fissare tale configurazione:

```
# nlnxrc mrtg config [Invio]
```

```
-----SNMP agent-----
| Please insert a router SNMP agent address with |
| community, like this: "COMMUNITY@ROUTER" |
| When you have finished, select the "cancel" |
| button. |
|-----|
| public@localhost |
|-----|
| < OK > <Cancel> |
|-----|
```

OK

Dopo l'indicazione dell'elaboratore locale, si possono aggiungere altri router, come nell'esempio successivo. Al termine si deve annullare per concludere la configurazione.

```
-----SNMP agent-----
| Please insert a router SNMP agent address with |
| community, like this: "COMMUNITY@ROUTER" |
| When you have finished, select the "cancel" |
| button. |
|-----|
| public@192.168.1.254 |
|-----|
| < OK > <Cancel> |
|-----|
```

OK

...

CANCEL

```
.Clean MRTG from previous data--
| Should I remove previous data |
| inside "/var/www/mrtg/"? |
|-----|
| < Yes > < No > |
|-----|
```

YES

L'aggiornamento delle statistiche, in base alla configurazione prodotta, avviene attraverso uno script avviato da Cron.

Accessibilità dei registri (log)

In condizioni normali, principalmente per motivi didattici, i file del registro di sistema (log) e altri file analoghi contenuti a partire dalla directory '/var/log/', sono accessibili a tutti gli utenti. In tal caso (se ci sono effettivamente i permessi di accesso in lettura per tutti), è possibile leggere il contenuto di questi registri anche attraverso un programma CGI, che consente l'accesso da parte di utenti di reti private (127.0.0.1, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16): http://nodo/cgi-bin/var_log.

Se si accede all'indirizzo http://nodo/cgi-bin/var_log si ottiene la lista del contenuto della directory '/var/log/' dell'elaboratore corrispondente al nome o all'indirizzo indicato (il «nodo»); se si aggiunge la stringa *?percorso*, si intende visualizzare il contenuto del percorso '/var/log/*percorso*'. Per esempio, per visualizzare il contenuto del file '/var/log/syslog', si deve usare l'indirizzo http://nodo/cgi-bin/var_log?syslog, mentre per leggere il contenuto del file '/var/log/oops/access.log', si deve usare l'indirizzo http://nodo/cgi-bin/var_log?oops/access.log.

L'accessibilità a questi file dipende dai loro permessi, tenendo conto che il programma CGI funziona con gli stessi privilegi del server HTTP.

Documentazione interna

Oltre ai servizi menzionati nel capitolo, attraverso il server HTTP è disponibile della documentazione interna: le pagine di manuale, la documentazione Info (se installata) e *a2*. Nella tabella successiva sono riepilogati questi e gli altri indirizzi corrispondenti alla configurazione predefinita del servizio HTTP.


Tabella u29.4. Indirizzi URI della configurazione predefinita del server HTTP.

Indirizzo	Descrizione
http://nodo/a2/ http://nodo/a2.pdf	<i>a2</i>
http://nodo/access/	Statistiche di accesso al servizio.
http://nodo/cgi/	Esempi pronti di programmi CGI.
http://nodo/cgi-bin/	Corrisponde alla directory '/usr/lib/cgi-bin/', di cui può essere visionato il contenuto. Contiene i programmi CGI dei servizi predisposti.
http://nodo/cgi-bin/var_log	Accesso ai registri del sistema (log), ammesso che siano disponibili i permessi di lettura nei file relativi.
http://cgi-bin/nodo/info2www/	Documentazione Info.
http://nodo/dwww/	Pagine di manuale e documentazione interna dei pacchetti applicativi installati.
http://nodo/filter/	Statistiche di accesso all'esterno, sotto il controllo di DansGuardian.
http://nodo/mrtg/	Statistiche del traffico di rete.
http://nodo/php/	Esempi di utilizzo del linguaggio PHP.

Esercitazioni con il linguaggio HTML

Per potersi esercitare nella realizzazione di file HTML aderenti allo standard è possibile utilizzare 'nsgmls', ma il menù grafico di NLNX viene in aiuto per una gestione ordinata del lavoro. Per questa funzionalità si parte da *home page*, come si vede nella figura successiva.

Figura u29.5. Funzioni del menù grafico di NLNX dedicate alla realizzazione e verifica di pagine HTML. In questo caso si viene guidati alla selezione di un file, per il suo controllo sintattico.



In questo caso, il menù grafico è sensibile ai file '.html' e '.htm', contenuti nella directory personale dell'utente e la directory '~/public_html/', ammesso che sia presente.

La rete e gli instradamenti con NLNX

- Interfacce di rete senza fili 121
- Individuazione delle interfacce di rete 122
- Connessione in una rete locale tradizionale 122
- Connessione in una rete locale via radio 124
 - Connessione automatica in una rete non cifrata 126
- Router per una rete locale 127
- Router per una rete locale, attraverso un proxy 129
- Indirizzi di rete da evitare assolutamente 132

Questo capitolo mostra alcune situazioni per cui NLNX è predisposto, per quanto riguarda il collegamento a una rete. Si osservi che NLNX è organizzato per funzionare correttamente in reti IPv4, anche senza la risoluzione dei nomi locali; pertanto, la lettura di questo capitolo e l'utilizzo relativo di NLNX presuppongono una conoscenza adeguata delle reti IPv4 (capitolo 32 e successivi).

Per quanto riguarda la gestione delle interfacce di rete senza filo, va tenuto in considerazione che NLNX le gestisce solo nella modalità di funzionamento *managed*, ovvero si richiede la presenza di almeno un punto di accesso. Se si vuole usare una modalità di tipo *ad-hoc*, lo script '**nlxrc**' non può essere usato per gestire tali interfacce.

In un altro capitolo appare una tabella con le opzioni che si possono usare all'avvio, caratterizzate per avere il prefisso '**n_**' (tabella u17.2). Molte di quelle opzioni consentono di intervenire nella configurazione della rete, ma solo nel caso di un elaboratore con un'interfaccia di rete singola. L'uso di quelle opzioni prevale sulla configurazione memorizzata diversamente e anche sull'uso eventuale di un server DHCP.

Interfacce di rete senza fili

Le interfacce di rete senza fili, se il kernel è in grado di gestirle, vengono configurate normalmente, nello stesso modo di quelle Ethernet, attraverso lo script '**nlxrc**'. Tuttavia, può darsi che la propria interfaccia richieda l'uso di NDISwrapper per gestire un file binario fatto per MS-Windows. In tal caso, i file necessari a NDISwrapper vanno messi nella directory '/etc/windows-drivers/wifi/' e da lì vengono caricati automaticamente attraverso lo script '/etc/init.d/nlnx.ndiswrapper', chiamato a sua volta da '/etc/init.d/nlnx.network'.

A titolo di esempio, la propria interfaccia di rete potrebbe richiedere l'installazione di un *driver* attraverso il programma '**setup.exe**'. Questo programma, in realtà, incorpora alcuni file che vanno estratti, ma non disponendo di uno strumento adatto, occorre eseguirlo, attraverso WINE, il quale va usato da un terminale durante una sessione grafica di lavoro:

```
$ wine setup.exe [Invio]
```

Il programma mostra probabilmente delle finestre di dialogo per richiedere la conferma della licenza e del percorso in cui installare i file che servono a gestire l'interfaccia. In questo caso si presume che sia stato proposto (e confermato) il percorso 'C:\Program Files\NETGEAR\WG311v3\'. Ovviamente, in un sistema GNU/Linux non esiste un tale percorso, ma nella gestione di WINE potrebbe corrispondere a '~/.wine/drive_c/Program Files/NETGEAR/WG311v3/'. Tra i vari file che possono trovarsi nella destinazione prevista, vanno scelti quelli con estensioni '.inf', '.cat' e '.sys'. Si suppone che siano stati ottenuti precisamente i file 'WG311v3.INF', 'WG311v3.cat', 'WG311v3.sys' e 'WG311v3XP.sys'.¹

I file trovati vanno collocati nella directory '/etc/windows-drivers/wifi/', come già accennato. Se questi file sono quelli giusti, avviando manualmente il comando '/etc/init.d/nlnx.

©2013-2014 Daniele Giacomini - appunti2@gmail.com http://informaticolibera.net

ndiswrapper' si dovrebbe osservare che un'interfaccia 'wlan1' risulta attiva:

```
$ iwconfig [Invio]

wlan1 IEEE 802.11g ESSID:off/any
Mode:Managed Channel:0 Access Point: Not-Associated
Bit Rate:1 Mb/s Sensitivity=-200 dBm
RTS thr=2346 B Fragment thr=2346 B
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
```

Va però osservato che non si può produrre un DVD *live* o altra forma di NLNX per la distribuzione contenente tali file per MS-Windows, perché di norma si tratta di software proprietario (non libero). Pertanto, per assicurare che questo principio venga rispettato, durante la produzione del DVD, le directory '/etc/windows-drivers/*/' vengono svuotate automaticamente nella destinazione. Eventualmente, per forzare questa situazione, occorre modificare lo script '/etc/init.d/nlrx.ndiswrapper' in modo che carichi i file di gestione delle interfacce da un'altra collocazione. Sull'argomento si può leggere anche il capitolo 32.7.

Individuazione delle interfacce di rete

Le interfacce di rete Ethernet sono identificate da nomi del tipo 'eth0', 'eth1',... 'ethn', oppure 'wlan0', 'wlan1',... 'wlanm', nel caso di quelle per i collegamenti senza fili. Ma l'attribuzione del numero *n* alle interfacce non è controllabile. In pratica, può capitare che la prima e unica interfaccia di rete abbia il nome 'eth7'. Quando si vogliono realizzare delle configurazioni abbastanza uniformi tra elaboratori che hanno una sola interfaccia di rete Ethernet, è improbabile che il nome attribuito all'interfaccia di rete sia lo stesso.


Con NLNX, quando si indica il nome di un'interfaccia Ethernet si può usare il nome effettivo ('eth0', 'eth1',... 'wlan0', 'wlan1', ecc...), oppure si può fare riferimento a una variabile. Sono previste diverse variabili per questo scopo, da annotare esattamente così: '\$ETH0', '\$ETH1', '\$ETH2', oppure '\$WLAN0', '\$WLAN1', '\$WLAN2'. Questi nomi si riferiscono, rispettivamente, alla prima, alla seconda e alla terza interfaccia Ethernet, oppure alla prima, alla seconda e alla terza interfaccia WiFi, indipendentemente dal nome effettivo che gli viene attribuito automaticamente. Inoltre, è possibile usare la sigla 'AUTO' per scegliere automaticamente la prima interfaccia, senza dover sapere se di tipo 'eth...' o 'wlan...'. Negli esempi dei capitoli, si intende utilizzare questa rappresentazione generica.

Connessione in una rete locale tradizionale

L'utilizzo di NLNX in una rete locale, che può disporre eventualmente di un router, si configura normalmente attraverso lo script 'nlrxrc', senza bisogno di intervenire direttamente con 'iwconfig', 'ifconfig' e 'route'.

La configurazione predefinita di NLNX prevede l'uso del protocollo DHCP, in modo da attribuire automaticamente l'indirizzo alla prima interfaccia di rete e anche l'instradamento necessario a uscire dalla rete locale.

Figura u30.2. Utilizzo di NLNX in una rete locale tipica.



La figura mostra una situazione pratica: l'elaboratore in cui è in funzione NLNX deve utilizzare l'indirizzo IPv4 192.168.1.7 (in quanto si trova nella rete 192.168.1.0/255.255.255.0) e può accedere all'esterno della rete locale attraverso un router NAT raggiungibile all'indirizzo 192.168.1.254. Per configurare NLNX attraverso 'nlrxrc' si procede nel modo seguente:

```
# nlrxrc network config [Invio]
```

```
-----Internal network interface name-----
| Please insert the real internal network |
| interface name. To get auto configura- |
| tion write "AUTO", to select the first |
| Ethernet interface write "$ETH0", to |
| select the first WLAN interface write |
| "$WLAN0" and so on.                   |
|                                         |
| $ETH0                                  |
|                                         |
|-----|
| < OK > <Cancel>                       |
|-----|
```

```
$ETH0 [OK]
```

Qui è stata specificata la variabile '\$ETH0', per fare riferimento alla prima interfaccia di rete Ethernet che risulti essere disponibile. Ma trattandosi dell'unica interfaccia presente, avrebbe potuto essere inserita la voce generica 'AUTO', ottenendo lo stesso risultato.

```
-----Internal network interface address-----
| Please insert the internal network interface |
| IPv4 address.                             |
| If you want to use auto configuration with |
| DHCP, please write the word "AUTO" instead |
| of the IPv4 address.                     |
|                                         |
|-----|
|                                         |
|-----|
| < OK > <Cancel>                       |
|-----|
```

```
192.168.1.7 [OK]
```

Come suggerisce il riquadro, volendo dichiarare esplicitamente di voler utilizzare il protocollo DHCP, al posto dell'indirizzo IPv4 si deve inserire la parola chiave 'AUTO'. Ma in tal caso, le richieste successive non vengono fatte all'utente.

```
-----Internal netmask-----
| Please insert the internal IPv4 |
| network mask. Please note that |
| the default netmask for the |
| address class is 255.255.255.0: |
| 255.255.255.0                     |
|-----|
|                                         |
|-----|
| < OK > <Cancel>                       |
|-----|
```

```
255.255.255.0 [OK]
```

```

Internal network router address---
| Please insert the internal
| network IPv4 router address, or
| leave it blank if you don't
| have one:
|-----|
| |
|-----|
| < OK > <Cancel>

```

192.168.1.254

Si osservi che se la rete locale dovesse essere sprovvista di un router (una rete locale isolata), è importante evitare di indicare come indirizzo del router lo stesso indirizzo dell'interfaccia di rete locale, perché la concomitanza degli indirizzi fa presumere alla procedura prevista per NLNX che il nodo locale sia precisamente un router nei confronti della rete locale. Pertanto, **in mancanza di un router, il dato va lasciato in bianco.**

```

-----/etc/resolv.conf-----
| Do you need a default "/etc/resolv.conf"?
|
| Answer "No" if you want to keep it
| unchanged.
|-----|
| < Yes > < No >

```

YES

Un risultato equivalente avrebbe potuto essere ottenuto attraverso le opzioni di avvio seguenti:

```

n_nic=$ETH0 n_ipv4=192.168.1.7
n_subnet_mask=255.255.255.0
n_router=192.168.1.254


```

Connessione in una rete locale via radio



NLNX può essere connesso alla rete locale anche con un'interfaccia WiFi, purché il kernel sia in grado di gestirla. Si procede in modo analogo a quanto già spiegato per la connessione tradizionale. L'esempio successivo si riferisce all'elaboratore 192.168.1.21 che appare in figura.

Figura u30.8. Utilizzo di NLNX in una rete locale via radio.



nlxrc network config [Invio]

```

-----Internal network interface name-----
| Please insert the real internal network
| interface name. To get auto configuration
| write "AUTO", to select the first Ethernet
| interface write "$ETH0", to select the
| first WLAN interface write "$WLAN0" and so
| on.
|-----|
| $WLAN0
|-----|
| < OK > <Cancel>

```

\$WLAN0

Come nel caso dell'interfaccia di rete Ethernet, qui si utilizza la variabile '\$WLAN0' per fare riferimento genericamente alla prima interfaccia di rete via radio. Anche in questo caso sarebbe possibile inserire la parola chiave 'AUTO', per fare riferimento genericamente alla prima interfaccia di rete disponibile, ma in questo modo non sarebbe possibile definire una parte della configurazione.²

```

.-INTERNAL interface ESSID---
| Please insert the INTERNAL
| interface ESSID string:
|-----|
| nlx-wifi
|-----|
| < OK > <Cancel>

```

Trattandosi di un'interfaccia di rete senza fili, occorre specificare l'identificativo ESSID stabilito per comunicare con il punto di accesso. Si suppone che corrisponda proprio alla stringa «nlx-wifi»:

nlx-wifi

```

.-INTERNAL interface encryption selection---
| Please select the encryption type:
|-----|
| WPA-PSK previous_value
| NONE clear text communication
| WEP WEP40/WEPI04 encryption
| WPA-PSK WPA-PSK encryption
|-----|
| < OK > <Cancel>

```

Va quindi specificata il tipo di comunicazione. In questo caso si tratta di un collegamento cifrato secondo la modalità WPA con chiave segreta, di cui ogni nodo deve essere a conoscenza:

WPA-PSK

```

.INTERNAL interface WPA-PSK passphrase---
| Insert the INTERNAL interface WPA-PSK
| passphrase, writing an hexadecimal
| value or a string delimited with
| "...".
|-----|
|
|-----|
| < OK > <Cancel>

```

Pertanto va specificata la chiave segreta, ovvero la parola d'ordine. In questo caso la parola d'ordine è racchiusa tra apici doppi, per precisare che si tratta di una stringa; diversamente, senza essere delimitata, si intenderebbe una sequenza esadecimale.

"supersegretissimo"

Si prosegue quindi con le informazioni consuete, tenendo conto che anche in questo caso ci si può avvalere del DHCP, indicando la parola chiave 'AUTO', al posto dell'indirizzo IPv4:

```

-----Internal network interface address-----
| Please insert the internal network interface
| IPv4 address.
| If you want to use auto configuration with
| DHCP, please write the word "AUTO" instead of
| the IPv4 address.
|-----|
|
|-----|
| < OK > <Cancel>

```

192.168.1.21

```

-----Internal netmask-----
| Please insert the internal IPv4 |
| network mask. Please note that |
| the default netmask for the    |
| address class is 255.255.255.0: |
|                                 |
| 255.255.255.0                  |
|                                 |
|-----|
| < OK > <Cancel>              |
|-----|

```

255.255.255.0

```

..Internal network router address--
| Please insert the internal     |
| network IPv4 router address,  |
| or leave it blank if you don't|
| have one:                     |
|-----|
|                                 |
|-----|
| < OK > <Cancel>              |
|-----|

```

192.168.1.254

```

-----/etc/resolv.conf-----
| Do you need a default "/etc/resolv.conf"? |
| Answer "No" if you want to keep it        |
| unchanged.                                |
|-----|
| < Yes > < No >              |
|-----|

```

YES

Un risultato equivalente avrebbe potuto essere ottenuto attraverso le opzioni di avvio seguenti:

```

n_nic=$WLAN0 n_w_essid=nlx-wifi
n_w_encryption=WPA-PSK
n_w_wpa_psk="supersegretissimo" n_ipv4=192.168.1.21
n_subnet_mask=255.255.255.0 n_router=192.168.1.254

```

Connessione automatica in una rete non cifrata

Per connettersi a una rete WiFi non cifrata, non è necessario conoscere l'identificativo ESSID. Pertanto, per la configurazione, questa informazione va lasciata in bianco:

```

.-INTERNAL interface ESSID--
| Please insert the INTERNAL    |
| interface ESSID string:      |
|-----|
|                               |
|-----|
| < OK > <Cancel>              |
|-----|

```

```

.-INTERNAL interface encryption selection--
| Please select the encryption type: |
|-----|
| WPA-PSK  previous_value           |
| NONE     clear text communication |
| WEP      WEP40/WEP104 encryption  |
| WPA-PSK  WPA-PSK encryption      |
|-----|
| < OK > <Cancel>              |
|-----|

```

NONE

È da osservare che la configurazione predefinita che si ottiene dalla produzione di un nuovo DVD *live* (o equivalente) prevede proprio


la selezione automatica dell'identificativo ESSID con una rete non cifrata.

Per questo tipo di configurazione, nella quale la comunicazione è in chiaro e l'identificativo ESSID non viene specificato, è sufficiente indicare la parola chiave 'AUTO' al posto dell'interfaccia di rete.

Router per una rete locale

NLNX può essere usato anche per intervenire in qualità di router al servizio di una rete locale, per la connessione con una rete esterna. Si immagina una situazione simile a quella della figura successiva.

Figura u30.19. NLNX utilizzato come router.



Nella figura, il router si colloca tra due reti: 172.21.*.* e 192.168.1.*. Per la precisione, la rete 172.21.*.* accede all'esterno attraverso la trasformazione degli indirizzi (NAT), perché si presume che gli instradamenti nella rete 192.168.1.* consentano di raggiungere l'esterno (Internet), ma non di accedere alla rete 172.21.*.*.

nlxrc network config [Invio]

```

-----Internal network interface name-----
| Please insert the real internal network |
| interface name. To get auto configuration |
| write "AUTO", to select the first Ethernet |
| interface write "$ETH0", to select the    |
| first WLAN interface write "$WLAN0" and so |
| on.                                       |
|-----|
| $ETH0                                   |
|-----|
| < OK > <Cancel>              |
|-----|

```

\$ETH0

```

..Internal network interface address--
| Please insert the internal network    |
| interface IPv4 address:              |
|-----|
|                                       |
|-----|
| < OK > <Cancel>              |
|-----|

```

172.21.254.254

```

-----Internal netmask-----
| Please insert the internal |
| IPv4 network mask:       |
|-----|
| 255.255.0.0              |
|-----|
| < OK > <Cancel>         |
|-----|

```

255.255.0.0

```

.Internal network router address--
| Please insert the internal |
| network IPv4 router address: |
|-----|
|                             |
|-----|
| < OK > <Cancel>         |
|-----|

```

172.21.254.254

Dal momento che l'indirizzo del router per la rete interna coincide con l'indirizzo dell'interfaccia, la procedura intende che si debba specificare anche il collegamento con l'esterno:

```

-----External network interface name-----
| Please insert the real external network |
| interface name. To select the first   |
| Ethernet interface write "$ETH0", to  |
| select the first WLAN interface write |
| "$WLAN0" and so on.                  |
|-----|
| $ETH1                                 |
|-----|
| < OK > <Cancel>         |
|-----|

```

Per funzionare correttamente, un router con le funzionalità che si richiedono qui deve avere due interfacce. Nel caso si trattasse di una sola interfaccia ci possono essere delle funzionalità che vengono a mancare, in ogni caso **si deve inserire sempre il nome reale dell'interfaccia, non un alias.**

\$ETH1

```

.External network interface address--
| Please insert the external network |
| interface IPv4 address:           |
|-----|
|                                   |
|-----|
| < OK > <Cancel>         |
|-----|

```

192.168.1.253

```

-----External netmask-----
| Please insert the external |
| IPv4 network mask:       |
|-----|
| 255.255.255.0           |
|-----|
| < OK > <Cancel>         |
|-----|

```

255.255.255.0

```

.External network router address--
| Please insert the external |
| network IPv4 router address: |
|-----|
|                             |
|-----|
| < OK > <Cancel>         |
|-----|

```

192.168.1.254

```

-----Transparent proxy-----
| Is this router a          |
| transparent proxy?       |
|-----|
| < Yes > < No >         |
|-----|

```

Potrebbe essere conveniente sfruttare il proxy imponendo il suo utilizzo da parte della rete locale:

YES

Il router che si ottiene si comporta anche come firewall, secondo una configurazione di massima che dovrebbe impedire alcuni tipi di accesso dall'esterno. Tuttavia, se esistono effettivamente dei problemi di sicurezza, la configurazione del firewall deve essere valutata personalmente da chi si incarica di realizzare una rete locale del genere; eventualmente è possibile modificare lo script '/etc/init.d/nlnx.network'. Le istruzioni che riguardano la configurazione in qualità di router iniziano a partire dalla porzione di codice evidenziata dal confronto tra l'indirizzo locale e l'indirizzo del router interno:

```

...
elif [ "$INTERNAL_IPV4" = "$INTERNAL_ROUTER" ]
then
    ##
    ## This is the router for the local network.
    ##
...


```

L'esempio mostrato fa riferimento a indirizzi IPv4 privati sia dal lato interno, sia dal lato esterno del router. Con questo esempio si vuole individuare una situazione che potrebbe essere abbastanza comune: una rete locale gestita attraverso un router la cui configurazione non può essere cambiata, senza la disponibilità di indirizzi privati a sufficienza per le esigenze di tutte le reti. Con la soluzione proposta dall'esempio, si va a utilizzare un solo indirizzo nell'ambito della rete precedente, aggiungendo un altro router per un'altra rete locale che comunque sarebbe irraggiungibile nell'ambito di quella preesistente (per mancanza di instradamenti), pertanto si rende necessario il NAT nel nuovo router inserito.

Router per una rete locale, attraverso un proxy

Se non esiste altra possibilità di accedere alla rete esterna se non attraverso un proxy HTTP, è possibile tentare di organizzare la configurazione del router NLNX in modo che il proprio proxy faccia riferimento a quello disponibile. Questo è comunque condizionato alla disponibilità di un servizio di risoluzione dei nomi a dominio (DNS) accessibile. Si immagina una situazione simile a quella della figura successiva.

Figura u30.30. NLNX utilizzato come router che deve avvalersi di un proxy.



Come già visto in un esempio di un'altra sezione, nella figura, il router si colloca tra due reti: 172.21.*.* e 192.168.1.*.

```
# nlnxrc network config [Invio]
```

```
-----Internal network interface name-----
| Please insert the real internal network
| interface name. To get auto configuration
| write "AUTO", to select the first Ethernet
| interface write "$ETH0", to select the
| first WLAN interface write "$WLAN0" and so
| on.
|-----|
| |$ETH0|
|-----|
| < OK > <Cancel> |
```

\$ETH0 [OK]

```
.Internal network interface address--
| Please insert the internal network
| interface IPv4 address:
|-----|
|-----|
| < OK > <Cancel> |
```

172.21.254.254 [OK]

```
-----Internal netmask-----
| Please insert the internal
| IPv4 network mask:
|-----|
| |255.255.0.0|
|-----|
| < OK > <Cancel> |
```

255.255.0.0 [OK]

```
.Internal network router address--
| Please insert the internal
| network IPv4 router address:
|-----|
|-----|
| < OK > <Cancel> |
```

172.21.254.254 [OK]

Dal momento che l'indirizzo del router per la rete interna coincide con l'indirizzo dell'interfaccia, la procedura intende che si debba specificare anche il collegamento con l'esterno:

```
-----External network interface name-----
| Please insert the real external network
| interface name. To select the first
| Ethernet interface write "$ETH0", to
| select the first WLAN interface write
| "$WLAN0" and so on.
|-----|
| |$ETH1|
|-----|
| < OK > <Cancel> |
```

Per funzionare correttamente, un router con le funzionalità che si richiedono qui deve avere due interfacce. Nel caso si trattasse di una sola interfaccia ci possono essere delle funzionalità che vengono a mancare, in ogni caso si deve inserire sempre il nome reale dell'interfaccia, non un alias.

\$ETH1 [OK]

```
.External network interface address--
| Please insert the external network
| interface IPv4 address:
|-----|
|-----|
| < OK > <Cancel> |
```

192.168.1.253 [OK]

```
-----External netmask-----
| Please insert the external
| IPv4 network mask:
|-----|
| |255.255.255.0|
|-----|
| < OK > <Cancel> |
```

255.255.255.0 [OK]

```
.External network router address--
| Please insert the external
| network IPv4 router address:
|-----|
|-----|
| < OK > <Cancel> |
```

In questo caso, non c'è alcun router esterno da poter raggiungere, pertanto si lascia il campo vuoto:

[OK]

```
-----Transparent proxy-----
| Is this router a
| transparent proxy?
|-----|
| < Yes > < No > |
```

In questo caso, è necessario attivare la funzione di proxy imponendo il suo utilizzo da parte della rete locale:

[Yes]

A questo punto, però, occorre fare delle modifiche manuali. Oltre a espandere la disponibilità di memoria di OOPS, è necessario che questo sia in grado di rinviare le richieste al proxy esterno. Si deve intervenire nei file '/etc/oops/oops.cfg' e '/etc/oops/

oops.cfg.nlnx' dell'elaboratore che offre questo servizio per la rete locale, aggiungendo le direttive seguenti:

```
peer 192.168.1.254 8080 0 {
# my_auth my_login:my_password;
parent ;
allow dstdomain * ;
}
```

Per maggiori dettagli sulla configurazione di questa funzionalità di OOPS conviene consultare la sua documentazione originale.

La seconda modifica da apportare riguarda il servizio DNS: non potendo contare su un accesso alla rete esterna, il server DNS di NLNX non serve a nulla ed è necessario modificare il file '/etc/resolv.conf' di tutti gli elaboratori della rete locale:

```
nameserver 192.168.1.1
```

Questa situazione potrebbe essere complicata ulteriormente se per l'accesso al proxy esterno o al server DNS è necessario utilizzare un router. In tal caso si comprende che è sufficiente specificare l'indirizzo di tale router esterno, senza lasciare il campo in bianco come è stato fatto negli esempi mostrati in questa sezione.

Indirizzi di rete da evitare assolutamente

Onde evitare inutili perdite di tempo, è bene rammentare che nelle reti con indirizzi privati è necessario evitare alcuni indirizzi di rete, che apparentemente sono innocui. La tabella seguente riassume le situazioni più comuni, tenendo conto delle maschere di rete predefinite.

Indirizzo	Maschera	Motivazione
172.16.0.0	255.255.0.0	L'indirizzo di rete della sottorete è identico all'indirizzo della rete complessiva.
172.31.0.0	255.255.0.0	L'indirizzo broadcast della sottorete è identico all'indirizzo broadcast della rete complessiva.
192.168.0.0	255.255.255.0	L'indirizzo di rete della sottorete è identico all'indirizzo della rete complessiva.
192.168.255.0	255.255.255.0	L'indirizzo broadcast della sottorete è identico all'indirizzo broadcast della rete complessiva.

¹ Se l'operazione di estrazione con l'aiuto di WINE fallisce, occorre cercare aiuto in rete, con i dati dell'interfaccia.

² Scegliendo la voce 'AUTO', in presenza di un'interfaccia di rete senza fili e di una tradizionale, ha la precedenza quella senza fili, ma la parte di configurazione che non può essere stabilita espressamente prevede una comunicazione in chiaro con qualunque identificativo ESSID.

VNC con «nlnxrc»

- Organizzazione e funzionamento 133
- Utilizzo di un elaboratore remoto con un pubblico passivo ... 134
- Utilizzo di un elaboratore locale con un pubblico passivo 135
- Utilizzo di un elaboratore remoto con un pubblico attivo 135
- Utilizzo di un elaboratore locale, con un pubblico attivo 136
- Utilizzo senza parola d'ordine 136
- Utilizzo di VNC attraverso un tunnel SSH 137

NLNX prevede un utilizzo semplificato di VNC (sezione 28.13), attraverso l'uso dello script 'nlnxrc'. Il sistema ha lo scopo di facilitare sia la realizzazione di lezioni in video-conferenza, sia un accesso remoto personale.

Per quanto riguarda la gestione della videoconferenza, il meccanismo proposto dallo script 'nlnxrc' è molto semplice e non prevede sistemi di sicurezza ferrei, per impedire che qualcuno si intrometta nella comunicazione.

Tabella u16.9. Script 'nlnxrc': controllo di VNC.

Comando	Descrizione
nlnxrc vncs	Si avvia preferibilmente da una console per attivare un server VNC, definendo una parola d'ordine.
nlnxrc vncsc	Attiva un server VNC, definendo una parola d'ordine, assieme al cliente VNC necessario a interagire con questo.
nlnxrc vncss	Si avvia preferibilmente da una console per attivare un server VNC condivisibile, definendo una parola d'ordine.
nlnxrc vncssc	Attiva un server VNC condivisibile, definendo una parola d'ordine, assieme al cliente VNC necessario a interagire con questo.
nlnxrc vncv <i>nodo</i> nlnxrc vncv-ssh <i>nodo</i>	Consente di visualizzare il server VNC in funzione presso il nodo indicato. La seconda delle due forme di utilizzo, implica la creazione di un tunnel SSH per garantire un collegamento cifrato.
nlnxrc vncn <i>nodo</i> nlnxrc vncn-ssh <i>nodo</i>	Consente di interagire con il server VNC in funzione presso il nodo indicato. La seconda delle due forme di utilizzo, implica la creazione di un tunnel SSH per garantire un collegamento cifrato.
nlnxrc sharedx	Attiva un server VNC condivisibile, utilizzando una parola d'ordine predefinita, assieme al cliente VNC necessario a interagire con questo.
nlnxrc viewremotex <i>nodo</i>	Consente di visualizzare il server VNC in funzione presso il nodo indicato, utilizzando la parola d'ordine predefinita. In pratica si usa per collegarsi a un server VNC avviato con il comando 'nlnxrc sharedx'.

Organizzazione e funzionamento

Le sigle dei vari comandi di 'nlnxrc' hanno lo scopo di sintetizzare il senso degli stessi, come descritto nella tabella successiva.

Tabella u31.1. Sigle mnemoniche utilizzate.

Nome	Descrizione
vncs	VNC server
vnsc	VNC server with client
vnscs	VNC shared server
vnssc	VNC shared server with client
vncc	VNC client
vnvc	VNC viewer

VNC richiede di definire una parola d'ordine per autorizzare il collegamento tra server e cliente. Con lo script `'nlxrc'`, questa parola d'ordine viene annotata nel file `'~/ .vnc/passwd'` e può essere riutilizzata; eventualmente, alcuni comandi fanno uso di una parola d'ordine predefinita, all'interno di `'vncrc'` stesso.

Tutto il meccanismo previsto da `'nlxrc'` è organizzato in modo tale da far funzionare il server VNC sulla stazione grafica `':1'`, pertanto questa informazione non viene mai impartita, ma di conseguenza, in un certo elaboratore, è possibile avviare un solo server VNC per volta.

I comandi che avviano un server VNC richiedono di specificare espressamente la geometria dello schermo:

```

-----geometry-----
Select geometry:
.-^(-)-----
| 1160x928 5:4
| 1184x888 4:3
| 1320x792 5:3
| 1120x896 5:4
| 1152x864 4:3
| 1280x768 5:3
| 1120x840 4:3
| 1080x864 5:4
| 1240x744 5:3
| 1088x816 4:3
| 1040x832 5:4
| 1200x720 5:3
| 1056x792 4:3
| 1160x696 5:3
| 1000x800 5:4
| 1024x768 4:3 usual resolution
| 1120x672 5:3
|-----v(+)-
|
| < OK > <Cancel>


```

Naturalmente, se si vuole accedere al server VNC attraverso una finestra, conviene utilizzare una geometria leggermente inferiore a quella dello schermo che si ha effettivamente a disposizione. Per esempio, se si utilizza il sistema grafico a una risoluzione di 1024x768, può essere conveniente avviare il server VNC a 960x720.

Utilizzo di un elaboratore remoto con un pubblico passivo

« Si ipotizza la situazione in cui, per qualche ragione, si vuole utilizzare X presso un elaboratore remoto, offrendo ad altri la possibilità di visualizzare ciò che succede. Per fare questo occorre avviare presso l'elaboratore remoto il comando `'nlxrc vnsc'`, mentre localmente si può utilizzare il comando `'nlxrc vncc'` per poterlo controllare e `'nlxrc vnvc'` per la sola visualizzazione.

Figura u31.3. Utilizzo di un server X presso un elaboratore remoto, con un pubblico passivo.




All'avvio del server grafico viene richiesto di inserire una parola d'ordine, o di riutilizzare quella che si trova nel file `'~/ .vnc/passwd'`. La parola d'ordine è l'unico mezzo reale per controllare l'accesso al server grafico e deve essere fornita anche a chi visualizza o partecipa al controllo.

Il meccanismo proposto, vale in quanto ci si attende un comportamento corretto da parte del pubblico. Infatti, se invece di `'nlxrc vnvc'` si utilizza il comando `'nlxrc vncc'`, si ruba la sessione di controllo del server grafico a chi invece ha il compito di svolgere la relazione.

Utilizzo di un elaboratore locale con un pubblico passivo

« In questo caso si vuole riprodurre una situazione equivalente a quella della sezione precedente, dove però il server grafico si trova presso lo stesso elaboratore locale del relatore. In tal caso, l'avvio del server grafico si ottiene con il comando `'nlxrc vnsc'`, offrendo agli altri la possibilità di visualizzare con il comando `'nlxrc vnvc'`. Per il resto valgono le considerazioni già fatte nella sezione precedente.

Figura u31.4. Utilizzo di un server X presso l'elaboratore locale, con un pubblico passivo.




Come già annotato nella sezione precedente, il meccanismo proposto, vale in quanto ci si attende un comportamento corretto da parte del pubblico. Infatti, se invece di `'nlxrc vnvc'` si utilizza il comando `'nlxrc vncc'`, si ruba la sessione di controllo del server grafico a chi invece ha il compito di svolgere la relazione.

Utilizzo di un elaboratore remoto con un pubblico attivo

« Si ipotizza la situazione in cui, per qualche ragione, si vuole utilizzare X presso un elaboratore remoto, offrendo a tutti la possibilità di

interagirvi. Per fare questo occorre avviare presso l'elaboratore remoto il comando `'nlxrc vncss'`, mentre localmente si utilizza il comando `'nlxrc vnc'`'.

Figura u31.5. Utilizzo di un server X presso un elaboratore remoto con un pubblico attivo.




Rispetto alla descrizione delle sezioni precedenti, cambia il fatto che ogni utente partecipa al controllo del server remoto.

Utilizzo di un elaboratore locale, con un pubblico attivo

In questo caso si vuole riprodurre una situazione equivalente a quella della sezione precedente, dove però il server grafico che si vuole condividere, si trova presso lo stesso elaboratore che partecipa al suo controllo. L'avvio del server grafico si ottiene con il comando `'nlxrc vncss'`, mentre il controllo partecipativo del pubblico avviene sempre con il comando `'nlxrc vnc'`'.


Figura u31.6. Utilizzo di un server X presso l'elaboratore locale.



Utilizzo senza parola d'ordine

Come già accennato, c'è la possibilità di usare VNC utilizzando una parola d'ordine predefinita, che così può semplificare il lavoro, almeno in una rete locale che dia garanzie sufficienti di isolamento. Per questo è possibile avviare un server grafico locale, attraverso i comandi `'nlxrc sharedx'` e lasciare che il pubblico veda con il comando `'nlxrc viewremotex'`'.

Figura u31.7. Un relatore mostra qualcosa al pubblico.




Utilizzo di VNC attraverso un tunnel SSH

I comandi `'nlxrc vncv'` e `'nlxrc vnc'`, hanno delle alternative, costituite rispettivamente da: `'nlxrc vncv-ssh'` e `'nlxrc vnc-ssh'`. Nel secondo caso, il collegamento verso l'elaboratore remoto avviene tramite un tunnel cifrato SSH (Secure Shell).

Si osservi che dal lato del server VNC non si deve fare nulla di diverso e si utilizzano i comandi già descritti: `'nlxrc vncs'`, `'nlxrc vncsc'`, `'nlxrc vncss'` o `'nlxrc vncssc'`'.

Figura u31.8. Accesso a un server X presso un elaboratore remoto, utilizzando un tunnel SSH.



Il comportamento dei comandi `'vncv-ssh'` e `'vnc-ssh'`, è lo stesso di quelli a cui si abbinano (senza l'estensione `'-ssh'`), con la differenza che per la creazione del tunnel serve l'indicazione del nominativo utente per conto del quale deve essere realizzato, con la richiesta eventuale di una parola d'ordine):

```

-----SSH tunnel for VNC-----
| Please enter the user name |
| to access the remote VNC |
| server at                  |
| 172.21.254.254:1.         |
|                             |
| tizio                      |
|                             |
| < OK > <Cancel>          |
-----

-----SSH tunnel-----
| You are going to enter    |
| the password to access   |
| 172.21.254.254 with SSH. |
|                             |
Password:

```


Evidentemente, se il tunnel non può essere instaurato, non può avvenire la connessione.

Al termine del collegamento, il tunnel viene eliminato; tuttavia, quando si tenta di avviare un altro collegamento, se esiste già un tunnel dello stesso tipo richiesto, si può tentare di riutilizzarlo:

```

-----SSH tunnel-----
| There is already a tunnel with port 5901:
|
| 19056 ?  Ss  0:00 ssh -N -f -L 5901:localhost:5901 tizio@172.21.254.254
|
| What should I do?
|
|      reuse  try to reuse the old tunnel
|      kill   try to kill the SSH process
|      abandon don't do anything
|
|
|      < OK >      <Cancel>
|
-----

```

Utenze e amministrazione con NLNX

- Creazione, modifica e cancellazione delle utenze, in modo interattivo 140
- Creazione, modifica e cancellazione delle utenze, in modo non interattivo 143
- NIS e NFS per utilizzare altre utenze 144
- Controllo dello spazio utilizzato 145
- Controllo del numero di pagine stampabili e dell'origine delle stampe 147
- Utenze speciali per l'amministrazione 148

print-filter 147

In generale, la gestione delle utenze da parte di NLNX è quella tradizionale dei sistemi Unix, con delle semplificazioni che facilitano la condivisione delle utenze tramite l'uso di un server NFS, NIS e Samba.

Tabella u16.7. Script 'nlxrc': gestione delle utenze.

Comando	Descrizione
nlxrc user add [<i>utente</i> ↵ ↵ [<i>home_dir</i> ↵ ↵ [<i>descrizione</i> ↵ ↵ [<i>parola_d'ordine</i>]]] nlxrc user del [<i>utente</i>]	Aggiunge o elimina un'utenza, secondo la procedura completa prevista da NLNX.
nlxrc user passwd [<i>utente</i> ↵ ↵ [<i>parola_d'ordine</i>]]	Cambia la parola d'ordine di un utente, secondo la procedura completa prevista da NLNX.
nlxrc user info nlxrc home info	Consente di avere informazioni sugli utenti comuni, partendo, rispettivamente, da un elenco in ordine alfabetico del nominativo utente, oppure della directory personale.
nlxrc quota set	Se è attiva la gestione delle quote di utilizzo della memoria di massa, consente di stabilire il limite di spazio per le utenze.
nlxrc quota report	Se è attiva la gestione delle quote di utilizzo della memoria di massa, visualizza la situazione di tutti gli utenti, ordinando l'elenco partendo da quelli che stanno utilizzando più spazio.
nlxrc nis-server-users edit	Per motivi di sicurezza, indica quali utenti comuni possono accedere direttamente all'elaboratore che offre il servizio NIS.
nlxrc machine add nlxrc machine del [<i>nome</i>]	Aggiunge o elimina un'utenza speciale, associata a un elaboratore MS-Windows, per la gestione degli accessi da tale sistema operativo, attraverso Samba.
nlxrc admin add [<i>nominativo</i> ↵ ↵ [<i>descrizione</i> ↵ ↵ [<i>parola_d'ordine</i>]]] nlxrc admin del [<i>nominativo</i>]	Aggiunge o elimina un'utenza amministrativa. Per la precisione, si ottiene un amministratore con nome <i>nominativo</i> dal lato NLNX e uno con nome <i>win.nominativo</i> dal lato MS-Windows.
nlxrc admin passwd ↵ ↵ [<i>nominativo</i> [<i>parola_d'ordine</i>]]	Cambia la parola d'ordine di un amministratore, secondo la procedura completa prevista da NLNX.

Tabella u16.3. Script 'nlxrc': configurazione del servizio NIS.

Comando	Descrizione
nlxrc nis-server config	Attiva o disattiva il funzionamento in qualità di server NIS.
nlxrc nis-server unconf	

«02» 2013.11.11 ... Copyright © Daniele Giacomini - appunti2@gmail.com http://informaticadibari.net

Comando	Descrizione
nlnxrc nis-server-users edit	Per motivi di sicurezza, indica quali utenti comuni possono accedere direttamente all'elaboratore che offre il servizio NIS.
nlnxrc nis stop	Disattiva le funzioni NIS (sia come server, sia come cliente).

Creazione, modifica e cancellazione delle utenze, in modo interattivo

È necessario gestire la creazione e l'eliminazione delle utenze attraverso lo script `'nlnxrc'`, per garantire che l'organizzazione di NLNX sia preservata. In particolare, le directory personali degli utenti sono raggruppate per categoria, a partire dalla directory `'/home/'`. Per esempio, la directory `'/home/LUCE/chiarara/'` potrebbe essere la directory personale dell'utente `'chiara'` che in qualche modo viene considerato parte della categoria `'LUCE'`.

Si osservi che NLNX è organizzato in modo da gestire i gruppi privati, pertanto la classificazione descritta degli utenti serve solo a raggruppare le directory personali per facilitare il lavoro di amministrazione.

Un altro elemento distintivo delle utenze di NLNX consiste nei permessi iniziali che vengono dati alle directory personali degli utenti. Queste appartengono in realtà a `'root'` e al gruppo privato dell'utente a cui è affidata la directory, pertanto vengono dati tutti i permessi di accesso, sia al proprietario, sia al gruppo, ma agli altri utenti rimane solo il permesso di accesso, senza la possibilità di leggere il contenuto. Nell'ipotesi dell'utente `'chiara'` già descritta, si possono vedere i permessi seguenti:

```
# ls -l /home/LUCE [Invio]

...
drwxrwx--x 2 root chiara 4096 2012-06-14 09:50 chiara
...
```

Questo accorgimento serve a garantire che gli utenti non possano cambiare i permessi della propria directory personale, anche se i permessi dei contenuti rimangono sotto il loro controllo.

A partire dalla directory `'/home/.samba/profiles/'` vengono anche create, automaticamente, delle sottodirectory con gli stessi nomi degli utenti e i permessi per consentire loro l'accesso. Tali directory servono a Samba, per consentire la gestione dei profili personali quando si accede attraverso sistemi MS-Windows. In tal caso, con l'utenza `'chiara'`, si ottiene la directory `'/home/.samba/profiles/chiarara/'`.

Per inserire una nuova utenza, si comincia con il comando seguente:

```
# nlnxrc user add [Invio]

-----Add a new user-----
| [en] Please insert the new user name (only lower case |
| letters and numbers, minimum 8 and max 15 characters, |
| the first character must be a letter). |
| |
| [it] Inserire il nominativo utente, composto |
| preferibilmente da cognome e nome attaccati, ed |
| eventualmente l'anno di nascita, per esempio |
| "rossimario1990" (si possono usare solo lettere |
| minuscole e cifre numeriche per un minimo di 8 e fino a |
| un massimo di 15 caratteri, ma il primo carattere deve |
| essere una lettera). |
| .....9012345|
| |
|-----|
| |
|-----|
| < OK > <Cancel> |
```

Il nominativo utente da inserire può essere lungo al massimo 15 caratteri, composti da lettere minuscole dell'alfabeto inglese e da

cifre numeriche, senza spazi. Supponendo di voler creare l'utente `'rossimario'`, si procede così:

```
rossimario [OK]

-----Classify user-----
| [en] Please select a hierarchy name for the user: it |
| will be used as an intermediate directory after |
| "/home/". |
| |
| [it] Inserire la classificazione dell'utente: viene |
| usata come directory intermedia dopo "/home/". |
| |
|-----|
| 1AI1213 /home/1AI1213 |
| 1AM1213 /home/1AM1213 |
| 1AS1213 /home/1AS1213 |
| 1BI1213 /home/1BI1213 |
| 1BM1213 /home/1BM1213 |
| 1BS1213 /home/1BS1213 |
| 1CI1213 /home/1CI1213 |
| 1CM1213 /home/1CM1213 |
| 1DI1213 /home/1DI1213 |
| |
|-----|
| new add a new one |
|-----|
| v(+)-----|
| |
|-----|
| < OK > <Cancel> |
```

Viene richiesto di specificare la classificazione da dare all'utenza, proponendo un elenco con le directory che sembrano essere già state usate con questo scopo. I nomi usati per la classificazione possono contenere al massimo otto caratteri, a scelta tra lettere maiuscole e cifre numeriche. Si suppone di voler attribuire all'utente la classificazione `'5A1213'` che non risulta ancora prevista, pertanto si seleziona la voce `'new'`.

```
-----Classify user-----
| [en] Please insert a hierarchy name for the user: it |
| will be used as an intermediate directory after |
| "/home/". Please insert only upper case letters and |
| digits (A-Z, 0-9; min 4, max 8 characters). |
| |
| [it] Inserire la classificazione dell'utente: viene |
| usata come directory intermedia dopo "/home/". |
| Inserire solo lettere maiuscole e cifre numeriche (A-Z, |
| 0-9; min 4, max 8 caratteri). |
| ...5678|
| |
|-----|
| 2012 |
|-----|
| |
|-----|
| < OK > <Cancel> |
```

Viene proposto l'anno attuale, ma viene cambiato secondo quanto già previsto:

```
[ Canc ][ Canc ][ Canc ][ Canc ]
```

```
5A1213 [OK]
```

```
-----Full user name-----
| [en] Please insert the user full name and maybe some |
| more data to identify it. |
| |
| [it] Inserire la descrizione dettagliata dell'utente, |
| per poterlo identificare con precisione. |
| |
|-----|
| |
|-----|
| < OK > <Cancel> |
```

Viene richiesto di specificare il nome completo; in questo caso si indica anche la classe e l'anno scolastico. Si devono evitare la virgola e i due punti, che comunque verrebbero omessi automaticamente:

```
studente Rossi Mario 5A 2012/2013 [Invio]
```

```
Adding user 'rossimario'...
Adding new group 'rossimario' (1000).
Adding new user 'rossimario' (1000) with group 'rossimario'.
Creating home directory '/home/5A1213/rossimario'.
Copying files from '/etc/skel'
```

Al termine viene richiesto di inserire per due volte la parola d'ordine, cosa che deve fare direttamente la persona interessata:

digitazione_all'oscuro

```
-----New password-----
| [en] Please insert the new password for user
| "rossimario" with home directory
| "/home/5A1213/rossimario". Please insert at least 7
| characters.
|
| [it] Inserire la nuova parola d'ordine per l'utente
| "rossimario" che dispone della directory personale
| "/home/5A1213/rossimario".
| Si prega di inserire almeno 7 caratteri.
| <-MIN->
|
| *****
|
|-----
|
| < OK > <Cancel>
```

L'inserimento corrisponde alla visualizzazione di una serie di asterischi.

digitazione_all'oscuro

```
-----New password-----
| [en] Please insert again the new password for user
| "rossimario" with home directory "/home/5A1213/rossimario".
|
| [it] Inserire nuovamente la parola d'ordine per l'utente
| "rossimario" che dispone della directory personale
| "/home/5A1213/rossimario".
| <-MIN->
|
| *****
|
|-----
|
| < OK > <Cancel>
```

Dopo l'inserimento, per due volte, della parola d'ordine, se tutto è stato fatto senza errori, soprattutto se la parola d'ordine è stata inserita correttamente si conclude l'operazione ed eventualmente si può procedere con l'inserimento di un utente successivo. In questo caso si vuole smettere:

Si osservi che se si tenta di inserire un nominativo-utente più lungo del consentito, questo viene tagliato al quindicesimo carattere, senza mostrare errori.

L'organizzazione di NLNX richiede che anche il cambiamento della parola d'ordine avvenga attraverso un comando di `'nlxrc'`, avviato di norma dall'amministratore. Ciò dipende dal fatto che NLNX è pensato principalmente per l'utilizzo in rete, con la condivisione delle utenze attraverso il NIS e Samba. Questa limitazione consente di mantenere valido l'abbinamento tra utenze Unix, NIS e Samba, ma richiede di intervenire presso il server; l'esempio seguente mostra l'amministratore che cambia la parola d'ordine di un utente comune:

```
# nlxrc user passwd [Invio]
```

```
-----Change password-----
| [en] Please insert the user name who have to
| change the password.
|
| [it] Inserire il nominativo utente per il
| quale si deve cambiare la parola d'ordine.
|
|-----
|
| < OK > <Cancel>
```

rossimario

```
-----New password-----
| [en] Please insert the new password for user "rossimario" with
| home directory "/home/5A1213/rossimario". Please insert at least 7
| characters.
|
| [it] Inserire la nuova parola d'ordine per l'utente "rossimario"
| che dispone della directory personale "/home/5A1213/rossimario".
| Si prega di inserire almeno 7 caratteri.
| <-MIN->
|
| *****
|
|-----
|
| < OK > <Cancel>
```

digitazione_all'oscuro

```
-----New password-----
| [en] Please insert again the new password for user
| "rossimario" with home directory "/home/5A1213/rossimario".
|
| [it] Inserire nuovamente la parola d'ordine per l'utente
| "rossimario" che dispone della directory personale
| "/home/5A1213/rossimario".
| <-MIN->
|
| *****
|
|-----
|
| < OK > <Cancel>
```

Per eliminare un'utenza si procede in modo simile all'inserimento:

```
# nlxrc user del [Invio]
```

```
-----Delete an old user-----
| Please insert the user
| name to be removed.
|
|-----
|
| < OK > <Cancel>
```

rossimario

Creazione, modifica e cancellazione delle utenze, in modo non interattivo

Nella sezione precedente è illustrato il meccanismo di creazione, modifica e cancellazione delle utenze, in modo interattivo, dove lo script `'nlxrc'` richiede mano a mano le informazioni necessarie all'operatore. Tuttavia, i comandi `'nlxrc user add'`, `'nlxrc user passwd'` e `'nlxrc user del'`, accettano degli argomenti, così da consentire di svolgere le loro operazioni senza bisogno di un intervento umano; in pratica, in questo modo, è possibile inserire tali comandi all'interno di altri script.

Gli argomenti previsti dai comandi in questione, devono essere forniti in modo completo, altrimenti, le informazioni mancanti vengono richieste in modo interattivo. A titolo di esempio viene mostrato in che modo creare e modificare ed eliminare l'utenza «rossimario», usata nella sezione precedente.

```
# nlxrc user add rossimario /home/5A1213/rossimario ↵
↳ "studente Rossi Mario 5A 2012/2013" ↵
↳ segretissimo1 [Invio]

# nlxrc user passwd rossimario supersegretissimo2 [Invio]

# nlxrc user del rossimario [Invio]
```

NIS e NFS per utilizzare altre utenze

NLNX è predisposto inizialmente con pochi utenti: l'amministratore e alcuni utenti comuni. Tuttavia, è disponibile un sistema NIS per la connessione a un server NIS, dal quale ottenere le informazioni su altre utenze (precisamente per i file `/etc/passwd`, `/etc/shadow` e `/etc/group`). In pratica, dal momento che l'utilizzo con un file system in sola lettura (come il DVD *live*) comporta delle limitazioni, è prevista la possibilità di acquisire queste utenze dall'esterno, innestando le directory personali di queste utenze a partire dalla directory `/home/`, attraverso il protocollo NFS.

Per l'utilizzo di questa funzionalità, è necessario:

- un server NIS che metta a disposizione le informazioni dei file `/etc/passwd`, `/etc/shadow` e `/etc/group`, tenendo conto che se la condivisione del file `/etc/shadow` non funziona bene, potrebbe essere necessario disabilitare presso quel server l'uso delle parole d'ordine oscurate (*shadow password*);
- un server NFS che metta a disposizione la directory `/home/`, la quale deve contenere le directory personali degli utenti gestiti tramite il server NIS (se il server NFS offre la condivisione di un'altra directory, questa non potrebbe essere creata in un DVD *live*, pertanto, in tal caso non vi si potrebbe accedere).

Se sono rispettati questi requisiti, si può attivare la gestione di queste utenze remote attraverso il comando `nlxrc nis-home start`:

```
# nlxrc nis-home start [Invio]
```

```
-----NIS domain-----
| Please insert the NIS |
| domain:               |
|                       |
|                       |
|                       |
|-----|
| < OK > <Cancel>     |
```

Come si vede dalla figura, viene richiesto l'inserimento del dominio NIS; questa informazione dipende da come è configurato il server NIS a cui ci si vuole rivolgere e si può ottenere presso un elaboratore già configurato con il comando `nisdomainname`, senza argomenti. Dopo l'inserimento e la conferma si passa all'indicazione dell'indirizzo IP del server:

```
nlx-domain [OK]
```

```
-----NIS server-----
| Please insert the NIS |
| server IPv4 address:  |
|                       |
|                       |
|                       |
|-----|
| < OK > <Cancel>     |
```

In generale è meglio inserire l'indirizzo anche se appartenente alla rete locale; si passa così all'inserimento dell'indirizzo del server DNS e inizialmente viene proposto lo stesso usato per il NIS:

```
192.168.1.254 [OK]
```

```
-----NFS server-----
| Please insert the NFS |
| server IPv4 address:  |
|                       |
| 192.168.1.254        |
|                       |
|-----|
| < OK > <Cancel>     |
```

```
192.168.1.254 [OK]
```

Se tutto funziona come si deve, viene innestata la directory `/home/` remota e viene avviato il servizio NIS per l'acquisizione delle utenze. A quel punto, le directory personali degli utenti comuni locali non sono più accessibili, perché nascoste sotto quanto acquisito dal server NFS.

Volendo fare le stesse cose a mano, senza l'aiuto dello script, si potrebbe ottenere lo stesso risultato dell'esempio attraverso i passaggi seguenti:

1. si modifica o si crea il file `/etc/defaultdomain`, inserendo una riga contenente esattamente il nome del dominio NIS;

```
nlx-domain
```

2. si modifica o si crea il file `/etc/yp.conf`, inserendo una riga contenente la direttiva `ypserver`, con l'indirizzo del server NIS;

```
ypserver 192.168.1.254
```

3. si innesta la directory `/home/` remota;

```
# mount -t nfs 192.168.1.254:/home /home [Invio]
```

4. si riavvia il servizio NIS.

```
# /etc/init.d/nis stop [Invio]
```

```
# /etc/init.d/nis start [Invio]
```

Per approfondire l'argomento si possono consultare le sezioni [36.3](#) e [36.4](#).

Si osservi che l'utente `tizio` e gli altri utenti comuni standard, previsti per NLNX, sono associati a numeri UID e GID inferiori a 1000, ovvero al di sotto del livello iniziale previsto per le utenze comuni. Il NIS predisposto con NLNX prevede la condivisione delle utenze che abbiano numeri UID da 1000 in su, pertanto, anche volendo, le utenze standard di NLNX non sono condivisibili se non si cambiano i numeri UID e GID nei file `/etc/passwd` e `/etc/group`. Tuttavia, il fatto che l'edizione standard di NLNX contenga sempre queste utenze speciali, fa sì che possano condividere gli stessi dati se si attiva un servizio NFS.

Controllo dello spazio utilizzato

NLNX è organizzato per la gestione delle quote di utilizzo della memoria di massa per gli utenti (non vengono considerati i gruppi), ma per l'attivazione di questa occorre procedere inizialmente attraverso comandi manuali. Vengono riassunte brevemente le fasi da eseguire nei punti successivi, partendo dal presupposto che il kernel sia in grado di gestire tale funzionalità.

1. Per prima cosa va controllato il file `/etc/fstab`, nel quale deve apparire l'opzione `usrquota` per le unità da tenere sotto controllo. Nel caso si debba sottoporre alla gestione delle quote la stessa unità che si trova innestata nella directory `/`, occorre creare un punto di innesto alternativo, come già prevede normalmente NLNX:

/dev/sda4	none	swap	sw		0 0
/dev/sda2	/	auto	defaults,usrquota,errors=remount-ro		0 1
/dev/sda2	/RO-FS/RW-FS	auto	defaults,usrquota,errors=remount-ro		0 0
proc	/proc	proc	defaults		0 0
none	/proc/bus/usb	usbfs	defaults		0 0
sys	/sys	sysfs	defaults		0 0
..					

2. Se il file `/etc/fstab` viene modificato per unità che risultano essere già innestate, occorre procedere a un reinnesto, in modo che l'opzione `'usrquota'` venga acquisita correttamente. L'esempio segue quanto già visto nell'estratto di file `/etc/fstab`:

```
# mount -o remount / [Invio]

# mount -o remount /RO-FS/RW-FS [Invio]
```

3. Quando le unità dispongono correttamente dell'opzione `'usrquota'`, va fatta la prima scansione per la creazione dei file `'auser.quota'`. Se si tratta di un file system che attualmente risulta utilizzato in lettura e scrittura, può essere necessaria l'opzione `'-m'`:

```
# quotacheck -u -v -c -m -a [Invio]
```

4. Una volta fatta la scansione, si attiva la gestione delle quote con lo script `/etc/init.d/quotd`:

```
# /etc/init.d/quotd start [Invio]
```

Naturalmente, all'arresto e al riavvio, questa operazione viene svolta automaticamente.

L'ultima fase consiste nell'attribuire effettivamente le quote agli utenti, per esempio tramite `'setquota'`, ma questa operazione va svolta effettivamente attraverso `'nlnxrc quota set'`:

```
# nlnxrc quota set [Invio]
```

Quando si avvia il comando per la prima volta, viene creato il file `/etc/nlnx/HOME_DISK_SPACE_ALLOWED`, con il contenuto seguente, assegnando una disponibilità di spazio pari a 10000000 byte; contestualmente viene avviato un programma per la modifica dei file di testo, allo scopo di poter cambiare il contenuto di questo file:

```
#
# USER:MAX_BYTES
#
# the record without user name is the default:
# :MAX_BYTES
#
#:10000000
```

Come si vede dal suggerimento nel commento iniziale, si può specificare il limite per ogni utente, con la forma:

```
utente : n_byte
```

Per dare un limite a tutti gli utenti non dichiarati espressamente in questo file occorre la direttiva seguente:

```
: n_byte
```

Quando si salva il file e si termina il funzionamento del programma di modifica dei file di testo, il controllo ritorna a `'nlnxrc'` che chiede se si vuole procedere con l'attribuzione delle quote, secondo quanto definito nel file. Se la risposta è affermativa, le quote vengono assegnate o modificate.

Per la precisione, le quote vengono assegnate relativamente allo spazio utilizzato, senza considerare la quantità di file (numeri inode), fissando lo stesso valore per la quota e il limite massimo (*hard*). Tuttavia, il valore esatto è maggiore rispetto a quello richiesto effettivamente; per la precisione viene assegnato il 25 % in più.

Il limite massimo è pari al limite della quota, per evitare che gli utenti si trovino improvvisamente a perdere dei file quando scade il tempo di riserva (il tempo di grazia). In pratica, se il limite è stato superato, l'operazione di scrittura fallisce e l'utente ne è subito consapevole.

Va osservato anche che la richiesta di un valore di quota troppo elevato e non gestibile, si conclude nella non attribuzione di alcuni limiti nella quota. D'altra parte, assegnando il valore zero, si ottiene

esattamente di non attribuire alcun limite di utilizzo della memoria di massa.

La configurazione delle quote attraverso `'nlnxrc quota set'` è importante perché consente di attribuire la quota predefinita agli utenti che vengono aggiunti al sistema con il comando `'nlnxrc user add'`.

Controllo del numero di pagine stampabili e dell'origine delle stampe

Nella directory `/etc/script/` sono presenti due script denominati `'lpr'` e `'lp'`, il cui scopo è quello di eseguire un controllo preliminare su ciò che viene inviato alla stampa, per poi passare il compito ai programmi corrispondenti, che però si trovano nella directory `/usr/bin/`. La directory `/etc/script/` si trova per prima nell'elenco dei percorsi di avvio (la variabile di ambiente `'PATH'`), così che gli script contenuti al suo interno vengono eseguiti prima di cercare programmi con lo stesso nome in altre collocazioni.

Gli script denominati `'lpr'` e `'lp'` controllano se è stato dichiarato qualcosa a proposito della volontà di limitare le stampe a un certo numero di pagine; se questo controllo non è stato richiesto, avviano i loro programmi omonimi; altrimenti, elaborano il file pervenuto per la stampa con lo script `'print-filter'`.

Lo script `'print-filter'` che si trova sempre nella directory `/etc/script/`, cerca di riconoscere il file e se può, cerca di contarne le pagine. Se non può riconoscere il file, o comunque se non può elaborarlo, lo restituisce tale e quale (in tal caso il file in questione continua il suo percorso normale verso la stampa); se invece può gestirlo, lo rielabora in modo da contarne le pagine: se si determina che le pagine da stampare non superano il limite stabilito con la configurazione, il file viene inviato alla stampa; altrimenti viene annotato un messaggio di errore nel registro del sistema.

È evidente che questo meccanismo di controllo si può aggirare facilmente, utilizzando i programmi `'lpr'` e `'lp'` con il loro percorso: `'/usr/bin/lpr'`, `'/usr/bin/lp'`. Ma lo scopo di questo sistema è solo quello di evitare degli errori, ovvero l'invio di una stampa non desiderata con una quantità enorme di pagine.

La configurazione con la quale si fissa la quantità massima di pagine per stampa, spetta solo all'amministratore:

```
# nlnxrc print maxpages [Invio]
```

```
-----Set max lpr/lp printable pages-----
| Please insert how many pages are allowed to be printed |
| for any single print; if you enter zero or you leave   |
| blank, there is no limit:                               |
| _____|
| '-----'
|
|                               < OK >           <Cancel>
|
```


Come si vede dal suggerimento, lasciando il campo vuoto o inserendo esplicitamente il valore zero, si ottiene di annullare il controllo, in modo da non avere alcun limite di stampa. In questo caso vengono specificate 11 pagine:

11 00

```
-----
| It will be allowed to print 11 pages at               |
| a time.                                               |
| _____|
|                               < OK >
|
```

Se il controllo delle pagine da stampare viene eseguito, lo script `'print-filter'` aggiunge una specie di «timbro», con le informazioni dell'origine della stampa. In condizioni normali, si tratta di

una scritta verticale, che appare vicino al bordo inferiore sinistro del foglio, come si vede nell'immagine successiva:



In particolare, se si tratta di file di testo, lo script `'print-filter'` li impagina in modo particolare, mettendo l'informazione sull'origine della stampa in alto. Eventualmente, si può intervenire nello script (collocato nella directory `'/etc/script/'`) per cambiare l'impaginazione.

Utenti speciali per l'amministrazione

Per facilitare la gestione di un laboratorio, o di una rete locale che si affida a NLNX, è possibile creare delle utenze amministrative speciali, a cui viene associato lo script `'/etc/script/ADMIN'`, attraverso la mediazione del programma `'/etc/script/admin'` che controlla alcune cose prima di acquisire i privilegi di un super-utente con UID pari a zero. La creazione di tali utenze è riservata all'utente `'root'`, il quale procede con il comando `'nlxrc admin add'`, in modo analogo a quanto già descritto a proposito degli utenti comuni, con la differenza che il nome di tale amministratore deve essere più corto.

L'utente amministratore che si crea in questo modo, predispone un'utenza Unix con numero UID superiore a 60000, appartenente al gruppo `'admin'`, pari al numero 60999. Ma oltre a questa, crea un'altra utenza Unix denominata `'win.nome'`, con UID pari a zero, senza una parola d'ordine valida, rendendola inservibile dal lato Unix, ma tale utenza viene invece aggiunta anche alla gestione di Samba, per consentire all'utente `'win.nome'` di aggiungere un elaboratore con MS-Windows alla gestione delle utenze di Samba.

Supponendo di avere creato l'utenza amministrativa `'rossi'`, l'accesso con questa al sistema offre un menù di funzioni:

login: `rossi` [Invio]

Password: `digitazione_all'oscuro` [Invio]

Il menù di funzioni cambia a seconda del contesto in cui viene avviato; per esempio, c'è differenza se si tratta di un elaboratore cliente o del server che gestisce le utenze, inoltre c'è differenza se l'accesso proviene dalla console o da un collegamento remoto. Quello che segue è il menù che si ottiene da un collegamento remoto al server che gestisce le utenze complessive della rete locale:

```
-----Admin menu-----
| Admin limited menu |
|-----|
| | adduser      Add a new user |
| | passwd     Change a user's password |
| | description Change a user's description |
| | user info  Show user info |
| | home info  Show home directory info |
| | quota report Show sorted user's quota |
| | nis-make   Rebuild NIS database |
| | add machine Add a new MS-Windows computer |
| | proxy access HTTP proxy access permissions |
| | admin passwd Change your password |
| | custom1    Custom script 1 |
| | custom2    Custom script 2 |
| | custom3    Custom script 3 |
| | exit      Quit |
|-----|
| < OK >      <Cancel> |
|-----|
```

Tabella u32.24. Descrizione di alcune delle funzioni disponibili.

Funzione	Descrizione
adduser	Consente di aggiungere un'utenza al sistema.
passwd	Consente di cambiare la parola d'ordine di un'utenza.
description	Consente di modificare la descrizione di un'utenza.
user info	Consente di scorrere l'elenco degli utenti, in ordine di nominativo oppure in ordine di directory personale, per ottenere poi alcune informazioni salienti sull'utenza relativa.
home info	Se è attiva la gestione delle quote, mostra l'elenco delle quote degli utenti, ordinata in modo decrescente per quantità di spazio utilizzato.
quota report	
clock	Consente di cambiare la data e l'ora.
nis-make	Ricostruisce la base di dati NIS a partire dalle informazioni aggiornate delle utenze.
nis restart	Riavvia i servizi NIS (servente o cliente, a seconda della configurazione).
lpd restart	Riavvia il servente di stampa.
printer access	Controlla l'accesso al servente di stampa.
gpm restart	Riavvia il demone per la gestione del mouse.
udev restart	Riavvia la gestione automatica dei file di dispositivo.
print maxpages	Limita le stampe a un numero massimo di pagine per volta.
lprm	Elimina la coda di stampa.
proxy access	Controlla l'accesso al proxy HTTP.
add machine	Aggiunge un'utenza speciale, corrispondente a un elaboratore MS-Windows, per consentirgli l'accesso con Samba.
admin passwd	Consente all'amministratore di cambiarsi la propria parola d'ordine.
reboot	Esegue il riavvio degli elaboratori (devono essere selezionati).
shutdown	Avvia lo spegnimento degli elaboratori (devono essere selezionati).
customn	Avvia lo script <code>'CUSTOMn'</code> che deve essere presente nella directory <code>'/etc/script/'</code> . Si tratta di script personalizzati.
exit	Esce dal menù.

Utenti condivise e configurazione automatica con NLNX

Condivisione delle utenze attraverso NIS, NFS e Samba	151
Utilizzo di SSHfs al posto di NFS	152
Gestione delle utenze	153
Samba	154
Le utenze di Samba	157
Servente DHCP	157

smb.conf 154

Quando si installa NLNX può essere conveniente predisporre un servizio di condivisione delle utenze e delle directory personali, assieme a un meccanismo di configurazione automatica, utile in particolare per gli elaboratori avviati con un DVD *live* o comunque con un file system in sola lettura.

Tabella u16.4. Script 'nlxrc': configurazione del servizio DHCP.

Comando	Descrizione
nlxrc dhcp-server config	Attiva o disattiva il funzionamento in qualità di servente DHCP.
nlxrc dhcp-server unconf	
nlxrc dhcp-server edit	Modifica la configurazione del servente DHCP, intervenendo nel file di configurazione in modo libero.


Condivisione delle utenze attraverso NIS, NFS e Samba

Attraverso i protocolli NIS e NFS, NLNX può consentire la condivisione delle utenze e delle directory personali in una rete locale; inoltre, attraverso Samba, le directory personali degli utenti sono accessibili anche attraverso sistemi MS-Windows.

Si osservi che la procedura prevista per NLNX richiede che sia il NIS, sia le directory personali da condividere con il protocollo NFS e attraverso Samba, si trovino nello stesso elaboratore; inoltre è indispensabile che le directory personali si articolino a partire da '/home/'.

La procedura predisposta da NLNX prevede la pubblicazione del contenuto dei file '/etc/passwd', '/etc/shadow' e '/etc/group', ignorando ogni altro file che il NIS potrebbe fornire.

Figura u33.1. NIS, NFS e Samba offerti da un elaboratore in cui è installato NLNX.



Per attivare il NIS in modo da offrire alla rete locale la condivisione dei file '/etc/passwd', '/etc/shadow' e '/etc/group', si procede come segue:

```
# nlxrc nis-server config [Invio]
```

```
-----NIS domain-----
| Please insert the NIS |
| domain:              |
|                      |
|                      |
| < OK > <Cancel>    |
-----
```

Il dominio NIS viene deciso liberamente, in questo caso scegliendo il nome 'nis.domain':

```
nis.domain OK
```

```
-----NIS server-----
| Please insert the NIS |
| server IPv4 address:  |
| 172.21.254.254       |
|                      |
| < OK > <Cancel>    |
-----
```

Si presume che la rete interna sia già stata configurata, pertanto l'indirizzo viene proposto in modo automatico:

```
172.21.254.254 OK
```

Un risultato equivalente avrebbe potuto essere ottenuto attraverso le opzioni di avvio seguenti:

```
n_nis_domain=nis.domain n_nis_server=172.21.2:
```

Naturalmente, la condivisione delle informazioni contenute nei file delle utenze non è sufficiente: occorre condividere anche le directory personali degli utenti. Se la configurazione di NLNX non è stata modificata, la directory '/home/' risulta accessibile a qualunque nodo di rete con indirizzi IPv4 privati.

Prima di questo capitolo è spiegato in che modo configurare un nodo cliente per servirsi di un servizio NIS e NFS. In quel caso, è possibile distinguere i due server, mentre se si offre il servizio con NLNX, la procedura richiede che entrambi i servizi risiedano assieme nello stesso elaboratore (presso lo stesso indirizzo IPv4).

Si osservi che per motivi pratici, lo script '/etc/profile' di NLNX, se riesce a determinare dalla configurazione che il proprio elaboratore dovrebbe ricoprire il ruolo di server NIS, rifiuta l'accesso degli utenti comuni.

Il file di configurazione '/etc/default/nis' viene modificato automaticamente dallo script 'nlxrc'; tuttavia, se si vuole evitare che il server NIS metta in funzione il demone 'ypbind' (che procura una serie di inconvenienti), è bene aggiungere la riga seguente in quel file:


```
...
NISCLIENT=false
...
```

Se questa riga è presente, viene gestita correttamente da 'nlxrc', anche quando si configura il funzionamento come cliente NIS.

Utilizzo di SSHfs al posto di NFS

Quando un utente tenta di accedere attraverso il sistema grafico, se la sua directory personale non è presente e invece è stato configurato il riferimento a un server NIS o NFS, viene tentato un collegamento a tale server con l'ausilio di SSHfs. Pertanto, da una finestra di terminale viene chiesto ulteriormente di fornire la parola d'ordine per accedere, quindi viene concesso di accedere alla propria directory personale attraverso un tunnel SSH.

Figura u33.5. NIS, SSH e Samba offerti da un elaboratore in cui è installato NLNX.



Infatti, il servizio NFS per la condivisione delle directory personali degli utenti, gestito da NLNX, è quello della versione 3, non cifrato, il quale può andare bene in una piccola rete locale, in cui non ci sia il pericolo di comportamenti scorretti da parte degli utenti. Pertanto, quando non ci si può accontentare, presso il server è meglio disabilitare la condivisione della directory '/home/' tramite il servizio NFS, lasciando così che le connessioni alle directory personali avvengano tramite SSHfs.

Si osservi, comunque, che l'accesso ai propri dati personali tramite SSHfs, non è equivalente a quello che si ha con un servizio NFS, perché si vedono esclusivamente i propri dati. Per esempio, se con NFS viene condivisa una directory (a partire da '/home/') con i permessi per tutti gli utenti, questa directory risulterebbe inaccessibile. A tale proposito, presso il server è bene condividere la directory '/data/' (con NFS), per collocare lì i dati che devono essere disponibili a tutti e per i quali non ci sono problemi di segretezza.

Gestione delle utenze

Quando si attiva un server NIS-NFS, è necessario gestire le utenze esclusivamente nell'elaboratore che offre questo servizio. In generale, una volta installato NLNX secondo la modalità normale, si potrebbero utilizzare gli strumenti consueti per tale gestione, ma è meglio avvalersi in ogni caso dello script 'nlxrc':

```
nlxrc user add
```

```
nlxrc user del [utente]
```

```
nlxrc user passwd
```

```
nlxrc user description
```

```
nlxrc user info
```

La sintassi dovrebbe essere già comprensibile così: 'add' aggiunge un utente; 'del' lo elimina, assieme alla sua directory personale; 'passwd' consente di cambiargli la parola d'ordine per accedere; 'description' consente di cambiarne la descrizione; 'info' consente di ottenere le informazioni sintetiche di un'utenza.

Per motivi pratici, la directory personale dell'utente che viene creato contiene nel percorso un'informazione aggiuntiva che, in caso non sia specificata e non siano presenti altri esempi del genere, è costituita dall'anno di creazione, per individuare in modo molto semplice le utenze più vecchie, senza bisogno di interrogare il file '/etc/shadow'. Per esempio, se nell'anno 2012 si crea l'utenza 'pippo' e si segue ciò che viene proposto, si ottiene la directory personale '/home/2012/pippo/'.

L'utilizzo del comando `'nlxrc user add'` ha anche il vantaggio di facilitare l'inserimento di più utenze, dal momento che alla fine di ogni inserimento ne viene proposto subito un altro (che comunque può essere annullato); inoltre, al termine degli inserimenti viene riallineato il NIS.

Samba

La configurazione di Samba non viene gestita tramite `'nlxrc'`, ma rimane da sistemare a mano. Il file predefinito ha l'aspetto seguente, commenti inclusi, e ha lo scopo di consentire l'accesso ai propri dati personali:

```
[global]
server string = default NLNX configuration
workgroup = NLNX
netbios name = nlx00
local master = no
domain master = no
# local master = yes
# domain master = yes
# preferred master = yes
# os level = 64
# domain logons = yes
# logon path = \\%L\profiles\%u
# wins support = yes
# time server = yes
security = user
hostname lookups = no
hosts allow = 127.0.0.0/8 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 ←
↔192.168.0.0/16
dns proxy = no
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
log level = 3
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
passwd backend = smbpasswd:/etc/samba/smbpasswd
socket options = TCP_NODELAY
hide files = /Desktop/Mail/mail/dosemu/
# load printers = yes
# printing = bsd
# printcap name = /etc/printcap
unix password sync = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
pam password change = yes

[homes]
comment = home directories
browseable = no
writable = yes
create mask = 0755
directory mask = 0755

#[netlogon]
# path = /home/.samba/netlogon
# writeable = no
# browseable = no
# guest ok = yes

#[profiles]
# path = /home/.samba/profiles
# browseable = no
# writeable = yes
# create mask = 0600
# directory mask = 0700

#[examples]
# comment = examples
# browseable = yes
# path = /home/examples
# writable = no
# public = yes

#[printers]
# comment = All Printers
# browseable = no
# path = /tmp
# printable = yes
# public = no
# writable = no
# create mode = 0700
```

```
#[print$]
# comment = printer drivers
# path = /var/lib/samba/printers
# browseable = yes
# read only = yes
# guest ok = no
```

Nel file appaiono delle direttive commentate, allo scopo di avere un'idea delle voci che si potrebbero aggiungere. Le direttive evidenziate sono quelle che vanno modificate quasi sicuramente. In ogni caso, se si installa NLNX su più di un elaboratore è bene che le prime direttive siano differenti; inoltre, se l'installazione prevede la concentrazione delle utenze e delle directory personali, è bene che Samba sia in funzione solo in quello che gestisce effettivamente le utenze.

Per accedere alle directory personali, attraverso un sistema MS-Windows, gli utenti devono seguire una procedura che varia in funzione della versione di tale sistema operativo. Quello che si vede negli schemi successivi è una semplificazione che dovrebbe consentire di comprendere il procedimento, adattandolo poi alla realtà del proprio sistema.

Figura u33.7. Aggiunta di una risorsa di rete.




Figura u33.8. Indicazione del percorso della risorsa. Si suppone che l'elaboratore in cui è in funzione NLNX con il servizio Samba per la condivisione delle directory personali sia raggiungibile all'indirizzo IPv4 192.168.1.253. Inoltre, l'utente ipotetico è denominato «rossimario».





Figura u33.9. La risorsa risulta disponibile ed è possibile accedervi come se fosse un'unità a disco. Una volta collegata la risorsa, si suppone di voler salvare al suo interno un file con il nome 'miofile'.



È molto probabile che il sistema MS-Windows chieda di memorizzare la parola d'ordine inserita: è evidente che ciò non va fatto, altrimenti un estraneo potrebbe accedere conoscendo semplicemente il nominativo-utente. Inoltre, al termine dell'utilizzo della risorsa, è necessario procedere al suo distacco, come si farebbe con un'unità rimovibile, altrimenti i dati rimarrebbero accessibili.

Le figure successive mostrano il procedimento in un sistema MS-Windows 7.

Figura u33.10. Per connettersi a una risorsa di rete è necessario selezionare la voce *Connetti unità di rete* contenuta nel menù che si ottiene premendo il tasto destro sulla voce *Computer*.




Figura u33.11. Si deve quindi specificare il percorso per raggiungere la propria cartella; in questo caso si tratta dell'elaboratore 172.17.1.254 e la cartella ha il nome 'giacomindaniele'.




Figura u33.12. Se il percorso specificato esiste, viene richiesto di identificarsi.





Figura u33.13. Successivamente, per chiudere la connessione con un'unità di rete occorre utilizzare nuovamente il menù che si ottiene facendo un clic con il tasto destro del mouse sopra la voce *Computer*.



Le utenze di Samba

Samba utilizza il file `/etc/samba/smbpasswd` per tenere traccia degli utenti. Questo file è incompatibile con `/etc/passwd` e per mantenere le utenze Unix allineate con quelle del protocollo SMB è necessario utilizzare i comandi di `nlxrc`:

```
nlxrc user add
nlxrc user del [utente]
nlxrc user passwd
```


Server DHCP

In condizioni normali, prima che sia stata inserita una propria configurazione per l'utilizzo della rete, NLNX utilizza il protocollo DHCP per tentare di configurarsi in modo automatico. Tale configurazione automatica, se le informazioni sono disponibili, si spinge anche all'uso del NIS, della condivisione delle directory personali, della stampa condivisa in rete, della gestione di un registro complessivo.

In generale, l'uso predefinito del protocollo DHCP serve soprattutto per facilitare il funzionamento di NLNX da unità in sola lettura, quando è già disponibile tale servizio e non si deve fare un lavoro specifico. Quando invece si vuole usare il DHCP anche per la condivisione delle utenze e gli altri servizi, diventa indispensabile attivare il proprio server DHCP.

NLNX è pensato in modo particolare per il contesto di una rete usata a scuola, dove è molto facile entrare in conflitto con altri servizi DHCP, probabilmente di altri sistemi operativi. Il server DHCP di NLNX può essere attivato in un elaboratore che funge da router, ma se si vuole isolare il servizio DHCP rispetto alle altre reti, è indispensabile che l'elaboratore che svolge il lavoro sia provvisto di **due interfacce di rete**, una rivolta alla rete locale da servire e una rivolta all'esterno, o al resto della rete del complesso, per evitare queste interferenze. Pertanto, se non è possibile isolare la propria rete attraverso un router composto da due interfacce ed esistono altri servizi DHCP accessibili, è meglio evitare l'uso del DHCP con NLNX.

Figura u33.14. La situazione prevista, con esempi di indirizzi, per l'utilizzo di un server DHCP con NLNX.



In base all'esempio mostrato nella figura, si può procedere alla configurazione del server DHCP nel modo seguente:

```
# nlrxrc dhcp-server config [Invio]
```

```
-----DHCP range-----
Current "/etc/dhcp3/dhcpd.conf" file might be set as it
follows:

ddns-update-style none;
subnet 172.21.0.0 netmask 255.255.0.0 {
# range 172.21.254.100 172.21.254.199;
option broadcast-address 172.21.255.255;
option routers 172.21.254.254;
option domain-name-servers 172.21.254.254;
option time-servers 172.21.254.254;
option ntp-servers 172.21.254.254;
option root-path "172.21.254.254:/";
option nis-domain "nis.nano";
option nis-servers 172.21.254.254;
option lpr-servers 172.21.254.254;
option log-servers 172.21.254.254;
}

Please insert or confirm the DHCP address range:
-----
|172.21.254.100 172.21.254.199
-----
< OK > <Cancel>
```

Dal momento che è stato stabilito di usare un intervallo di indirizzi differente per il DHCP, il valore viene cambiato:

```
[ Canc ][ Canc ]:..
```

```
172.21.1.100 172.21.1.199 [OK]
```

Successivamente viene chiesto se si vuole definire qualche abbinamento fisso tra indirizzi Ethernet e indirizzi IPv4. Come si intuisce dall'esempio che viene mostrato, gli indirizzi IPv4 che si associano sono diversi dal pacchetto attribuito in modo dinamico:

```
172.21.1.1 00:0B:6A:64:8C:F7
172.21.1.2 00:0B:6A:64:8C:F8
172.21.1.3 00:0B:6A:64:9C:A3
```

Per l'inserimento di questi indirizzi si usa un programma di modifica di file di testo e le variazioni vanno salvate lasciando il nome predefinito del file temporaneo utilizzato. Al termine viene mostrato un sunto della configurazione attuale, da confermare:

```
-----DHCP server configuration-----
Is the following configuration correct?

ddns-update-style none;
option option-128 code 128 = string;
option option-129 code 129 = text;
next-server 172.21.254.254;
subnet 172.21.0.0 netmask 255.255.0.0 {
range 172.21.1.100 172.21.1.199;
option broadcast-address 172.21.255.255;
option routers 172.21.254.254;
option domain-name-servers 172.21.254.254;
option time-servers pool.ntp.org;
option ntp-servers pool.ntp.org;
option root-path "172.21.254.254:/opt/NLNX";
option nis-domain "nis.domain";
option nis-servers 172.21.254.254;
option lpr-servers 172.21.254.254;
option log-servers 172.21.254.254;
use-host-decl-names on;
filename "/pxelinux/pxelinux.0";
}

< Yes > < No >
```

Se la configurazione proposta è quella che si desidera, si può confermare:

```
[Yes]
```

Altrimenti si annulla, salvando ugualmente al configurazione, ma senza attivare immediatamente il servizio:

```
[No]
```

Se la configurazione ottenuta non è quella desiderata (per esempio il dominio NIS non è quello voluto oppure alcuni servizi sono riferiti a indirizzi errati), conviene modificarla attraverso il comando seguente:

```
# nlrxrc dhcp-server edit [Invio]
```

Con questo si passa alla modifica diretta del file '/etc/dhcp3/dhcpd.conf'. Quando si salva, si riavvia il servizio DHCP. In base all'esempio, la configurazione ottenuta sarebbe quella seguente:

```
ddns-update-style none;
option option-128 code 128 = string;
option option-129 code 129 = text;
next-server 172.21.254.254;

subnet 172.21.0.0 netmask 255.255.0.0 {
range 172.21.1.100 172.21.1.199;
option broadcast-address 172.21.255.255;
option routers 172.21.254.254;
option domain-name-servers 172.21.254.254;
option time-servers pool.ntp.org;
option ntp-servers pool.ntp.org;
option root-path "172.21.254.254:/opt/NLNX";
option nis-domain "nis.domain";
option nis-servers 172.21.254.254;
option lpr-servers 172.21.254.254;
option log-servers 172.21.254.254;
use-host-decl-names on;
filename "/pxelinux/pxelinux.0";
host 172.21.1.1 { hardware ethernet 00:0B:6A:64:8C:F7; fixed-address 172.21.1.1; }
host 172.21.1.2 { hardware ethernet 00:0B:6A:64:8C:F8; fixed-address 172.21.1.2; }
host 172.21.1.3 { hardware ethernet 00:0B:6A:64:9C:A3; fixed-address 172.21.1.3; }
}
```

Controllo dell'accesso a servizi HTTP esterni

Situazione tipica di utilizzo	161
Controllo a gruppi	161

Il servizio proxy HTTP di NLNX è costituito da OOPS.


Tabella u16.5. Script `'nlxrc'`: configurazione del servizio proxy HTTP.

Comando	Descrizione
<code>nlxrc proxy clients [gruppo]</code>	Definisce l'elenco dei nodi di rete previsti per l'accesso al proprio servizio proxy HTTP.
<code>nlxrc proxy access [gruppo]</code>	Seleziona i nodi di rete, tra quelli previsti, che possono accedere effettivamente al servizio.

Situazione tipica di utilizzo

Nella figura successiva appare la schematizzazione di una rete locale composta da diversi gruppi di elaboratori, organizzati opportunamente in base agli indirizzi (172.21.1.*, 172.21.2.*, 172.21.3.*, 172.21.4.*), che utilizzano tutti il router 172.21.254.254, il quale ha anche la funzione di proxy HTTP.

Figura u34.1. Situazione tipica di utilizzo del servizio proxy HTTP di NLNX



Per prima cosa occorre distinguere se il servizio proxy HTTP è «normale» o trasparente, come viene configurato nel server attraverso il comando `'nlxrc network config'`. Logicamente, se si tratta di un servizio trasparente, tutti i nodi periferici che si devono avvalere del router, sono sottoposti al controllo del proxy HTTP, diversamente vanno configurati espressamente i programmi usati come navigatori.

Se il servizio è normale, nel senso che i programmi usati come navigatori devono essere configurati espressamente, se si configura la richiesta del servizio verso la porta 3128 si è sottoposti al controllo di OOPS. Quando invece il servizio proxy HTTP è trasparente, tutto il traffico che va verso l'esterno, alla porta 80, viene ridiretto automaticamente alla porta 3128, ovvero a OOPS. Tuttavia, se il servizio è trasparente, il traffico diretto volontariamente alla porta 3128, viene invece dirottato al server HTTP locale.

Controllo a gruppi

In condizioni normali, il proxy HTTP di NLNX va configurato in modo trasparente, nel nodo che svolge il ruolo di router, per poter poi, attraverso il proxy, controllare l'accesso ai siti.

È possibile limitare l'accesso al proxy HTTP intervenendo su insiemi separati di nodi, in modo da poter controllare chi, nella propria rete locale, può accedere ai servizi HTTP esterni. Tali insiemi di nodi

vengono nominati arbitrariamente; per esempio il gruppo «contab» si crea e si aggiorna così:

```
# nlnxrc proxy clients contab[Invio]
```

Si inizia stabilendo l'elenco di nodi che si possono avvalere potenzialmente del proxy HTTP. Si devono indicare solo nodi singoli:

```
172.21.1.1
172.21.1.2
172.21.1.3
172.21.1.4
172.21.1.5
172.21.1.6
172.21.1.7
```

Gli altri gruppi si definiscono nello stesso modo:

```
# nlnxrc proxy clients info[Invio]
```

```
# nlnxrc proxy clients testi[Invio]
```

```
# nlnxrc proxy clients wifi[Invio]
```

È importante evitare di creare delle sovrapposizione tra i gruppi di accesso. Dopo la predisposizione degli elenchi, si può passare al controllo effettivo dell'accesso:

```
# nlnxrc proxy access contab[Invio]
```

```
-----HTTP proxy access permissions-----
| Please, select or deselect who can access to the
| HTTP proxy:
| -----
| | [ ] DENY_ALL      reset to no access allowed
| | [ ] ALLOW_ALL     reset to all access allowed
| | [ ] 172.21.1.1    allow_172.21.1.1
| | [ ] 172.21.1.2    allow_172.21.1.2
| | [ ] 172.21.1.3    allow_172.21.1.3
| | [ ] 172.21.1.4    allow_172.21.1.4
| | [ ] 172.21.1.5    allow_172.21.1.5
| | [ ] 172.21.1.6    allow_172.21.1.6
| | [ ] 172.21.1.7    allow_172.21.1.7
| | -----
| | -v(+)-
| | -----
| | < OK >          <Cancel>
| -----
```

Eventualmente, tra i nodi già definiti tramite il comando `'nlnxrc proxy access'` è possibile dichiarare quali escludere dal filtro svolto da DansGuardian:

```
# nlnxrc proxy filter contab[Invio]
```

```
-----HTTP proxy content filter selection-----
| Please, select or deselect who can access to the HTTP
| proxy without content filtering:
| -----
| | [ ] FILTER_ALL    reset to all filtered
| | [ ] FREE_ALL      reset to all free to access any si
| | [*] 172.21.1.1    free_172.21.1.1
| | [*] 172.21.1.2    free_172.21.1.2
| | [*] 172.21.1.3    free_172.21.1.3
| | [ ] 172.21.1.4    free_172.21.1.4
| | [ ] 172.21.1.5    free_172.21.1.5
| | [ ] 172.21.1.6    free_172.21.1.6
| | [ ] 172.21.1.7    free_172.21.1.7
| | -----
| | -v(+)-
| | -----
| | < OK >          <Cancel>
| -----
```

In questo caso, con le selezioni che si vedono, si vuole fare in modo che i nodi con gli indirizzi 172.21.1.1, 172.21.1.2 e 172.21.1.3, siano esonerati dal filtro dei contenuti.

Quando si usano i comandi `'nlnxrc proxy ...'` omettendo il nome del raggruppamento a cui si è interessati, se ne esiste già un solo non viene fatta alcuna richiesta e si passa a svolgere l'attività richiesta; se invece ne è disponibile più di uno, appare un menù da cui poter scegliere.

Controllo dell'accesso alla stampante



L'accessibilità di una stampante va limitato. NLNX consente di definire l'insieme degli elaboratori clienti che possono servirsi della stampante collegata al proprio.

Tabella u16.6. Script `'nlnxrc'`: configurazione della stampa.

Comando	Descrizione
<code>nlnxrc printer config</code>	Consente di ricreare il file <code>'/etc/printcap'</code> impostando la coda di stampa predefinita per la stampante che si usa in un certo momento.
<code>nlnxrc print maxpages</code>	Consente di definire una quantità massima di pagine che possono essere stampate simultaneamente.
<code>nlnxrc printer clients</code> <code>nlnxrc printer access</code>	Nel primo caso consente di definire l'elenco dei nodi di rete previsti per l'accesso al proprio servizio di stampa; nel secondo consente di scegliere quali nodi, tra quelli previsti, possono accedere effettivamente al servizio di stampa.

La configurazione di una stampante locale comporta inizialmente che questa venga resa accessibile a chiunque, senza limitazioni, mentre la configurazione di una stampante remota coincide con la chiusura dell'accesso a chiunque, salvo ai programmi locali.¹ Per modificare questo sistema di massima, occorre procedere con due comandi di `'nlnxrc'`:

```
# nlnxrc printer clients[Invio]
```

Per prima cosa occorre dichiarare quali sono i nodi da cui è prevista la possibilità di accedere al proprio servizio di stampa (locale o remoto che sia). In pratica, in questo elenco vanno inseriti gli indirizzi IPv4 di chi, per qualche ragione, deve avere la possibilità di stampare. Un elenco del genere potrebbe avere significato:

```
172.21.1.1
172.21.1.2
172.21.1.3
172.21.2.0/255.255.255.0
172.21.3.0/255.255.255.0
```

Come si vede, si possono indicare anche gruppi di nodi, specificando una maschera di rete; tuttavia, è bene che non si creino sovrapposizioni, altrimenti diventa poi difficile gestire il controllo dei permessi di accesso.

Supponendo di avere inserito esattamente l'elenco che si vede nell'esempio, dopo, con un altro comando di `'nlnxrc'`, è possibile stabilire chi può accedere tra questi:

```
# nlnxrc printer access[Invio]
```

```
-----Printer access permissions-----
| Please, select or deselect allowed access to printer:
| -----
| | [ ] DENY_ALL      reset to no remote access allowed
| | [ ] ALLOW_ALL     reset to all access allowed
| | [ ] 172.21.1.1    allow_172.21.1.1
| | [ ] 172.21.1.2    allow_172.21.1.2
| | [ ] 172.21.1.3    allow_172.21.1.3
| | [ ] 172.21.2.0/255.255.255.0 allow_172.21.2.0/255.255.255.0
| | [ ] 172.21.3.0/255.255.255.0 allow_172.21.3.0/255.255.255.0
| | -----
| | -v(+)-
| | -----
| | < OK >          <Cancel>
| -----
```

Le prime due voci sono costanti, le altre dipendono dall'elenco inserito in precedenza. Selezionando la voce `'ALLOW_ALL'` si ottiene di attivare tutte le voci previste, mentre `'DENY_ALL'` le disattiva tutte. Queste due voci iniziali servono solo per azzerare velocemente l'elenco e la loro selezione, fa sì che confermando la richiesta si ripre-

senti l'elenco, senza eseguire subito l'azione richiesta; pertanto, solo quando le prime due voci dell'elenco sono deselezionate si prende in considerazione la scelta di quelle sottostanti e viene aggiornata la configurazione.

Supponendo di abilitare l'accesso al gruppo costituito dagli indirizzi 172.21.2.*¹, si può osservare cosa succede se si riavvia il comando la volta successiva:

```
-----Printer access permissions-----
Please, select or deselect allowed access to printer:
| | | | |
| [ ] DENY_ALL          reset to no remote access allowed
| [ ] ALLOW_ALL        reset to all access allowed
| [X] 172.21.2.0/255.255.255.0 allow_172.21.2.0/255.255.255.0
| [ ] 172.21.1.1      allow_172.21.1.1
| [ ] 172.21.1.2      allow_172.21.1.2
| [ ] 172.21.1.3      allow_172.21.1.3
| [ ] 172.21.3.0/255.255.255.0 allow_172.21.3.0/255.255.255.0
|-----v(+)-----
|
| < OK >          <Cancel>
```

Al riavvio del comando, le voci che in precedenza erano state selezionate, appaiono all'inizio dell'elenco, così da non doverle cercare.

Dal punto di vista del risultato, quello che conta è l'elenco dei punti a cui è concesso accedere. Se nell'elenco sono state fatte delle duplicazioni, per esempio se appare il nodo 172.21.2.33 e anche 172.21.2.0/255.255.255.0, bloccando l'accesso al gruppo 172.21.2.*¹, attraverso la voce 172.21.2.0/255.255.255.0, il nodo 172.21.2.33 rimane ammesso a inviare delle stampe. Naturalmente può darsi che questo sia ciò che si vuole; quel che conta è capirne la logica.

¹ In pratica, se nel proprio elaboratore si configura una coda di stampa diretta a un elaboratore remoto, è necessario che tale coda sia accessibile solo ai processi elaborativi locali, altrimenti, pur non disponendo di una stampante locale, altri elaboratori potrebbero contattare la propria coda e inviare, in pratica, stampe a quell'elaboratore remoto.

Mettere in comunicazione insegnanti e studenti

Organizzazione delle utenze 165
 Funzionamento 165

NLNX prevede che si possano predisporre degli script personalizzati, denominati 'CUSTOMn' e collocati nella directory '/etc/script/'. Vengono però forniti degli esempi, in particolare 'CUSTOM1', con il quale si copiano dei file tra insegnanti e studenti, per facilitarne il lavoro in un laboratorio didattico. Tuttavia, il funzionamento di tale script richiede che siano rispettate alcune convenzioni nella definizione delle utenze.

Le sezioni successive descrivono il contesto a cui è destinato lo script 'CUSTOM1' fornito con NLNX e lo scopo che con questo si intende raggiungere.

Organizzazione delle utenze

Lo script 'CUSTOM1' fornito con NLNX richiede che le directory personali destinate agli insegnanti siano collocate, a scelta, a partire da '/home/DOCENTI*/' o '/home/ITP*/'. Per esempio, il professor Sempronio Dicembrino potrebbe avere l'utenza 'dicembrinosempr' e, di conseguenza, la directory personale '/home/DOCENTI*/dicembrinosempr/' (oppure '/home/ITP*/dicembrinosempr/' se si tratta di un insegnante tecnico-pratico).

Per gli studenti, invece, è necessario che la classificazione sia composta da: numero della classe, lettera maiuscola della sezione, lettera maiuscola (opzionale) per il corso, quattro cifre per l'anno scolastico. Per esempio, lo studente Mario Rossi della classe 5A, corso «I», nell'anno scolastico 2012/2013, avendo l'utenza 'rossimario', deve avere la directory personale '/home/5AI1213/rossimario/'.

È evidente che tale organizzazione richieda uno spostamento manuale delle utenze degli studenti alla fine dell'anno scolastico, per farli passare alla classificazione dell'anno scolastico successivo (se si vuole procedere in questo modo, vanno spostate le directory personali e va modificato a mano il file '/etc/passwd').

Funzionamento

Quando si avvia lo script 'CUSTOM1' la prima volta, questo predispone delle strutture di directory nelle cartelle personali di studenti e di docenti. In entrambi i casi, gli utenti trovano le directory 'verifiche/' e 'strumenti/'.

Gli studenti vedono nella directory 'verifiche/' altre sottodirectory con i nomi corrispondenti a quelli degli insegnanti; mentre gli insegnanti, all'interno di 'verifiche/' vedono delle directory con le suddivisioni in classi degli studenti (per esempio '5AI1213/'), e all'interno di quelle trovano delle directory con i nomi degli studenti rispettivi. In tal modo, lo studente che deve o vuole conferire a un insegnante dei file, li mette nella directory 'verifiche/docente/'; così facendo, quell'insegnante può trovare i file nella directory 'verifiche/classe/studente/'.

Analogamente, gli insegnanti vedono una struttura articolata in classi, a partire dalla directory 'strumenti/'. Quando un insegnante mette dei file nella directory 'strumenti/classe/', tutti gli studenti di quella classe trovano tali file nella loro directory 'strumenti/docente/'.

Lo script 'CUSTOM1' va avviato periodicamente, per garantire che i file vengano messi correttamente a disposizione di insegnanti e studenti, dato che questi vengono copiati tra le directory.

Per comprendere meglio il meccanismo, si prenda lo studente Mario Rossi, della classe 5Ci, la cui directory persona-

«02-2013.11.11 ... Copyright © Daniele Giacomini - appunti2@gmail.com http://informaticadibien.net

le corrisponde a `~/home/5CI1213/rossimario/` e l'insegnante Sempronio Dicembrino, la cui directory personale corrisponde a `~/home/DOCENTI*/dicembrinosempr/`. Lo studente Rossi prepara una verifica per l'insegnante Dicembrino, costituita dal file `esercizio` che colloca nella propria directory `~/verifiche/dicembrinosempr/`; per converso, l'insegnante Dicembrino trova nella propria directory `~/verifiche/home/5CI1213/rossimario/` il file `esercizio`.

Nello stesso modo, l'insegnante Dicembrino predispone un file, denominato `modello` e lo mette nella propria directory `~/strumenti/5CI1213/`, perché gli studenti della classe 5Ci (dell'anno scolastico 2012/2013) possano utilizzarlo. Per converso, lo studente Rossi trova nella propria directory `~/strumenti/dicembrinosempr/` il file `modello` predisposto dall'insegnante.

Estendere il controllo delle utenze alla rete MS-Windows


Situazione di esempio	167
Profili personali	168
Script di avvio	169
Utenze per gli elaboratori MS-Windows	169
Configurazione di MS-Windows XP Professional: disabilitazione della connessione cifrata	169
Configurazione di MS-Windows XP Professional: associazione al dominio	171
Configurazione di MS-Windows 7: definizione di due voci nel registro di sistema	172
Configurazione di MS-Windows 7: associazione al dominio ..	174
Spegnimento del server NLNX	176
Server WINS	176
Riferimenti	177

Attraverso Samba, NLNX può offrire, da elaboratori con sistema MS-Windows, la gestione delle cartelle personali. Oltre a questo, è possibile attivare la gestione delle utenze, in modo tale che anche dagli elaboratori MS-Windows sia richiesto di accedere specificando il nominativo utente e la parola d'ordine, come per gli altri elaboratori con NLNX. Per coordinare questa funzione occorre modificare manualmente la configurazione di Samba e provvedere alla creazione di alcuni utenti speciali.

Situazione di esempio

Per comprendere il meccanismo è necessario partire da un esempio, nel quale si ipotizza di disporre di una rete locale, unica sul piano fisico e anche sul piano logico, nel senso che gli indirizzi IPv4 devono essere tali da non richiedere il passaggio attraverso dei router.

Figura u37.1. Situazione di esempio, in cui si evidenziano tre persone con ruoli di amministrazione.



Nella figura si vede Mario Rossi che è il responsabile e l'amministratore del server NLNX, oltre che di altri elaboratori clienti (sempre NLNX). Mario Rossi ha l'utenza amministrativa `'root'`, oltre a una seconda utenza amministrativa, denominata `'rossi'`, meno importante. Antonio Bianchi amministra il gruppo di lavoro `'INF2'` e ha un'utenza amministrativa, presso il server NLNX, denominata `'bianchi'`; Giuseppe Verdi amministra il gruppo di lavoro `'INF3'` e ha un'utenza amministrativa, presso il server NLNX, denominata `'verdi'` (queste utenze amministrative sono state create con il comando `'nlxrc admin add'`). Questi tre utenti, presso il server NLNX, hanno anche delle utenze «normali», al pari di tutti gli altri utenti della rete.

La configurazione di Samba che si propone in questo contesto, contenuta nel file `~/etc/smb.conf` presso il server NLNX, è quella nel listato successivo, dove sono evidenziate le voci salienti:

```
[global]
server string = NLNX server
```

```

workgroup = NLNX
netbios name = nlrx00
local master = yes
domain master = yes
preferred master = yes
os level = 64
domain logons = yes
logon path = \\%L\profiles\%u
wins support = yes
time server = yes
security = user
hostname lookups = no
hosts allow = 127.0.0.0/8 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 ←
→192.168.0.0/16
dns proxy = no
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
log level = 3
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
passwd backend = smbpasswd:/etc/samba/smbpasswd
socket options = TCP_NODELAY
hide files = /Desktop/Mail/mail/dosemu/
unix password sync = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
pam password change = yes

[homes]
comment = home directories
browseable = no
writable = yes
create mask = 0755
directory mask = 0755

[netlogon]
path = /home/.samba/netlogon
writeable = no
browseable = no
guest ok = yes

[profiles]
path = /home/.samba/profiles
browseable = no
writeable = yes
create mask = 0600
directory mask = 0700

```

È necessario fare attenzione ai permessi della directory `‘/home/.samba/profiles/’`, con MS-Windows 7, può essere necessario dare i permessi di scrittura anche agli utenti diversi dal proprietario e dal gruppo:

```
# chmod o+rw /home/.samba/profiles [Invio]
```

Eventualmente, ma ciò è da verificare, sarebbe opportuno attribuire anche il bit Sticky (*Save text image*), in modo da consentire la cancellazione solo al proprietario dei file contenuti:

```
# chmod o+trw /home/.samba/profiles [Invio]
```

Profili personali

In base alla configurazione proposta, si determina che i profili personali, definiti dalla direttiva `‘logon path’`, vengono collocati nel percorso `‘\\servernt_smb\profiles\utente’`.¹ In pratica, in questo modo si rimanda alla sezione `‘profiles’`, in cui si fa riferimento alla directory `‘/home/.samba/profiles/’`. Pertanto, l’utente `‘tizio’`, si troverebbe ad avere i propri profili nella directory `‘/home/.samba/profiles/tizio/’`.

Per garantire che tutto funzioni correttamente, il comando `‘nlnxrc user add’` provvede a creare tale directory vuota, assegnandone la proprietà all’utente relativo. Nello stesso modo, la cancellazione di un utente con il comando `‘nlnxrc user del’`, provvede anche a cancellare tale directory.

Script di avvio

Nella configurazione proposta per Samba, appare la sezione `‘netlogon’`, con la quale si dichiara una directory, dove, eventualmente, si può collocare lo script da eseguire al collegamento di un utente. In tal caso, nella sezione `‘global’` va aggiunta la direttiva `‘logon script’`:

```
[global]
...
logon script = logon.bat
...
```

Secondo questo esempio, si tratta di predisporre il file `‘logon.bat’` e collocarlo nella directory `‘/home/.samba/netlogon/’`. Deve trattarsi di un file di testo, con i codici di interruzione di riga adatti al Dos. Eventualmente si può usare un programma come `‘unix2dos’`.

UtENZE per gli elaboratori MS-Windows

Gli elaboratori MS-Windows vanno aggiunti agli utenti Unix e Samba, utilizzando il nome predisposto per il protocollo NetBIOS. Nella figura dell’esempio si ipotizza di avere usato nomi del tipo `‘PC01’`, `‘PC02’`, `‘PC03’`,... Lì, in particolare, viene evidenziato l’elaboratore `‘PC07’`.

Queste utenze particolari vanno aggiunte utilizzando soltanto lettere minuscole (pertanto, `‘PC07’` diventa `‘pc07’`), facendo in modo che nei file `‘/etc/passwd’` e `‘/etc/samba/smbpasswd’` appaiano conclusi con un dollaro (pertanto il nome `‘PC07’` viene archiviato, in realtà, come `‘pc07$’`). Questo lavoro viene svolto dallo script `‘nlnxrc’`, in modo da evitare errori:

```
# nlnxrc machine add [Invio]
```

```

.--Add a new Win machine-----
| Please insert the new Win   |
| machine name:               |
| .....                      |
| .....                      |
| .....                      |
| < OK > <Cancel>           |
| .....                      |

```

```
pc07 [OK]
```

```

.Full Win machine description--
| Please insert the machine   |
| full description.          |
| .....                      |
| .....                      |
| .....                      |
| < OK > <Cancel>           |
| .....                      |

```

```
Laboratorio informatica 3 [OK]
```

La creazione di queste utenze coincide con la creazione di altrettante directory vuote a partire dalla gerarchia `‘/home/.samba/machines/’`. Tali directory non hanno alcuna utilità particolare, ma vengono prodotte ugualmente per esigenze che potrebbero manifestarsi in futuro.

Eventualmente, sempre con `‘nlnxrc’` potrebbero essere eliminate tali utenze speciali:

```
# nlnxrc machine del pc07 [Invio]
```

Naturalmente, oltre a Mario Rossi, Antonio Bianchi e Giuseppe Verdi trovano la funzione di aggiunta di un elaboratore MS-Windows quando accedono al servernt NLNX con la loro utenza speciale, tra le voci del menù prodotto dallo script `‘ADMIN9’`.

Configurazione di MS-Windows XP Professional: disabilitazione della connessione cifrata

Perché MS-Windows XP possa essere associato a un dominio gestito da Samba, **potrebbe** essere necessario disabilitare alcune opzioni

relative all'uso della crittografia nella comunicazione per tale funzione. In pratica, ciò riguarda soltanto le versioni più vecchie di Samba e meno aggiornate di MS-Windows XP Professional; a ogni modo, in caso di difficoltà, si deve procedere attraverso le voci successive, ma in qualità di utente **'Administrator'**, o equivalente:

• **Pannello di controllo**

- *Prestazioni e manutenzione* (questa voce potrebbe essere saltata)
- *Strumenti di amministrazione*
 - * *Criteri di protezione locali*
 - *Criteri locali*
 - *Opzioni di protezione*
 - *Membro di dominio: ...*
 - *Membro di dominio: ...*
 - *Membro di dominio: ...*
 - *Membro di dominio: ...*

Tutte le voci *Membro di dominio* vanno disattivate.

Figura u37.6. Pannello di controllo: selezione della voce *Strumenti di amministrazione*.




Figura u37.7. Strumenti di amministrazione: selezione della voce *Criteri di protezione locali*.




Figura u37.8. Impostazioni protezione locale: selezione della voce *Criteri locali*.




Figura u37.9. Opzioni di protezione: selezione della voce *Opzioni di protezione*.




Figura u37.10. Impostazioni protezione locale: disattivazione delle voci *Membro di dominio*.





Figura u37.11. Impostazioni protezione locale: risultato della disattivazione delle voci *Membro di dominio*.



Configurazione di MS-Windows XP Professional: associazione al dominio

Inizialmente, MS-Windows XP si trova probabilmente a funzionare gestendo semplicemente i gruppi di lavoro. Per fare in modo di centralizzare le utenze occorre associarlo a un «dominio». Sulla base della configurazione proposta per Samba, il dominio in questione sarebbe denominato «NLNX», secondo la direttiva **'workgroup'**:

```
[global]
...
workgroup = NLNX
...
```

Presso l'elaboratore MS-Windows XP, con il nome **'PC07'**, occorre procedere secondo i passi evidenziati dalle figure successive, ma occorre agire in qualità di utente **'Administrator'**, o equivalente:

Figura u37.13. Pannello di controllo: selezione della voce *Sistema*.




Figura u37.14. Proprietà del sistema: cambiamento del nome o dell'associazione a un dominio.






Figura u37.15. Cambiamenti nome computer: selezione del dominio e conferma.



Quando si vuole associare il dominio e confermare, viene richiesta l'indicazione di un'utenza «amministrativa», ovvero riconosciuta come tale presso il server Samba. Ma attenzione: dal punto di vista di MS-Windows, queste utenze amministrative hanno il prefisso «win.»; pertanto, in base all'esempio, si tratta di «win.rossi», «win.bianchi» e «win.verdi».

Figura u37.16. Richiesta di identificazione per l'utente amministrativo con cui ottenere l'aggiunta del dominio.



Al termine viene richiesto di riavviare il sistema per poter rendere operative le modifiche. Al riavvio può essere scelto se utilizzare le utenze locali preesistenti o il dominio appena collegato.

Configurazione di MS-Windows 7: definizione di due voci nel registro di sistema

Perché MS-Windows 7 possa essere associato a un dominio gestito da Samba si devono creare due voci nel «registro di sistema», ovvero in ciò che si gestisce attraverso il programma «regedit».

Le voci da aggiungere vanno collocate nel percorso 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\parameters':

```

Computer
├── HKEY_CLASSES_ROOT
├── HKEY_CURRENT_USER
├── HKEY_LOCAL_MACHINE
│   └── SYSTEM
│       └── CurrentControlSet
│           └── services
│               └── LanmanWorkstation
│                   └── parameters
├── HKEY_USERS
└── HKEY_CURRENT_CONFIG
    
```

Figura u37.18. Per avviare il programma «regedit» occorre digitarne il nome nel campo di ricerca, completando alla fine con [Invio].





Figura u37.19. Svolgimento del percorso 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\parameters'.



Le voci da aggiungere sono di tipo «DWORD» (nel senso di interi a 32 bit), denominate *DomainCompatibilityMode* e *DNSNameResolutionRequired*. Alla prima di queste due voci si associa il valore 1, mentre alla seconda si deve lasciare il valore zero.

Figura u37.20. Creazione di una voce.




Figura u37.21. Creazione di una voce e modifica del suo contenuto.





Figura u37.22. Dopo la creazione delle due voci.



Configurazione di MS-Windows 7: associazione al dominio

Inizialmente, MS-Windows 7 si trova probabilmente a funzionare gestendo semplicemente i gruppi di lavoro. Per fare in modo di centralizzare le utenze occorre associarlo a un «dominio». Sulla base della configurazione proposta per Samba, il dominio in questione sarebbe denominato «NLNX», secondo la direttiva 'workgroup':

```
[global]
...
workgroup = NLNX
...
```

Tuttavia, negli esempi seguenti si fa riferimento al dominio 'INF' e il nome dell'elaboratore risulta essere 'PC29L-VAIO'. Per prima cosa occorre ricordare di aggiungere la macchina 'pc29l-vaio' alla gestione di Samba, usando solo lettere minuscole. Attraverso 'nlxrc' si procede con il comando seguente:

```
# nlxrc machine add [Invio]

.--Add a new Win machine-----
| Please insert the new Win   |
| machine name:               |
|                             |
|-----|
| < OK > <Cancel>           |
|-----|

pc29l-vaio [OK]

.Full Win machine description--.
| Please insert the machine   |
| full description.          |
|                             |
|-----|
| < OK > <Cancel>           |
|-----|
```

Laboratorio informatica 5 [OK]

Quindi si può procedere con MS-Windows 7, selezionando la voce *Proprietà*, dal menù *Computer* (usando però il tasto destro del mouse).

Figura u37.26. Accesso alle proprietà.




Figura u37.27. Selezione delle impostazioni avanzate.




Figura u37.28. Nome dell'elaboratore.





Figura u37.29. Associazione al dominio 'INF' attraverso l'operato dell'amministratore 'win.giacomini'.



L'utente 'win.giacomini' dell'esempio, fa parte di quelle di Samba e ha i privilegi amministrativi. Al termine, dopo la conferma, potrebbe apparire una segnalazione di errore, da ignorare.

Figura u37.30. Errore da ignorare al termine della procedura di associazione al dominio di Samba.





Figura u37.31. Al termine è necessario riavviare per mettere in pratica le modifiche.



Spegnimento del servere NLNX

Se l'elaboratore che svolge il ruolo di servere NLNX deve essere spento, è ragionevole attendersi che gli elaboratori MS-Windows, se usati durante tale inattività del servere NLNX, non siano in grado di accedere al dominio relativo. Tuttavia, per utilizzare gli elaboratori MS-Windows viene richiesto ugualmente il riconoscimento, almeno in qualità di utente locale.

Servere WINS

Nella configurazione di Samba, mostrata come esempio, appare la direttiva 'wins support = yes', con la quale si ottiene di fornire anche il servizio WINS per gli elaboratori MS-Windows. Tali elaboratori, per potersene avvalere, devono essere configurati al riguardo; tuttavia, va considerato che in tal modo, il servere NLNX non può più essere spento, almeno fino a quando ci sono elaboratori che hanno bisogno di quel servizio.

Riferimenti

- Fulvio Ferroni, *Samba e OpenLDAP*
http://linuxdidattica.org/docs/altre_scuole/planck/samba/
- By Jay Ts, Robert Eckstein, David Collier-Brown, *Using Samba, 2nd Edition*, 2003, O'Reilly & Associates, ISBN: 0-596-00256-4
<http://www.faqs.org/docs/samba/toc.html>
- Jelmer R. Vernooij, John H. Terpstra, Gerald (Jerry) Carter, *The official Samba 3.2.x HOWTO and reference guide*, 2008
<http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/>
<http://us1.samba.org/samba/docs/Samba3-HOWTO.pdf>

¹ La direttiva 'logon path' riguarda MS-Windows NT/2000/XP.


Installazione indolore di NLNX in una rete di elaboratori MS-Windows

Sequenza di avvio	179
File system principale attraverso la rete	179
Configurazione del DHCP	180
Configurazione dell'avvio	180
Riferimenti	181

Nelle sezioni successive si vuole dimostrare come si possa utilizzare NLNX in un contesto provvisto di una rete fisica adeguata, in cui sia possibile disporre di almeno un server NLNX e ci siano molti altri elaboratori organizzati con sistemi operativi differenti (presumibilmente MS-Windows).

A titolo di esempio si propone inizialmente una situazione come quella descritta nella figura successiva, dove la rete fisica è unica e gli elaboratori sono divisi eventualmente in reti logiche. Il server NLNX è l'unico che offra il servizio DHCP su tutta la rete fisica, inoltre, in condizioni normali, tale server è utilizzato da un gruppo di elaboratori clienti NLNX. Naturalmente, il server NLNX viene usato per tutti i servizi previsti da questa distribuzione; in particolare l'amministrazione delle utenze (NIS), la condivisione delle directory personali (cartelle personali) attraverso il protocollo NFS, SMB (Samba) ed eventualmente SSH, l'attribuzione automatica degli indirizzi IPv4 e l'indicazioni di altre informazioni con il DHCP, l'avvio remoto attraverso PXELINUX e il protocollo TFTP.

Figura u38.1. Situazione iniziale in cui gli elaboratori con indirizzi 172.21.1.* funzionano con NLNX e si avvalgono di un server, il quale, tra l'altro, fornisce i servizi NFS, NIS, DHCP, TFTP e l'avvio remoto tramite PXELINUX.



Sequenza di avvio

Presso gli elaboratori che ospitano presumibilmente un sistema MS-Windows occorre riconfigurare il BIOS in modo da consentire l'avvio attraverso la rete (questa possibilità è ammissibile solo se l'interfaccia di rete è incorporata nella scheda madre), quindi occorre far sì che l'avvio dalla rete sia tentato prima delle altre possibilità. In tal modo, gli elaboratori in questione, all'accensione, andrebbero sempre a interpellare PXELINUX presso il server NLNX.

Per NLNX, la configurazione standard di PXELINUX prevede che la voce di avvio predefinita consista nel richiamare l'avvio del disco fisso locale. Pertanto, se dopo alcuni secondi non si fa nulla, gli elaboratori configurati per avviarsi dalla rete si troverebbero ad avviare il sistema operativo locale, senza altre conseguenze.

Si osservi che in questo modo si evita di dover installare localmente, su tali elaboratori, un sistema di avvio che consenta di scegliere tra i vari sistemi che potrebbero convivere nel disco fisso locale. In altri termini, si evita di mettere a disagio il sistema operativo usato normalmente presso di loro.

File system principale attraverso la rete

Il modo meno problematico di usare NLNX consiste nell'avviarlo dalla rete, condividendo il file 'nlnx.img' attraverso il protocollo NFS, ma in sola lettura, come descritto nella sezione u28. In pratica, presso il server si colloca questo file nella directory '/opt/nlnx/' e ci si assicura che il protocollo NFS lo renda disponibile a tutti, in sola lettura, senza modificare i privilegi dell'utente con UID 0.

Configurazione del DHCP

Presso il server NLNX va organizzato il servizio DHCP associando correttamente gli indirizzi fisici delle interfacce di rete agli indirizzi IPv4 utilizzati nella rete locale. Per esempio potrebbe trattarsi di un elenco simile a quello seguente:

```
...
172.21.1.1 00:D0:41:01:1C:F4
172.21.1.2 00:D0:41:01:1C:F5
172.21.1.3 00:D0:41:01:1C:F6
172.21.1.4 00:D0:41:01:1C:F7
...
172.21.2.1 00:D0:41:01:1B:F7
172.21.2.2 00:D0:41:01:1B:F8
172.21.2.3 00:D0:41:01:1B:F9
172.21.2.4 00:D0:41:01:1B:FA
...
```

Per scoprire gli indirizzi fisici degli elaboratori, quando questi sono in funzione è sufficiente eseguire un «ping» e osservare poi la tabella ottenuta dal comando 'arp':

```
$ ping 172.21.2.1 [Invio]
...
[Ctrl c]
$ arp [Invio]

Address      HWtype  HWaddress      Flags Mask  Iface
...
172.21.2.1   ether   00:D0:41:01:1B:F7  C           eth0
...
```

Configurazione dell'avvio

Una volta predisposta la configurazione dell'avvio nel BIOS degli elaboratori ospitanti e dopo aver copiato i file-immagine di NLNX, conviene aggiungere nel server NLNX una voce di avvio personalizzata. Si tratta di intervenire nel file '/var/lib/tftpboot/pxelinux/pxelinux.cfg/default'.

Gli elaboratori ospitanti potrebbero richiedere il caricamento esplicito di alcuni moduli, inoltre potrebbe essere necessario definire una configurazione particolare della grafica; infine, potrebbe essere il caso di indirizzare la stampa verso una stampante di rete più vicina rispetto a quella indicata automaticamente dal servizio DHCP del server NLNX. Ecco un esempio di questa voce aggiuntiva, ipotizzando che la stampante in questione richieda un filtro adatto al tipo «laserjet»:

```
...
label guest
kernel vmlinuz
append n_boot=auto root=/dev/ram0 ro init=/linuxrc ↵
↵ initrd=nlnxrd.img ramdisk_size=30720 ↵
↵ n_setupdelay=8 ↵
↵ n_modules=at11:r8169:ehci_hcd:uhci_hcd ↵
↵ n_xorg_conf=radeon,,,, ↵
↵ n_smb_prn_server=//win_srv1/stampante ↵
↵ n_lpr_filter=laserjet
...
```


Lo stesso esempio, utilizzando direttamente l'indirizzo IPv4:

```
...
label guest
kernel vmlinuz
append n_boot=auto root=/dev/ram0 ro init=/linuxrc ↵
↵ initrd=nlnxrd.img ramdisk_size=30720 ↵
↵ n_setupdelay=8 ↵
↵ n_modules=at11:r8169:ehci_hcd:uhci_hcd ↵
↵ n_xorg_conf=radeon,,,, ↵
↵ n_smb_prn_server=//172.21.2.7/stampante ↵
↵ n_lpr_filter=laserjet
...
```

In tal caso, per avviare il sistema NLNX ospitato andrebbe inserito il nome «guest» all'avvio.

Se invece si opta per l'installazione del file-immagine 'nlnx.img' nel solo elaboratore server, va sostituita l'opzione 'n_boot=auto' con 'n_boot=net'.

Figura u38.6. Situazione percepita durante il funzionamento di NLNX, avviato presso gli elaboratori che normalmente eseguono un sistema MS-Windows.



È bene osservare il problema delle utenze associato alla stampa verso una stampante condivisa: se l'elaboratore con il sistema MS-Windows che offre la condivisione è stato configurato con la gestione delle utenze personali, come descritto nella sezione u28, la stampa avviene solo se si fornisce un nominativo utente e una parola d'ordine valida. A questo proposito vanno usate le opzioni 'n_smb_prn_user' e 'n_smb_prn_passwd'. Supponendo che l'elaboratore 172.21.2.7 dell'esempio fornisca la stampante in condivisione in qualità di utente amministratore ('Administrator') e che tale utente non abbia alcuna parola d'ordine, la configurazione di avvio diventa:

```
...
label guest
kernel vmlinuz
append ... n_smb_prn_server=//172.21.2.7/stampante ↵
↵ n_lpr_filter=laserjet↵
↵ n_smb_prn_user=root
...
```

Pertanto, si scrive 'n_smb_prn_user=root' e si intende 'Administrator'.

Riferimenti

- Fulvio Ferroni, *Samba e OpenLDAP*
http://linuxdidattica.org/docs/altre_scuole/planck/samba/
- By Jay Ts, Robert Eckstein, David Collier-Brown, *Using Samba, 2nd Edition*, 2003, O'Reilly & Associates, ISBN: 0-596-00256-4
<http://www.faqs.org/docs/samba/toc.html>
- Jelmer R. Vernooij, John H. Terpstra, Gerald (Jerry) Carter, *The official Samba 3.2.x HOWTO and reference guide*, 2008
<http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/>
<http://us1.samba.org/samba/docs/Samba3-HOWTO.pdf>

Directory personale in un disco esterno 183
 UtENZE generiche 184
 Messaggi di errore 184
 Programmi «duri a morire» 184
 Studenti troppo furbi 184
 Vincolare gli utenti a un certo gruppo di postazioni 185

NLNX è organizzato secondo una struttura particolare. In questo capitolo si raccolgono osservazioni e suggerimenti che non hanno trovato spazio in altre sezioni relative a NLNX.

Directory personale in un disco esterno

Utilizzando NLNX avviato da un disco ottico *live*, può essere comodo gestire i propri dati personali utilizzando una memoria esterna, come un'unità USB a disco o allo stato solido. Per fare questo basta preoccuparsi di innestare il disco e probabilmente conviene decidere di usare uno degli utenti comuni stabiliti, sistemando di conseguenza la proprietà della directory radice dell'unità esterna:

```
# fdisk /dev/sda [Invio]
...
# mkfs.ext3 /dev/sda1 [Invio]
# mount /mnt/sda1 [Invio]
# chown tizio:tizio /mnt/sda1 [Invio]
# umount /mnt/sda1 [Invio]
```

I passaggi mostrati abbreviano e semplificano la procedura per creare una partizione (la prima) in un disco USB o in una memoria solida USB, facendo in modo che l'utente 'tizio' la possa utilizzare come vuole.

Così facendo, utilizzando l'utenza 'tizio' si possono salvare dati in questo disco, purché prima venga innestato. Tuttavia, rimanendo a questo livello di utilizzo, manca la possibilità di modificare in modo duraturo la configurazione personale dell'utente, perché i dati contenuti nella directory personale vanno perduti. Per risolvere questo problema, si può fare in modo di copiare la struttura iniziale della directory personale dell'utente 'tizio' nel disco esterno, avendo cura ogni volta di innestarlo nel modo giusto:

```
# mount /mnt/sda1 [Invio]
# cp -dpRv /home/tizio /mnt/sda1 [Invio]
# umount /mnt/sda1 [Invio]
```

Eventualmente si può decidere di gestire in maniera diversa il disco esterno, per esempio inserendo il contenuto dei dati personali dell'utente in una sottodirectory, ma il procedimento non cambia; quando si vuole usare quella directory personale occorre prima agire come utente 'root' seguendo lo schema seguente:

```
# mount /mnt/sda1 [Invio]
# mount --bind /mnt/sda1 /home/tizio [Invio]
```

Quindi ci si può identificare come utente 'tizio'. Se la directory personale dell'utente si trovasse invece, per esempio, nella sottodirectory 'mia/directory/personale/' nel disco esterno, basterebbe cambiare il collegamento finale nel modo seguente:

```
# mount --bind /mnt/sda1/mia/directory/personale ↵
↳ /home/tizio [Invio]
```

«02» 2013.11.11 ... Copyright © Daniele Giacomini - appunti2@gmail.com <http://informaticalibera.net>

Utenti generiche

« Quando si installa NLNX in modo che utilizzi il file system in lettura e scrittura, le utenze generiche costituite dai nomi `'tizio'`, `'caio'` e gli altri, vengono disabilitate, nel senso che viene tolta la parola d'ordine, ma per il resto sono intatte.

Naturalmente ci possono essere situazioni in cui gli utenti generici predefiniti sono totalmente inutili. In questi casi conviene provvedere manualmente alla loro eliminazione, soprattutto per ciò che riguarda le directory personali. Tuttavia, se si tratta di una copia di NLNX installata per poter generare successivamente un DVD «live», conviene lasciare le voci di questi utenti nei file `'/etc/passwd'` e `'/etc/group'`, per evitare che l'installazione di un programma che richiede la creazione di un utente fittizio vada a utilizzare proprio i numeri UID e GID che sono previsti invece per gli utenti `'tizio'` e gli altri. Dovendo mantenere questi utenti nei file `'/etc/passwd'` e `'/etc/group'` si può assegnare al posto della shell comune il file `'/bin/false'`.

Se si lasciano le directory personali degli utenti generici predefiniti, in un elaboratore che offre le directory personali attraverso il protocollo NFS, se questo servizio viene utilizzato tramite DVD, dal momento che lì tali utenze sono attive, è possibile salvare i file attraverso NFS. Si osservi che è sufficiente il protocollo NFS, perché le utenze generiche predefinite hanno numeri UID al di sotto del livello minimo previsto per la gestione attraverso il NIS (in base alla configurazione che prevede come UID minimo il numero 1000). Se questo avviene in un laboratorio didattico, significa che gli studenti possono scambiare file tra di loro, perché, per esempio, chiunque può diventare `'tizio'`.

Messaggi di errore

« Durante il funzionamento in modalità grafica, viene mostrato normalmente un riquadro contenente i messaggi generati dai programmi. Questi messaggi comprendono quanto emesso dallo standard output e dallo standard error. Tra i messaggi appaiono anche quelli generati dal gestore di finestre e in particolare sarebbe molto frequente il messaggio seguente:

```
[FVWM][get_menu_options]: <<ERROR>> invalid rectangle ↵  
↵geometry
```

Questa segnalazione in particolare sembra essere generata erroneamente, per un problema che in realtà non sussiste. Dal momento che questo messaggio in particolare verrebbe emesso ogni volta che si apre il menù, dando così un fastidio inutile, il comando che mostra il riquadro dei messaggi fa in modo che non appaia.

Programmi «duri a morire»

« Durante il funzionamento in modalità grafica, può capitare di avviare dei programmi che poi, non vogliono saperne di terminare il loro funzionamento quando la sessione grafica viene conclusa. Questo tipo di inconveniente si è manifestato, in modo particolare, con il programma `'alsamixergui'`, che per questa ragione non viene più installato. Per lo stesso motivo, non sono disponibili funzioni per generare sfondi dinamici.

Studenti troppo furbi

« NLNX è organizzato in modo particolare per l'uso in un laboratorio didattico, per studenti della scuola media superiore. Di norma, un esercizio o un compito richiede che ognuno lavori utilizzando i propri dati, senza poter accedere alle directory personali degli altri utenti (soprattutto in considerazione del fatto che si presume i dati personali siano centralizzati e condivisi nella rete locale).

Per rendere più complicata la condivisione indesiderata dei dati, alla creazione delle utenze, la proprietà della directory personale (solo la directory, non il contenuto) viene attribuita a `'root'`, lasciando il gruppo associato correttamente all'utente per il quale esiste tale

directory. Ciò comporta che l'utente non possa cambiare i permessi stabiliti per tale directory. Naturalmente, gli utenti hanno un proprio gruppo privati e al proprio gruppo sono concesse tutte le operazioni sulla directory. Ma oltre a questo viene attivato il bit Sticky (*Save text image*), in modo che possano essere rimossi solo i file che appartengono a chi chiede di rimuoverli.

I permessi iniziali consentono anche agli altri utenti di accedere (il permesso di «esecuzione», ovvero di attraversamento), allo scopo di rendere possibile l'interscambio di file tra studenti e docenti, oppure per consentire la pubblicazione di file nella directory `'~/public_html/'`. Eventualmente, per impedire che gli studenti possano pubblicare dei file utilizzando la directory `'~/public_html/'`, questa può essere creata in modo che appartenga all'amministratore, togliendo tutti i permessi di accesso e di lettura: gli studenti non possono così cancellarla e ricrearla con permessi differenti.

Tuttavia, dal momento che, se gli studenti conoscono i nomi dei file possono ugualmente dividerli, si può applicare una politica più rigida, togliendo anche il permesso di accesso alla directory personale. A titolo di esempio, supponendo di voler limitare gli accessi a un'ipotetica classe 5A dell'anno scolastico 2012/2013, ammesso di avere organizzato correttamente la struttura delle directory personali, si potrebbe procedere così:

```
# cd /home/5A1213 [Invio]  
# for s in * ; do chmod 1770 ; done [Invio]
```

In tal caso, però, lo script fornito come esempio per facilitare lo scambio di dati tra studenti e docenti non funzionerebbe più e andrebbe riscritto copiando materialmente i file.

Vincolare gli utenti a un certo gruppo di postazioni

« Se gli elaboratori a cui gli utenti possono accedere sono tutti dotati di un sistema NLNX, è possibile imporre l'uso di certe postazioni, rispetto ad altre, ad alcuni utenti. Questa funzionalità non è guidata attraverso lo script `'nlncrc'` e richiede un po' di lavoro.

Ogni elaboratore a cui si vuole sottoporre questo controllo deve contenere il file di testo `'/etc/nlnx/TTY_LOGIN_AT'`, con l'elenco degli utenti da limitare, dove sono ammesse solo direttive che si compongono secondo il modello seguente:

```
utente indirizzo_ipv4 [indirizzo_ipv4]
```

In pratica, prima si mette il nome dell'utente, quindi, separandoli con degli spazi, gli indirizzi da cui si possono connettere. Si osservi l'esempio seguente:

```
tizio 172.17.1.23 172.17.1.25  
caio 172.17.1.15
```

In questo caso, ciò che è scritto nel file indica che l'utente `'tizio'` è ammesso ad accedere da 172.17.1.23, oppure 172.17.1.25, mentre l'utente `'caio'` solo da 172.17.1.15. Perché il controllo sia efficace, è necessario che questo file sia copiato tale e quale in tutti gli elaboratori. Tuttavia, quando il sistema viene avviato dalla rete, ciò non è possibile, pertanto in quel caso, il file può essere collocato nella directory `'/opt/nlnx/configuration/default/'`

Gerarchia doppia 187
 Creazione di una nuova versione 188
 Configurazione predefinita di NLNX 188
 Aggiornamento dei pacchetti installati 189
 Kernel 189

Una volta installato NLNX, è possibile aggiungere o eliminare dei pacchetti applicativi secondo la procedura prevista dalla distribuzione GNU/Linux Debian. In condizioni normali, è sufficiente il comando `'nlxrc nlx make'` per riprodurre il tutto in un nuovo DVD.

Alle volte potrebbe essere necessario un adattamento più consistente e a tale scopo possono servire le note di questo capitolo.

Gerarchia doppia

Quando NLNX è installato nel disco fisso secondo la procedura normale, oltre alla struttura comune di file e directory, appare la directory `'/RO-FS/'`, all'interno della quale, tra le altre cose, appare anche la directory `'RW-FS/'` (in pratica `'/RO-FS/RW-FS/'`).

La directory `'/RO-FS/'` rappresenta la radice del DVD *live* che si va a creare, mentre la directory `'/RO-FS/RW-FS/'` deve innestare nuovamente la struttura installata nel disco fisso; pertanto, nel file `'/etc/fstab'` devono apparire due righe simili a quelle seguenti:


```

/dev/hda2 /          auto defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda2 /RO-FS/RW-FS auto defaults,noauto 0 0
    
```

In questo caso la seconda riga non prevede un innesto automatico all'avvio, ma a ciò provvede comunque `'nlxrc nlx make'`.

Quando si avvia il DVD *live*, la struttura che si vede si compone in particolare della directory `'/RW-FS/'`, la quale contiene dati non modificabili e serve per copiare il suo contenuto nel disco fisso, quando si va a installare NLNX.¹

Figura u40.2. Confronto tra i file system durante il funzionamento da disco fisso rispetto al funzionamento da disco ottico.



Creazione di una nuova versione

La creazione di un nuovo sistema NLNX si ottiene tramite il comando `'nlxrc nlx make'`. Lo script `'nlxrc'` (`'/etc/script/nlxrc'`) è molto lungo e articolato; le istruzioni che riguardano la creazione di un nuovo disco sono racchiuse in una struttura `'if'...elif'...fi'`. In questa struttura si verifica se il comando selezionato è ammissibile, in base al fatto che l'avvio dello script avvenga da disco fisso o da DVD-ROM e al tipo di utente che lo esegue. L'istruzione che introduce la creazione di un nuovo disco è quella seguente:

```
elif [ "$SUID" = "0" ] && [ "$CDROM" = "0" ] &&
  →&& [ "$COMMAND" = "nlx" ] && [ "$DIRECTIVE" = "make" ]
then
    istruzioni_creazione_disco
elif ...
...
```

Tra le tante cose che avvengono qui dentro, si preparano le directory `'/RO-FS/etc/'` e `'/RO-FS/var/'`, utilizzando anche il contenuto di `'/RO-FS/etc.ro-fs/'` e `'/RO-FS/var.ro-fs/'`.

In pratica, la directory `'/RO-FS/etc/'` viene ottenuta copiando la stessa struttura contenuta in `'/etc/'`, sostituendo ogni file che non sia una directory con un collegamento simbolico che punta alla stessa cosa a partire da `'RW-FS/etc/'`; in modo analogo procede la preparazione della directory `'/RO-FS/var/'`. Quindi, viene ricopiato sopra il contenuto di `'/RO-FS/etc/'` e di `'/RO-FS/var/'`, quanto si trova dentro `'/RO-FS/etc.ro-fs/'` e `'/RO-FS/var.ro-fs/'` rispettivamente. Naturalmente, questa è una semplificazione; in pratica, prima di passare alla sovrapposizione delle directory `'/RO-FS/* .RO-FS/'`, lo script fa qualche ritocco indispensabile.

Dovendo intervenire in modo da modificare il contenuto delle directory `'/etc/'` o `'/var/'` durante il funzionamento da disco ottico, si può agire nelle directory `'/RO-FS/etc.ro-fs/'` e `'/RO-FS/var.ro-fs/'`, a meno che si tratti di una situazione che non si risolve con la semplice copia di qualcosa di diverso. Per esempio, se un collegamento simbolico contenuto in una di queste directory può creare problemi, lo si può sostituire con un file vero e proprio, che in fase di funzionamento da DVD risulterebbe modificabile. Quello che non si può fare è rimpiazzare una directory con un file e nemmeno cancellare qualcosa; in queste situazioni estreme, diventa necessario intervenire nello script `'nlxrc'`.

Configurazione predefinita di NLNX

Lo script `'/etc/init.d/nlx.config'` di NLNX rimpiazza alcuni file di configurazione con altri che hanno generalmente l'estensione `'.nlx'`. La tabella successiva riepiloga alcuni di questi file.

Tabella u40.4. Alcuni file di configurazione predefiniti di NLNX, secondo lo script `'/etc/init.d/nlx.config'`.

File originale	Configurazione predefinita	Descrizione
<code>'/etc/oops/oops.cfg'</code>	<code>'/etc/oops/oops.cfg.nlx'</code>	Configurazione del servizio proxy HTTP.
<code>'/etc/X11/fvwm/system.fvwm2rc'</code>	<code>'/etc/X11/fvwm/system.fvwm2rc.nlx'</code>	Si tratta della configurazione predefinita del menù di Fvwm, per NLNX.
<code>'/etc/X11/xinit/xinitrc'</code>	<code>'/etc/X11/xinit/xinitrc.nlx'</code>	Si tratta della configurazione predefinita dello script usato per avviare il gestore di finestre con qualcosa sullo sfondo.

File originale	Configurazione predefinita	Descrizione
<code>'/etc/X11/xorg.vesa'</code>	<code>'/etc/X11/xorg.vesa.nlx'</code>	Configurazione di X predefinita, per un adattatore standard VESA.
<code>'/etc/X11/xdm/Xresources'</code>	<code>'/etc/X11/xdm/Xresources.nlx'</code>	Configurazione di XDM per l'accesso alla sessione grafica.
<code>'/etc/xfe/xferc'</code>	<code>'/etc/xfe/xferc.nlx'</code>	Configurazione di XFE.

Molti altri file con estensione `'.nlx'` servono a conservare una copia della configurazione standard di NLNX, ma non vengono rimpiazzati automaticamente.

Aggiornamento dei pacchetti installati

Una volta installato NLNX, l'aggiornamento o l'aggiunta di pacchetti può avvenire con gli strumenti consueti della distribuzione GNU/Linux Debian. In pratica conviene usare `'apt-get'`, come spiegato nella sezione 7.7.

Dal momento che si presume NLNX venga installato prevalentemente a scuola, è da considerare che la rete tipica che si incontra in quel contesto obbliga l'attraversamento di un proxy HTTP, che spesso è in grado di consentire l'accesso esclusivamente da navigatori funzionanti su macchine MS-Windows. Teoricamente, `'apt-get'` può essere configurato per attraversare un proxy, come si può anche vedere negli esempi che appaiono nel file `'/usr/share/doc/apt/examples/configure-index.gz'`, ma non è detto che il proxy della propria realtà consenta effettivamente questo approccio.

Per risolvere il problema occorre procurarsi i pacchetti in modi differenti, per esempio usando una macchina (MS-Windows) che consenta l'attraversamento, per accedere direttamente al sito <http://www.debian.org/>, da dove si può raggiungere la pagina di ricerca dei pacchetti (<http://www.debian.org/distrib/packages>). Una volta prelevati i pacchetti e copiati in qualche modo nell'elaboratore che si vuole aggiornare, si può tentare di usare `'dpkg'` con l'opzione `'-i'`:

```
# dpkg -i file_deb...[Invio]
```

Purtroppo si tratta di un metodo brutale di installazione che rischia di bloccarsi per colpa di dipendenze che non sono soddisfatte; ma dagli errori che si ottengono si possono determinare quali pacchetti si devono ancora prelevare.

Nella sezione 7.11 vengono descritti vari accorgimenti per la gestione dei pacchetti Debian; in particolare viene mostrato un metodo per realizzare in proprio la struttura di una distribuzione (attraverso lo script `'make-packages'`), in modo da poter usare poi `'apt-get'` localmente. Anche con l'uso di `'apt-get'` rimane il problema delle dipendenze non soddisfatte, ma in questo modo si riesce almeno a realizzare qualcosa di generalizzato, che può risiedere facilmente in un disco esterno USB, o anche in un DVD masterizzato, per aggiornare facilmente le macchine che si vogliono usare.

Kernel

Il kernel di NLNX è molto simile a quello standard della distribuzione Debian, con la differenza più evidente che mancano del tutto le funzionalità ritenute inutili e ci sono più componenti incorporate direttamente nella parte principale (nel senso che non fanno parte di moduli separati). Vengono annotate nella tabella successiva alcune scelte fatte nella configurazione e le motivazioni relative.

Modulo	Voce di configurazione	Descrizione
md_mod	CONFIG_MD=y	Solo se questa funzione è incorporata nel file principale del kernel è possibile ottenere la scansione automatica degli insiemi RAID di dischi, con il comando 'mdadm --auto-detect'.
cramfs	CONFIG_CRAMFS=y	Il file system del disco RAM iniziale è di tipo Cramfs e in quella fase la sua gestione non può trovarsi separata in un modulo.
	CONFIG_USB_SUSPEND=n	Utilizzando uno scanner USB Canon LiDE, avendo attivata la funzione 'CONFIG_USB_SUSPEND', si ottengono solo scansioni completamente nere.

¹ Va ricordato che la struttura del file system del sistema avviato da un disco ottico *live* è la stessa per qualunque altro contesto in cui il file system va usato in sola lettura.

Organizzazione del laboratorio GNU/Linux

Accensione e spegnimento	192
Procedura per l'aggiunta di un utente	192
Controllo dei servizi	196
Controllo del numero massimo di pagine stampabili per volta	197
Utilizzo di elaboratori estranei al laboratorio	197

Oltre al responsabile del laboratorio, altri potrebbero eseguire alcune operazioni legate all'amministrazione tecnica dello stesso, per evitare di dover dipendere da una sola persona per ogni cosa. Queste persone dispongono di un'utenza amministrativa personale, presso l'elaboratore con indirizzo 172.17.1.254 (localmente o a distanza), il quale può essere raggiunto anche con l'indirizzo 192.168.0.71. Attraverso tale utenza amministrativa si ottiene un menù di funzioni prestabilito, come si vede nella figura seguente, che può contenere più voci se l'accesso avviene presso la console dell'elaboratore principale:

```

-----Admin menu-----
| Admin limited menu |
|-----|
| | adduser      Add a new user |
| | passwd      Change a user's password |
| | description Change a user's description |
| | user info   Show user info |
| | home info  Show home directory info |
| | quota report Show sorted user's quota |
| | nis-make   Rebuild NIS database |
| | add machine Add a new MS-Windows computer |
| | proxy access HTTP proxy access permissions |
| | admin passwd Change your password |
| | custom1    Custom script 1 |
| | custom2    Custom script 2 |
| | custom3    Custom script 3 |
| | exit       Quit |
|-----|
| < OK >      <Cancel> |
|-----|

```

Attraverso questo menù è possibile, in particolare, aggiungere un'utenza, cambiare la parola d'ordine di un utente che ne fa richiesta e verificare la configurazione delle utenze.

Tabella u41.2. Descrizione delle funzioni principali disponibili alle utenze amministrative. Si osservi che la voce 'lprm' è accessibile solo localmente, attraverso la console dell'elaboratore 172.17.1.254.

Funzione	Descrizione
adduser	Consente di aggiungere un'utenza al sistema.
passwd	Consente di cambiare la parola d'ordine associata a un'utenza.
printer access	Controlla gli accessi al servizio di stampa.
user info	Consente di avere informazioni su un'utenza.
home info	
quota report	Mostra l'elenco delle quote degli utenti, ordinata in modo decrescente per quantità di spazio utilizzato.
proxy access	Controlla gli accessi al servizio proxy HTTP.
admin passwd	Consente all'amministratore di cambiare la propria parola d'ordine necessaria per accedere.
custom1	Allinea le directory 'verifiche/' e 'strumenti/' tra docenti e studenti.
custom2	Consente di controllare l'accesso alle unità di memorizzazione esterne.
custom3	

©2013.11.11 -- Copyright © Daniele Giacomini -- appunti2@gmail.com http://informaticalibera.net


```
-----Full user name-----
[en] Please insert the user full name and maybe some
more data to identify it.

[it] Inserire la descrizione dettagliata dell'utente,
per poterlo identificare con precisione.
-----
|
|
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----
```

Vengono richiesti alcuni dati aggiuntivi, che è bene compilare per poter individuare correttamente l'utente:

studente Rossi Mario 5A igea 2012/2013 [Invio]

```
Adding user 'rossimario'...
Adding new group 'rossimario' (1000).
Adding new user 'rossimario' (1000) with group 'rossimario'.
Creating home directory '/home/5A1213/rossimario'.
Copying files from '/etc/skel'
```

Al termine viene richiesto di inserire per due volte la parola d'ordine, cosa che deve essere fatta direttamente dalla persona per la quale si crea l'utenza.

```
-----New password-----
[en] Please insert the new password for user "rossimario"
with home directory "/home/5A1213/rossimario". Please
insert at least 8 characters.

[it] Inserire la nuova parola d'ordine per l'utente
"rossimario" che dispone della directory personale
"/home/5A1213/rossimario".
Si prega di inserire almeno 8 caratteri.
<-MIN-->
-----
| *****
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----
```

L'inserimento corrisponde alla visualizzazione di una serie di asterischi.

```
-----New password-----
[en] Please insert again the new password for user
"rossimario" with home directory "/home/5A1213/rossimario".

[it] Inserire nuovamente la parola d'ordine per l'utente
"rossimario" che dispone della directory personale
"/home/5A1213/rossimario".
<-MIN-->
-----
| *****
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----
```

Dopo l'inserimento, per due volte, della parola d'ordine, se tutto è stato fatto senza errori, soprattutto se la parola d'ordine è stata inserita correttamente, l'operazione è completa e si può procedere con l'utente successivo:

```
-----Add a new user-----
[en] Please insert the new user name (only lower case
letters and numbers, minimum 8 and max 15 characters,
the first character must be a letter).

[it] Inserire il nominativo utente, composto
preferibilmente da cognome e nome attaccati, ed
eventualmente l'anno di nascita, per esempio
"rossimario1990" (si possono usare solo lettere
minuscole e cifre numeriche per un minimo di 8 e fino a
un massimo di 15 caratteri, ma il primo carattere deve
essere una lettera).
|.....9012345|
-----
|
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----
```

Passando all'inserimento dell'utente «Sempronio Dicembrino», la somma di cognome e nome sarebbe troppo lunga, pertanto si concorda con l'utente di usare il nominativo 'dicembrinosempr':

dicembrinosempr [OK]

```
-----Classify user-----
[en] Please select a hierarchy name for the user: it
will be used as an intermediate directory after
"/home/".

[it] Inserire la classificazione dell'utente: viene
usata come directory intermedia dopo "/home/".
-----
| 1AI1213 /home/1AI1213 |
| 1AM1213 /home/1AM1213 |
| 1AS1213 /home/1AS1213 |
| 1BI1213 /home/1BI1213 |
| 1BM1213 /home/1BM1213 |
| 1BS1213 /home/1BS1213 |
| 1CI1213 /home/1CI1213 |
| 1CM1213 /home/1CM1213 |
| 1DI1213 /home/1DI1213 |
| DOCENTIO /home/DOCENTIO/ |
|-----
| new add a new one |
| v(+)-----
| < OK > <Cancel>
|-----
```

E essendo già stata prevista la classificazione 'DOCENTIO' la si seleziona e si procede. Si passa così alla richiesta della descrizione completa del docente:

```
-----Full user name-----
[en] Please insert the user full name and maybe some
more data to identify it.

[it] Inserire la descrizione dettagliata dell'utente,
per poterlo identificare con precisione.
-----
|
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----
```

prof. Dicembrino Sempronio economia aziendale 2012/2013 [Invio]

```
Adding user dicembrinosempr...
Adding new group dicembrinosempr (1004).
Adding new user dicembrinosempr (1004) with group
dicembrinosempr.
Creating home directory /home/DOCENTIO/dicembrinosempr.
Copying files from /etc/skel
```

```

-----New password-----
| [en] Please insert the new password for user
| "dicembrinosempr" with home directory
| "/home/DOCENTIO/dicembrinosempr". Please insert at least
| 8 characters.
|
| [it] Inserire la nuova parola d'ordine per l'utente
| "dicembrinosempr" che dispone della directory personale
| "/home/DOCENTIO/dicembrinosempr". Si prega di inserire
| almeno 8 caratteri.
| <-MIN-->
|-----
| |*****|
|-----
|
| < OK > <Cancel>
|-----

```

```

-----New password-----
| [en] Please insert again the new password for user
| "dicembrinosempr" with home directory
| "/home/DOCENTIO/dicembrinosempr".
|
| [it] Inserire nuovamente la parola d'ordine per l'utente
| "dicembrinosempr" che dispone della directory personale
| "/home/DOCENTIO/dicembrinosempr".
| <-MIN-->
|-----
| |*****|
|-----
|
| < OK > <Cancel>
|-----

```

Al termine, dopo la conferma dell'inserimento della parola d'ordine, non dovendo inserire altri utenti, basta concludere selezionando il pulsante grafico **CANCEL**.

Quando si tenta di inserire un nominativo utente molto lungo, è probabile che l'operazione si concluda ugualmente con successo, ma ciò avviene perché il programma riduce automaticamente il nome ai primi 15 caratteri. Pertanto, se si inserisce il nominativo «dicembrinosempronio» si ottiene in pratica l'utente «dicembrinosempr». Di questo occorre tenerne conto, perché poi gli utenti chiedono aiuto quando non riescono ad accedere al sistema; in tal caso basta dire loro di riprovare con i soli primi 15 caratteri del nominativo presunto.

Controllo dei servizi

« Presso l'elaboratore 172.17.1.254 sono presenti diversi servizi per la rete locale, compreso quello di stampa e un proxy HTTP trasparente. L'accesso a questi servizi può essere controllato, per impedire ad alcuni elaboratori di stampare o di accedere a servizi HTTP esterni con il navigatore. Ciò che si imposta in questo modo, rimane, anche all'eventuale riavvio dell'elaboratore 172.17.1.254, pertanto è necessario sapere come ripristinare o comunque regolare tali servizi. Dal menù si seleziona la voce *printer access* per il controllo dell'utilizzo della stampante, oppure la voce *proxy access* per il controllo dell'accesso ai servizi esterni HTTP. In entrambi i casi si ottiene un elenco degli elaboratori che possono essere abilitati o disabilitati; l'esempio seguente riguarda il caso del proxy HTTP:

```

-----HTTP proxy access permissions-----
| Please, select or deselect who can access to the
| HTTP proxy:
|-----
| | [ ] DENY_ALL      reset to no access allowed
| | [ ] ALLOW_ALL     reset to all access allowed
| | [X] 172.17.1.1    allow_172.21.1.1
| | [ ] 172.17.1.10   allow_172.21.1.10
| | [X] 172.17.1.11   allow_172.21.1.11
| | [ ] 172.17.1.12   allow_172.21.1.12
| | [ ] 172.17.1.13   allow_172.21.1.13
| | [ ] 172.17.1.14   allow_172.21.1.14
| | [ ] 172.17.1.15   allow_172.21.1.15
| | [ ] 172.17.1.16   allow_172.21.1.16
| | [ ] 172.17.1.17   allow_172.21.1.17
| | [ ] 172.17.1.18   allow_172.21.1.18
| | [ ] 172.17.1.19   allow_172.21.1.19
| | [X] 172.17.1.2    allow_172.21.1.2
| | [ ] 172.17.1.20   allow_172.21.1.20
| | [ ] 172.17.1.21   allow_172.21.1.21
| |-----v(+)-
|-----
|
| < OK > <Cancel>
|-----

```

Per selezionare o deselezionare una voce, basta premere la barra spaziatrice quando quella che si desidera è evidenziata; per confermare le selezioni fatte, si seleziona il pulsante **OK**. Nell'esempio è in evidenza la richiesta di attivare il collegamento per gli elaboratori 172.17.1.1, 172.17.1.2 e 172.17.1.11.

Controllo del numero massimo di pagine stampabili per volta

« Presso ogni singolo elaboratore è configurato un numero massimo di pagine stampabili per volta: in condizioni normali è possibile produrre un massimo di 11 pagine per stampa. Nel caso fosse necessario stampare una quantità maggiore di pagine, vanno divise le richieste di stampa in blocchi di quantità inferiore o uguale a 11.


Utilizzo di elaboratori estranei al laboratorio

« Se per qualche ragione devono essere usati nel laboratorio degli elaboratori diversi da quelli previsti, collegandoli alla rete, è necessario provvedere alla configurazione dell'interfaccia di rete e all'instradamento necessari. In condizioni normali va utilizzato il protocollo DHCP per la configurazione automatica; tuttavia, nel caso si debba procedere in modo manuale, oltre a chiedere al responsabile l'uso di un indirizzo IPv4, occorre sapere che l'indirizzo della rete locale è 172.17.0.0, con maschera di rete 255.255.0.0 e che il router per accedere alla rete esterna dall'interno del laboratorio è 172.17.1.254.

Avvio e arresto degli elaboratori del laboratorio 199
 Utenze 200
 Registri 200
 Console e utilizzo di applicazioni grafiche 200
 Stampa 201
 Accesso a Internet 201
 Licenze 202
 The Debian Free Software Guidelines (DFSG) 202

Il laboratorio è distribuito secondo la piantina che si può vedere nella figura successiva. Ogni elaboratore è distinto secondo il suo indirizzo IPv4 e possono essere usati dagli utenti tutti quelli che hanno indirizzi da 172.17.1.1 a 172.17.1.32, perché i due elaboratori 172.17.1.254 e 172.17.1.253 mettono a disposizione dei servizi indispensabili per la rete e non possono sostenere carichi ulteriori. Il sistema operativo utilizzato negli elaboratori è GNU/Linux. Gli elaboratori con indirizzi 172.17.1.254 e 172.17.1.253 hanno anche un indirizzo alternativo, corrispondente, rispettivamente, a 192.168.0.71 e 192.168.0.81.

Figura u42.1. Piantina del laboratorio.



Avvio e arresto degli elaboratori del laboratorio

Nel laboratorio rimane sempre acceso l'elaboratore 172.17.1.254, perché offre servizi importanti per tutta la rete didattica e perché nelle ore di non utilizzo può eseguire le operazioni di manutenzione giornaliera di registri, indici e di scansione antivirus nei dati personali degli utenti.

Gli elaboratori destinati agli utenti, vanno accesi e spenti all'occorrenza, ma in ogni caso è previsto un piano di spegnimento automatico giornaliero, per maggiore sicurezza. Gli elaboratori destinati agli utenti utilizzano un sistema operativo avviato dalla rete (fornito dal server 172.17.1.254), così da non dipendere dal disco fisso locale; pertanto, possono essere spenti anche senza accortezze, in caso di necessità.

«02» 2013.11.11 ... Copyright © Daniele Giacomini - appunti2@gmail.com http://informaticadibara.net

Se l'elaboratore 172.17.1.254 non è in funzione regolarmente, per qualunque ragione, gli altri elaboratori non sono utilizzabili.

UtENZE

Per poter utilizzare qualunque postazione del laboratorio, è necessario disporre di un'utenza personale, a cui è associata una parola d'ordine di riconoscimento:

login: **rossimario** [Invio]

Password: **segretissimo** [Invio]

Per sicurezza, l'inserimento della parola d'ordine viene fatto all'oscuro, senza nemmeno poter vedere quanti tasti sono stati premuti.

Le utenze devono essere personali e possono essere create solo da un «amministratore», ovvero da una persona che abbia i privilegi necessari per questo compito. La parola d'ordine viene decisa dallo stesso utente che deve usarla successivamente per identificarsi, il quale deve anche avere la cura di ricordarsela e di mantenerla segreta.

In base all'organizzazione del laboratorio, per poter cambiare la propria parola d'ordine è necessario chiedere aiuto all'amministratore.

Gli utenti del laboratorio devono essere ben consapevoli del fatto che alcune delle attività svolte sono annotate in un registro elettronico, disponibile pubblicamente nell'ambito della rete locale. I file di tale registro vengono conservati (salvo malfunzionamenti), per un tempo discreto e potrebbero servire per verificare l'utilizzo corretto del laboratorio stesso da parte di chi vi accede, benché tale ricerca sia comunque di una certa complessità. Anche per questa ragione è molto importante mantenere segreta la propria parola d'ordine di identificazione, inoltre non conviene abbandonare, anche solo temporaneamente, un elaboratore (o un terminale) lasciando attiva la propria sessione di lavoro.

Ogni utente dispone di una directory personale, ovvero di uno spazio per i propri dati personali. In base alle caratteristiche tecniche degli elaboratori disponibili, lo spazio concesso a ogni utente è di 50000000 byte. L'utilizzo dello spazio da parte di ogni utente deve essere tenuto sotto controllo, perché i programmi più comuni (come quelli di navigazione o quelli di automazione dell'ufficio) creano spesso in modo automatico dei file nella directory personale, in modo da conservare la configurazione particolare dell'utente. Gli utenti che si accorgono del problema e, per qualche ragione, non sono in grado di ridurre lo spazio utilizzato, devono chiedere aiuto.

In generale, pur non essendoci alcuna intenzione di danneggiare gli utenti del laboratorio, non è possibile dare alcuna garanzia che i dati vengano conservati integri nel tempo; inoltre, all'inizio di ogni anno scolastico vengono azzerate tutte le utenze degli studenti, o per lo meno quelle classificate come tali. Pertanto, gli utenti che hanno la necessità di conservare i propri dati attraverso gli anni scolastici devono organizzarsi attraverso delle copie di sicurezza.


Registri

Per motivi didattici, dall'interno del laboratorio è possibile accedere all'indirizzo `http://172.17.1.254/cgi-bin/var_log`, dal quale è possibile leggere la maggior parte dei file delle registrazioni raccolti dall'elaboratore 172.17.1.254.

Console e utilizzo di applicazioni grafiche


In generale le postazioni di lavoro normali attivano automaticamente il sistema grafico dopo l'identificazione dell'utente. Tuttavia, sono disponibili anche le console virtuali tradizionali (a caratteri, senza grafica). Le console virtuali sono raggiungibili con le combinazioni di tasti [Ctrl Alt F1], [Ctrl Alt F2], fino a [Ctrl Alt F6]; inoltre, la combinazione [Ctrl Alt F7] riporta alla sessione di lavoro grafica.

Figura u42.2. Selezione delle sessioni di lavoro: a sinistra le combinazioni di tasti per le console virtuali; a destra la combinazione per la sessione grafica.



In caso di necessità, durante il funzionamento in modalità grafica, è possibile eliminare il processo elaborativo del sistema grafico X attraverso la combinazione di tasti [Ctrl Alt Backspace] (ovvero [Ctrl Alt <---]).

Figura u42.3. Uso della combinazione di tasti [Ctrl Alt Backspace].



Il sistema grafico è organizzato in modo da non avere «oggetti» (gadget) superflui. Tra le altre cose, ciò consente di ottenere il massimo delle prestazioni dall'elaboratore senza sprechi. Per questa ragione, il puntatore grafico del mouse non mostra clessidre o altro per indicare l'aumento dell'attività del sistema operativo; quindi, quando si avvia un'applicazione, occorre aspettare un momento prima di poterla vedere apparire.

Stampa


Sono disponibili due stampanti, collegate rispettivamente all'elaboratore 172.17.1.254 e 172.17.1.253. La stampa presso tutti gli elaboratori avviene in modo predefinito utilizzando la stampante collegata all'elaboratore 172.17.1.254; mentre la stampante ausiliaria viene utilizzata solo durante l'uso dell'elaboratore 172.17.1.253. In caso di avaria della stampante principale, la stampante ausiliaria viene collegata all'elaboratore 172.17.1.254.

Accesso a Internet

L'accesso a Internet avviene attraverso l'elaboratore con indirizzo 172.17.1.254, il quale svolge il compito di router e di proxy trasparente. La funzionalità di proxy include anche un filtro sommario di siti e di URI.

La censura di una pagina si manifesta attraverso una schermata simile a quella della figura successiva.

Figura u42.4. Messaggio di avvertimento della censura di un indirizzo o di una pagina, generato dal servizio proxy.



Licenze

<

Salvo indicazione diversa, nel laboratorio viene usato software libero che risponde alle linee guida DFSG (*Debian free software guidelines*), citate nella sezione [i42.7.1](#) (il testo originale si trova presso http://www.debian.org/social_contract); oltre al software è disponibile anche documentazione che, pur non essendo modificabile, può essere riprodotta senza oneri.

The Debian Free Software Guidelines (DFSG)¹

<

1. Free Redistribution

The license of a Debian component may not restrict any party from selling or giving away the software as a component of an aggregate software distribution containing programs from several different sources. The license may not require a royalty or other fee for such sale.

2. Source Code

The program must include source code, and must allow distribution in source code as well as compiled form.

3. Derived Works

The license must allow modifications and derived works, and must allow them to be distributed under the same terms as the license of the original software.

4. Integrity of The Author's Source Code

The license may restrict source-code from being distributed in modified form **only** if the license allows the distribution of "patch files" with the source code for the purpose of modifying the program at build time. The license must explicitly permit distribution of software built from modified source code. The license may require derived works to carry a different name or version number from the original software. (*This is a compromise. The Debian group encourages all authors not to restrict any files, source or binary, from being modified.*)

5. No Discrimination Against Persons or Groups

The license must not discriminate against any person or group of persons.

6. No Discrimination Against Fields of Endeavor

The license must not restrict anyone from making use of the program in a specific field of endeavor. For example, it may not restrict the program from being used in a business, or from being used for genetic research.

7. Distribution of License

The rights attached to the program must apply to all to whom the program is redistributed without the need for execution of an additional license by those parties.

8. License Must Not Be Specific to Debian

The rights attached to the program must not depend on the program's being part of a Debian system. If the program is extracted from Debian and used or distributed without Debian but otherwise within the terms of the program's license, all parties to whom the program is redistributed should have the same rights as those that are granted in conjunction with the Debian system.

9. License Must Not Contaminate Other Software

The license must not place restrictions on other software that is distributed along with the licensed software. For example, the license must not insist that all other programs distributed on the same medium must be free software.

10. Example Licenses

The "GPL", "BSD", and "Artistic" licenses are examples of licenses that we consider "free".


Figura u42.5. Piantina del laboratorio per le annotazioni riferite alle varie postazioni.

172.17.1.1	172.17.1.2	172.17.1.29	172.17.1.30	172.17.1.31	172.17.1.32
172.17.1.3	172.17.1.4	172.17.1.7	172.17.1.8	172.17.1.9	172.17.1.10
172.17.1.5	172.17.1.6	172.17.1.13	172.17.1.14	172.17.1.15	172.17.1.16
172.17.1.11	172.17.1.12	172.17.1.19	172.17.1.20	172.17.1.21	172.17.1.22
172.17.1.17	172.17.1.18	172.17.1.25	172.17.1.26	172.17.1.27	172.17.1.28
172.17.1.23	172.17.1.24				
				172.17.1.253	172.17.1.254

Figura u42.6. Scheda per le annotazioni riferite all'uso del laboratorio.

laboratorio		
data	ora/orario	classe/corso
annotazioni; si prega di avvisare il responsabile in ogni caso		

Figura u42.7. Mappa per l'uso della tastiera. Si può stampare una mappa di questa tastiera a partire da allegati/mappa-della-tastiera-italiana.ps.




¹ Citazione da http://www.debian.org/social_contract

Organizzazione dei laboratori MS-Windows

- Procedura per l'aggiunta di un utente 206
- Procedura per la modifica di una parola d'ordine 210
- Controllo dell'accesso all'esterno 212
- Configurazione di MS-Windows XP Professional per utilizzare le utenze centralizzate 212
- Configurazione di MS-Windows 7 per utilizzare le utenze centralizzate 213
- Configurazione per poter utilizzare anche un sistema GNU/Linux 217
- Eliminazione delle utenze 218

Gli insegnanti che hanno ottenuto la facoltà di intervenire in questo modo, hanno un'utenza amministrativa (corrispondente solitamente al solo cognome), con la quale possono connettersi all'elaboratore 172.17.1.254, ovvero 192.168.0.71, attraverso il programma PuTTY, usando preferibilmente il protocollo SSH (cifrato), come si vede nella figura:



L'amministratore deve quindi introdurre il proprio nominativo-utente e la parola d'ordine, quindi ottiene il menù di funzioni che gli sono state concesse:

```
-----Admin menu-----
Remote admin limited menu

| adduser      Add a new user
| passwd      Change a user's password
| description  Change a user's description
| user info   Show user info
| home info   Show home directory info
| quota report Show sorted user's quota
| nis-make    Rebuild NIS database
| add machine  Add a new MS-Windows computer
| proxy access HTTP proxy access permissions
| admin passwd Change your password
| custom1     Custom script 1
| custom2     Custom script 2
| custom3     Custom script 3
| exit        Quit

-----
< OK > <Cancel>
```

Attraverso questo menù è possibile, in particolare, aggiungere un'utenza, cambiare la parola d'ordine di un utente che ne fa richiesta e verificare la configurazione delle utenze.

Tabella u43.3. Descrizione delle funzioni disponibili agli amministratori.

Funzione	Descrizione
adduser	Consente di aggiungere un'utenza al sistema.
passwd	Consente di modificare una parola d'ordine.
description	Consente di modificare la descrizione estesa di un'utenza.
user info	Consente di avere informazioni su un'utenza.
home info	
quota report	Mostra l'elenco delle quote degli utenti, ordinata in modo decrescente per quantità di spazio utilizzato.
nis-make	Ricostruisce la base di dati NIS a partire dalle informazioni aggiornate delle utenze.
add machine	Aggiunge un'utenza speciale, corrispondente a un elaboratore MS-Windows, per consentirgli l'accesso con Samba.
proxy access	Permette di controllare l'accesso alla rete esterna tramite il protocollo HTTP, con la configurazione del servizio proxy.
admin passwd	Consente all'amministratore di cambiare la propria parola d'ordine necessaria per accedere.
custom1	Ricostruisce i collegamenti tra studenti e insegnanti, per lo scambio di verifiche e di strumenti didattici.
custom2	
custom3	Consente di controllare l'accesso alle unità di memorizzazione esterne.
custom3	
custom3	Consente di controllare l'accesso a risorse esterne, tramite il proxy HTTP, nel proprio laboratorio o in altri, se configurati in modo appropriato.
exit	Esce dal menù.

Procedura per l'aggiunta di un utente

« Dal momento che si prevede la presenza simultanea di un gran numero di utenze, si richiede a chi interviene per aggiungerne di nuove di farlo con un certo ordine.

Per prima cosa si conviene che il nominativo scelto dall'utente cominci con il cognome e continui, possibilmente, con il nome (per esempio «rossimario»), tenendo conto che si possono usare al massimo 15 caratteri alfabetici e numerici (lettere dalla «a» alla «z», minuscole, cifre da zero a nove).

Una volta inserito il nominativo, è necessario stabilire una sigla che viene usata per classificare l'utenza. Nel caso degli studenti che usano comunemente il laboratorio, va usata la sigla della classe (compresa la sezione e una lettera per distinguere il corso di studi) seguita dall'anno scolastico. La tabella seguente riassume alcuni esempi.

Tabella u43.4. Esempi di sigle da usare per raggruppare le utenze secondo il contesto per il quale vengono create.

Esempio	Contesto
5A1213	Utenze annuali, riferite agli alunni di 5A, create nell'anno scolastico 2012/2013, dove non è necessario specificare il corso di studi.
4AS1213	Utenze annuali, riferite agli alunni di 4A, corso «S», create nell'anno scolastico 2012/2013.
DOCENTI0	Utenze riferite ai docenti, da conservare attraverso gli anni scolastici.
ITP00000	Utenze riferite agli insegnanti tecnico-pratici, da conservare attraverso gli anni scolastici.
TECNICI0	Utenze riferite ai tecnici, da conservare attraverso gli anni scolastici.
COLLSCOL	Utenze riferite ai tecnici, da conservare attraverso gli anni scolastici.
SEGRETER	Utenze riferite al personale di segreteria, da conservare attraverso gli anni scolastici.

Esempio	Contesto
DSGA0000	Utenza riferita al direttore dei servizi generali e amministrativi, da conservare attraverso gli anni scolastici.
DIRIGENT	Utenza riferita al dirigente scolastico, da conservare attraverso gli anni scolastici.
ESTERNI0	Utenti che non fanno parte dell'istituto, ma che sono ammessi ad accedere alla rete didattica per qualche motivo.

Quando viene richiesto di inserire un utente, il programma che si occupa di questo consente di aggiungere dei dati ulteriori all'interno di un campo aggiuntivo. Ciò va usato per indicare i dati significativi dell'utenza, in base al contesto di utilizzo. Seguono due esempi; il primo riferito all'utente Mario Rossi che è uno studente di 5A «igea», il secondo riferito al professor Sempronio Dicembrino che è docente di economia aziendale:

```

-----Add a new user-----
[en] Please insert the new user name (only lower case
letters and numbers, minimum 8 and max 15 characters,
the first character must be a letter).

[it] Inserire il nominativo utente, composto
preferibilmente da cognome e nome attaccati, ed
eventualmente l'anno di nascita, per esempio
"rossimario1990" (si possono usare solo lettere
minuscole e cifre numeriche per un minimo di 8 e fino a
un massimo di 15 caratteri, ma il primo carattere deve
essere una lettera).
|.....9012345|
-----
< OK > <Cancel>

```

rossimario

```

-----Classify user-----
[en] Please select a hierarchy name for the user: it
will be used as an intermediate directory after
"/home/".

[it] Inserire la classificazione dell'utente: viene
usata come directory intermedia dopo "/home/".
-----
1AI1213 /home/1AI1213
1AM1213 /home/1AM1213
1AS1213 /home/1AS1213
1BI1213 /home/1BI1213
1BM1213 /home/1BM1213
1BS1213 /home/1BS1213
1CI1213 /home/1CI1213
1CM1213 /home/1CM1213
1DI1213 /home/1DI1213
DOCENTI0 /home/DOCENTI0/
-----
new add a new one
-----
v(+)
-----
< OK > <Cancel>

```

Non essendo già stata prevista la classificazione '5AI1213', si seleziona la voce 'new' per passare all'inserimento manuale:

```

-----Classify user-----
[en] Please insert a hierarchy name for the user: it
will be used as an intermediate directory after "/home/".
Please insert only upper case letters and digits (A-Z,
0-9; min 4, max 8 characters).

[it] Inserire la classificazione dell'utente: viene
usata come directory intermedia dopo "/home/".
Inserire solo lettere maiuscole e cifre numeriche (A-Z,
0-9; min 4, max 8 caratteri).
|...5678|
|2012|
-----
< OK > <Cancel>

```

Viene cancellato il valore predefinito e viene assegnata la sigla '5A1213':

```
[ Canc ][ Canc ][ Canc ][ Canc ]
```

```
5A1213 [OK]
```

```

-----Full user name-----
[en] Please insert the user full name and maybe some
more data to identify it.

[it] Inserire la descrizione dettagliata dell'utente,
per poterlo identificare con precisione.
-----
-----
-----
< OK > <Cancel>

```

Vengono richiesti alcuni dati aggiuntivi, che è bene compilare per poter individuare correttamente l'utente:

```
studente Rossi Mario 5A igea 2012/2013 [Invio]
```

```

Adding user 'rossimario'...
Adding new group 'rossimario' (1000).
Adding new user 'rossimario' (1000) with group 'rossimario'.
Creating home directory '/home/5A1213/rossimario'.
Copying files from '/etc/skel'

```

Al termine viene richiesto di inserire per due volte la parola d'ordine, cosa che deve essere fatta direttamente dalla persona per la quale si crea l'utenza.

```

-----New password-----
[en] Please insert the new password for user "rossimario"
with home directory
"/home/5A1213/rossimario". Please insert at least 8
characters.

[it] Inserire la nuova parola d'ordine per l'utente
"rossimario" che dispone della directory personale
"/home/5A1213/rossimario".
Si prega di inserire almeno 8 caratteri.
<-MIN-->
-----
|*****|
-----
< OK > <Cancel>

```

L'inserimento corrisponde alla visualizzazione di una serie di asterischi.

```

-----New password-----
[en] Please insert again the new password for user
"rossimario" with home directory "/home/5A1213/rossimario".

[it] Inserire nuovamente la parola d'ordine per l'utente
"rossimario" che dispone della directory personale
"/home/5A1213/rossimario".
<-MIN-->
-----
|*****|
-----
< OK > <Cancel>

```

Dopo l'inserimento, per due volte, della parola d'ordine, se tutto è stato fatto senza errori, soprattutto se la parola d'ordine è stata inserita correttamente, l'operazione è completa e si può procedere con l'utente successivo:

```

-----Add a new user-----
[en] Please insert the new user name (only lower case
letters and numbers, minimum 8 and max 15 characters,
the first character must be a letter).

[it] Inserire il nominativo utente, composto
preferibilmente da cognome e nome attaccati, ed
eventualmente l'anno di nascita, per esempio
"rossimario1990" (si possono usare solo lettere
minuscole e cifre numeriche per un minimo di 8 e fino a
un massimo di 15 caratteri, ma il primo carattere deve
essere una lettera).
|.....9012345|
-----
-----
-----
< OK > <Cancel>

```

Passando all'inserimento dell'utente «Sempronio Dicembrino», la somma di cognome e nome sarebbe troppo lunga, pertanto si concorda con l'utente di usare il nominativo 'dicembrinosempr':

```
dicembrinosempr [OK]
```

```

-----Classify user-----
[en] Please select a hierarchy name for the user: it
will be used as an intermediate directory after
"/home/".

[it] Inserire la classificazione dell'utente: viene
usata come directory intermedia dopo "/home/".
-----
1A1213 /home/1A1213
1AM1213 /home/1AM1213
1AS1213 /home/1AS1213
1BI1213 /home/1BI1213
1BM1213 /home/1BM1213
1BS1213 /home/1BS1213
1CI1213 /home/1CI1213
1CM1213 /home/1CM1213
1DI1213 /home/1DI1213
DOCENTIO /home/DOCENTIO/
-----
new add a new one
-----
v(+)
-----
< OK > <Cancel>

```

E essendo già stata prevista la classificazione 'DOCENTIO' la si seleziona e si procede. Si passa così alla richiesta della descrizione completa del docente:

```

-----Full user name-----
| [en] Please insert the user full name and maybe some
| more data to identify it.
|
| [it] Inserire la descrizione dettagliata dell'utente,
| per poterlo identificare con precisione.
|-----
|
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----

```

prof. Dicembrino Sempronio economia aziendale 2012/2013 [Invio]

```

Adding user dicembrinosempr...
Adding new group dicembrinosempr (1004).
Adding new user dicembrinosempr (1004) with group
dicembrinosempr.
Creating home directory /home/DOCENTI0/dicembrinosempr.
Copying files from /etc/skel

```

```


-----New password-----
| [en] Please insert the new password for user
| "dicembrinosempr" with home directory
| "/home/DOCENTI0/dicembrinosempr". Please insert at least
| 8 characters.
|
| [it] Inserire la nuova parola d'ordine per l'utente
| "dicembrinosempr" che dispone della directory personale
| "/home/DOCENTI0/dicembrinosempr". Si prega di inserire
| almeno 8 caratteri.
| <-MIN-->
|-----
| *****
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----

```

```

-----New password-----
| [en] Please insert again the new password for user
| "dicembrinosempr" with home directory
| "/home/DOCENTI0/dicembrinosempr".
|
| [it] Inserire nuovamente la parola d'ordine per l'utente
| "dicembrinosempr" che dispone della directory personale
| "/home/DOCENTI0/dicembrinosempr".
| <-MIN-->
|-----
| *****
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----

```

Al termine, dopo la conferma dell'inserimento della parola d'ordine, non dovendo inserire altri utenti, basta concludere selezionando il pulsante grafico .

Quando si tenta di inserire un nominativo utente molto lungo, è probabile che l'operazione si concluda ugualmente con successo, ma ciò avviene perché il programma riduce automaticamente il nome ai primi 15 caratteri. Pertanto, se si inserisce il nominativo «dicembrinosempronio» si ottiene in pratica l'utente «dicembrinosempr». Di questo occorre tenerne conto, perché poi gli utenti chiedono aiuto quando non riescono ad accedere al sistema; in tal caso basta dire loro di riprovare con i soli primi 15 caratteri del nominativo presunto.

Procedura per la modifica di una parola d'ordine

« Gli studenti sono spesso smemorati ed è facile che dimentichino la parola d'ordine necessaria per accedere ai propri dati. Per questo, gli insegnanti che hanno facoltà amministrative, devono poter consentire agli studenti di modificare la loro parola d'ordine, facendo però attenzione che si tratti effettivamente dell'utente corretto.

Mentre l'aggiunta delle utenze può anche essere affidata agli studenti, in modo che ognuno aggiunga la propria, la modifica della parola d'ordine deve essere sempre guidata dall'amministratore, il quale deve controllare che si tratti effettivamente di un nominativo associato alla classe a cui dovrebbe appartenere. Infatti, potrebbe succedere che lo studente dimentichi il proprio nominativo utente corretto (e non la parola d'ordine), quando nella scuola ci possono essere delle omonimie che hanno richiesto di usare delle piccole varianti nei nominativi rispetto alla regola generale del cognome+nome.

La prima maschera che viene proposta all'amministratore, richiede l'inserimento del nominativo-utente, per il quale va cambiata la parola d'ordine:

```

-----Change password-----
| [en] Please insert the user name who have to
| change the password.
|
| [it] Inserire il nominativo utente per il
| quale si deve cambiare la parola d'ordine.
|-----
|
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----

```

rossimario 


A questo punto viene chiesto di digitare subito la nuova parola d'ordine, ma, come si vede dall'esempio, si può verificare il percorso della directory personale dell'utente relativo, dove è indicata la classe a cui questo appartiene. Ciò dovrebbe consentire di fare confusione tra nominativi-utente di studenti omonimi, appartenenti a classi differenti.

```

-----New password-----
| [en] Please insert the new password for user "rossimario"
| with home directory
| "/home/5A1213/rossimario". Please insert at least 8
| characters.
|
| [it] Inserire la nuova parola d'ordine per l'utente
| "rossimario" che dispone della directory personale
| "/home/5A1213/rossimario". Si prega di inserire almeno 8
| caratteri.
| <-MIN-->
|-----
| *****
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----

```


Logicamente, la digitazione della parola d'ordine è compito dell'utente che deve cambiarla.

digitazione_all'oscuro 

```

-----New password-----
| [en] Please insert again the new password for user
| "rossimario" with home directory "/home/5A1213/rossimario".
|
| [it] Inserire nuovamente la parola d'ordine per l'utente
| "rossimario" che dispone della directory personale
| "/home/5A1213/rossimario".
| <-MIN-->
|-----
| *****
|-----
| < OK > <Cancel>
|-----

```

digitazione_all'oscuro 

Controllo dell'accesso all'esterno

Per poter controllare l'accesso da parte degli studenti alla rete esterna (Internet), è necessario che venga utilizzato come *gateway* l'indirizzo 172.17.1.254.

La configurazione del servizio proxy è tale da escludere l'accesso a siti che contengono nel loro indirizzo URI alcune parole chiave ritenute imbarazzanti; inoltre, dovrebbe impedire lo scarico di file audio-visuali.

Attraverso la funzione 'proxy access' del menù amministrativo, è possibile controllare l'accessibilità all'esterno da parte delle postazioni. In altri termini, con la funzione 'proxy access' è possibile abilitare o disabilitare l'accesso a Internet dai laboratori, per le postazioni configurate in modo da avvalersi del router 172.17.1.254.

Figura u43.21. Le voci che hanno una «X» rappresentano gli elaboratori che possono accedere alla rete esterna.

```

-----proxy access-----
Please, select or deselect who can access to the
HTTP proxy:
-----
| [ ] DENY_ALL      reset to no access allowed |
| [ ] ALLOW_ALL    reset to all access allowed |
| [*] 172.17.4.26   allow_172.17.4.26 |
| [*] 172.17.4.27   allow_172.17.4.27 |
| [*] 172.17.4.28   allow_172.17.4.28 |
| [*] 172.17.4.30   allow_172.17.4.30 |
| [ ] 172.17.4.1    allow_172.17.4.1 |
| [ ] 172.17.4.2    allow_172.17.4.2 |
| [ ] 172.17.4.3    allow_172.17.4.3 |
| [ ] 172.17.4.4    allow_172.17.4.4 |
| [ ] 172.17.4.5    allow_172.17.4.5 |
| [ ] 172.17.4.6    allow_172.17.4.6 |
| [ ] 172.17.4.7    allow_172.17.4.7 |
-----
      (+)
-----
      < OK >      <Cancel>
-----
    
```

Configurazione di MS-Windows XP Professional per utilizzare le utenze centralizzate

Per configurare MS-Windows XP in modo da poter utilizzare le utenze centralizzate, è necessario associare l'elaboratore al dominio «INF». Per questo occorre abilitare l'accesso dell'elaboratore presso il server, pertanto, dal menù di amministrazione a cui si accede con l'ausilio di PuTTY (come già descritto per la gestione delle utenze), si utilizza la voce *add machine*:

```

.--Add a new Win machine-----
Please insert the new Win
machine name:
-----
      < OK >      <Cancel>
-----
    
```

A titolo di esempio si considera che si tratti dell'elaboratore con nome «PC07x». Il nome va inserito usando solo lettere minuscole:

pc07x

```

.Full Win machine description--
Please insert the machine
full description.
-----
      < OK >      <Cancel>
-----
    
```

È il caso di indicare il nome del laboratorio o della stanza in cui si trova:

Una volta aggiunto l'elaboratore all'elenco di quelli ammessi al servizio, si torna alla configurazione di MS-Windows XP, per l'associazione del dominio «INF»; per questo occorre agire con i privilegi dell'utente 'Administrator'.

- Pannello di controllo
 - Prestazioni e manutenzione
 - Sistema
 - * Nome computer

A questo punto compare una maschera simile a quella della figura successiva, dove occorre selezionare il pulsante grafico **CAMBIA**.

Figura u43.24. Proprietà del sistema: cambiamento del nome o dell'associazione a un dominio.






Figura u43.25. Cambiamenti nome computer: selezione del dominio e conferma.



Quando si vuole associare il dominio e confermare, occorre identificarsi in qualità di amministratore per la gestione delle utenze remote. L'utenza amministrativa in questione è la stessa usata per la connessione con PuTTY, ma con l'aggiunta del prefisso «win».

Figura u43.26. Richiesta di identificazione per l'utente amministrativo con cui ottenere l'aggiunta del dominio.



Al termine viene richiesto di riavviare il sistema per poter rendere operative le modifiche. Al riavvio può essere scelto se utilizzare le utenze locali preesistenti o il dominio appena collegato.

Configurazione di MS-Windows 7 per utilizzare le utenze centralizzate

Per prima cosa è necessario creare due voci nel «registro di sistema», ovvero in ciò che si gestisce attraverso il programma **regedit**.

Le voci da aggiungere vanno collocate nel percorso 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\parameters\':

```

Computer
|---HKEY_CLASSES_ROOT
|---HKEY_CURRENT_USER
|---HKEY_LOCAL_MACHINE
|
|-->SYSTEM
|
|-->CurrentControlSet->services->LanmanWorkstation->parameters
|
|---HKEY_USERS
|---HKEY_CURRENT_CONFIG

```

Figura u43.28. Per avviare il programma 'regedit' occorre digitare il nome nel campo di ricerca, completando alla fine con [Invio].





Figura u43.29. Svolgimento del percorso 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\parameters\'.
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanWorkstation\parameters\.



Le voci da aggiungere sono di tipo «DWORD» (nel senso di interi a 32 bit), denominate *DomainCompatibilityMode* e *DNSNameResolutionRequired*. Alla prima di queste due voci si associa il valore 1, mentre alla seconda si deve lasciare il valore zero.

Figura u43.30. Creazione di una voce.




Figura u43.31. Creazione di una voce e modifica del suo contenuto.





Figura u43.32. Dopo la creazione delle due voci.



Successivamente, per configurare MS-Windows 7 in modo da poter utilizzare le utenze centralizzate, è necessario associare l'elaboratore al dominio «INF». Per questo occorre abilitare l'accesso dell'elaboratore presso il server, pertanto, dal menù di amministrazione a cui si accede con l'ausilio di PuTTY (come già descritto per la gestione delle utenze), si utilizza la voce *add machine*:

```

.--Add a new Win machine--
Please insert the new Win
machine name:
-----
< OK > <Cancel>

```

A titolo di esempio si considera che si tratti dell'elaboratore con nome «PC29L-VAIO». Il nome va inserito usando solo lettere minuscole:

pc29l-vaio [OK]

```

.Full Win machine description--
Please insert the machine
full description.
-----
< OK > <Cancel>

```

È il caso di indicare il nome del laboratorio o della stanza in cui si trova:

Laboratorio informatica ... [OK]

Una volta aggiunto l'elaboratore all'elenco di quelli ammessi al servizio, si torna alla configurazione di MS-Windows 7, per l'associazione del dominio «INF»; per questo occorre agire con i privilegi dell'utente 'Administrator'.

Figura u43.35. Accesso alle proprietà.




Figura u43.36. Selezione delle impostazioni avanzate.




Figura u43.37. Nome dell'elaboratore.






Figura u43.38. Associazione al dominio 'INF' attraverso l'operato dell'amministratore «giacomini» che qui si usa come 'win.giacomini'.



L'utente amministrativa usata per completare il procedimento è la stessa che serve con PuTTY, ma con l'aggiunta del prefisso «win.».

Figura u43.39. Errore da ignorare al termine della procedura di associazione al dominio di Samba.



Configurazione per poter utilizzare anche un sistema GNU/Linux

Negli elaboratori in cui è installato MS-Windows è riavviare e ottenere un sistema GNU/Linux funzionante esclusivamente attraverso la rete.

Per ottenere questo risultato è necessario riconfigurare la sequenza di avvio degli elaboratori, in modo che appaia per prima la voce relativa all'avvio dalla rete. Di solito si tratta di abilitare la funzione di avvio dalla rete, quindi si può selezionare questa voce nella sequenza di avvio.

Avendo selezionato per primo l'avvio dalla rete, l'elaboratore presenta un menu iniziale, dove, per avviare MS-Windows non è necessario fare nulla, o al massimo si può premere semplicemente [Invio] per non dover attendere. Se invece si scrive il nome di una voce particolare, si ottiene l'avvio di un sistema GNU/Linux:


```

inf1      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 1
inf2      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 2
inf3      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 3
inf4      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 4
ins       Sistema GNU/Linux per la sala insegnanti
mem       Programma di controllo della memoria

```

Gli indirizzi IPv4 degli elaboratori avviati con il sistema GNU/Linux sono diversi rispetto a quando funzionano con MS-Windows. Per esempio, l'indirizzo **192.168.0.100**, usato con MS-Windows, diventa **172.17.168.100** con GNU/Linux. In questo caso, per controllare l'accesso alla rete esterna, va usata la funzione 'custom3' dal menù amministrativo.

Eliminazione delle utenze

Le utenze possono essere eliminate, assieme ai dati relativi, dal responsabile del servizio, mentre gli insegnanti che hanno la facoltà di aggiungere le utenze e di modificare le parole d'ordine non possono farlo.

Utilizzo dei laboratori MS-Windows

Premessa	219
Autenticazione	220
Accesso manuale ai dati personali da una postazione MS-Windows anonima	220
Scambio di dati tra insegnanti e studenti	222
Avvio di un sistema GNU/Linux	223
Registri elettronici	223

Gli studenti e gli insegnanti possono avvalersi di un sistema interno di gestione delle utenze e delle cartelle personali, sia presso i laboratori informatizzati con sistemi GNU/Linux, sia presso quelli con sistemi MS-Windows. Tale servizio, previa autenticazione elettronica, consente di lavorare indifferentemente presso qualunque postazione, ritrovando sempre i propri dati salvati in precedenza.

Premessa

Gli utilizzatori dei laboratori informatici basati su sistemi MS-Windows hanno la possibilità di salvare i propri dati utilizzando le cartelle personali abbinate alle utenze definite presso l'elaboratore con indirizzo IPv4 172.17.1.254, corrispondente anche all'indirizzo alternativo 192.168.0.71; inoltre, in diversi elaboratori funzionanti normalmente con un sistema MS-Windows, possono riavviare in modo da ottenere un sistema GNU/Linux (in sola lettura), con cui si accede automaticamente alle stesse cartelle personali; infine, eventualmente, tali utilizzatori possono accedere con il protocollo TELNET, attraverso il programma PuTTY, all'elaboratore 172.17.1.253, ovvero 192.168.0.81.

Il sistema di gestione delle utenze e delle cartelle personali attraverso la rete locale dell'istituto, può agevolare l'attività didattica, in quanto consente agli studenti e agli insegnanti di svolgere e ritrovare il proprio lavoro indipendentemente dal sistema operativo e dalla postazione in cui viene eseguito. Per esempio, una stessa attività didattica potrebbe essere svolta utilizzando alcune ore presso un laboratorio e altre presso un altro (purché in tutti sia disponibile il software necessario all'attività stessa), senza il problema di dover trasferire i file ogni volta; inoltre, uno stesso gruppo di studenti potrebbe svolgere certe attività con un certo insegnante e con l'uso di un sistema operativo e altre attività con un altro insegnante e con l'uso di un altro sistema. Naturalmente, tutto è perfettamente integrato con il laboratorio basato sul sistema GNU/Linux, dal momento che il servizio viene offerto precisamente da due elaboratori (*computer*) di tale laboratorio.

Va comunque osservato che ogni utente deve gestire una propria politica di copie di sicurezza, perché il servizio viene gestito con la massima cura, ma non si può mai escludere la possibilità di una perdita dei dati.


Oltre al problema della gestione dei dati attraverso la rete, vengono attuati degli accorgimenti che possono facilitare agli insegnanti il recupero delle verifiche didattiche dei propri studenti, in forma elettronica, e la pubblicazione agli stessi studenti di materiali, sempre in forma elettronica.

Alcuni insegnanti hanno la facoltà di creare le utenze ed eventualmente di cambiare la parola d'ordine agli utenti che l'hanno dimenticata. Gli insegnanti che desiderano acquisire tali privilegi, possono rivolgersi al responsabile del servizio.

Autenticazione

Presso gli elaboratori MS-Windows configurati per la gestione dei «domini», è possibile accedere con il proprio nominativo utente e con la relativa parola d'ordine, definiti a livello di istituto (e appartenenti al dominio «INF»). Presso tali elaboratori potrebbero però essere previste anche delle utenze locali, da usare in caso di emergenza o per fini particolari. Per cominciare, per accedere viene proposta la richiesta di premere la combinazione di tasti [Ctrl Alt Canc], quindi si ottiene la maschera per l'inserimento di nominativo-utente, parola d'ordine e contesto: se si vedono solo i primi due campi, occorre selezionare il bottone grafico **OPZIONI**.

Figura u44.1. Modalità di autenticazione: a sinistra si utilizza un'utenza locale, la quale potrebbe anche essere prima di parola d'ordine; a destra si utilizza l'utenza gestita dal dominio «INF».



Gli utenti che utilizzano l'accesso personalizzato, specificando il proprio nominativo associato al dominio «INF», trovano i propri dati personali nella risorsa di rete 'z:\'.

Al termine del lavoro, la sessione va chiusa, in modo che un altro utente possa autenticarsi. Se la sessione non viene chiusa e se il sistema viene lasciato in funzione, si abbandonano i propri dati personali in mano all'utilizzatore successivo.

Accesso manuale ai dati personali da una postazione MS-Windows anonima

Per accedere alle directory personali (o cartelle personali), attraverso un sistema MS-Windows che viene utilizzato in modo anonimo o comunque solo in modo locale, gli utenti devono seguire una procedura che varia in funzione della versione di tale sistema operativo. Quello che si vede negli schemi successivi è una semplificazione che dovrebbe consentire di comprendere il procedimento, adattandolo poi alla realtà del proprio sistema effettivo.

Figura u44.2. Aggiunta di una risorsa di rete.




Figura u44.3. Indicazione del percorso della risorsa. L'elaboratore in cui è in funzione NLNX con il servizio Samba per la condivisione delle directory personali è raggiungibile all'indirizzo IPv4 172.17.1.254, oppure 192.168.0.71. Inoltre, l'utente ipotetico che deve collegarsi è «rossimario».





Figura u44.4. La risorsa risulta disponibile ed è possibile accedere come se fosse un'unità a disco. Una volta collegata la risorsa, si suppone di voler salvare al suo interno un file con il nome 'miofile'.



È molto probabile che il sistema MS-Windows chieda di memorizzare la parola d'ordine inserita: è evidente che ciò non va fatto, altrimenti un estraneo potrebbe accedere conoscendo semplicemente il nominativo-utente. Inoltre, al termine dell'utilizzo della risorsa, è necessario procedere al suo distacco, come si farebbe con un'unità rimovibile, altrimenti i dati rimarrebbero accessibili.

Le figure successive mostrano il procedimento in un sistema MS-Windows 7.

Figura u44.5. Per connettersi a una risorsa di rete è necessario selezionare la voce *Connetti unità di rete* contenuta nel menù che si ottiene premendo il tasto destro sulla voce *Computer*.




Figura u44.6. Si deve quindi specificare il percorso per raggiungere la propria cartella; in questo caso si tratta dell'elaboratore 172.17.1.254 e la cartella ha il nome 'giacomnidaniele'.




Figura u44.7. Se il percorso specificato esiste, viene richiesto di identificarsi.





Figura u44.8. Successivamente, per chiudere la connessione con un'unità di rete occorre utilizzare nuovamente il menù che si ottiene facendo un clic con il tasto destro del mouse sopra la voce Computer.



Scambio di dati tra insegnanti e studenti

Le utenze create nel modo descritto dovrebbero prevedere già due sottocartelle, denominate rispettivamente 'verifiche\' e 'strumenti\''. Gli studenti mettono i file delle verifiche all'interno di cartelle del tipo 'verifiche\insegnante\'', mentre gli insegnanti mettono a disposizione dei file ai loro studenti mettendoli all'interno di cartelle del tipo 'strumenti\classe\''.

Per esempio, si prenda lo studente Mario Rossi, della classe 5Ci, la cui cartella personale corrisponde alla directory '/home/5CI1213/rossimario/' presso l'elaboratore 192.168.0.71 (ovvero 172.17.1.254), e l'insegnante Sempronio Dicembrino,

la cui directory personale corrisponde a '/home/DOCENTIO/dicembrinosempr/' presso lo stesso elaboratore. Lo studente Rossi prepara una verifica per l'insegnante Dicembrino, costituita dal file 'esercizio' che colloca nella propria cartella personale sotto 'verifiche\dicembrinosempr\''; per converso, l'insegnante Dicembrino trova nella propria cartella personale, sotto 'verifiche\home\5CI1213\rossimario\' il file 'esercizio'.

Nello stesso modo, l'insegnante Dicembrino predispone un file, denominato 'modello' e lo mette nella propria cartella sotto 'strumenti\5CI1213\'', perché gli studenti della classe 5Ci (dell'anno scolastico 2012/2013) possano utilizzarlo. Per converso, lo studente Rossi trova nella propria cartella, sotto 'strumenti\dicembrinosempr\' il file 'modello' predisposto dall'insegnante.

Avvio di un sistema GNU/Linux

In molti casi, gli elaboratori utilizzati normalmente con il sistema MS-Windows, possono essere avviati in modo da funzionare invece con un sistema GNU/Linux. Per ottenere questo, all'avvio è disponibile un menù, dove, in mancanza di una selezione o premendo semplicemente [Invio], si ottiene l'avvio di MS-Windows, mentre per ottenere un sistema GNU/Linux occorre indicare espressamente la voce relativa alla configurazione del proprio laboratorio:

```
inf1      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 1
inf2      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 2
inf3      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 3
inf4      Sistema GNU/Linux per il laboratorio Informatica 4
ins       Sistema GNU/Linux per la sala insegnanti
mem       Programma di controllo della memoria
```

Una volta avviato il sistema GNU/Linux, per arrestarlo, alla fine della sessione di lavoro è disponibile un pulsante grafico denominato [SHUTDOWN], selezionando il quale si ottiene, per due secondi, la facoltà di scegliere se spegnere o riavviare l'elaboratore.

Registri elettronici

Il registro degli accessi degli studenti e di tutti gli altri utenti è disponibile, per controlli, presso gli indirizzi seguenti: il primo riguarda le autenticazioni provenienti da elaboratori con sistema MS-Windows, il secondo riguarda quelle relative a elaboratori con sistema GNU/Linux.

http://192.168.0.71/cgi-bin/var_log?samba/log.nanohost .

http://192.168.0.71/cgi-bin/var_log?syslog .

«

Tutori, pupilli e directory personali	225
La stampa	226
Pubblicazione di file attraverso la directory «~/public_html/»	226
Elenco dei tutori e dei pupilli	227
Registri	227
Amministrazione da parte dei tutori	227
Accesso normale al sistema	229
Trasferimento dati tramite il protocollo SSH	230

Presso <http://informaticalibera.net> è disponibile un servizio sperimentale di accesso remoto, attraverso il protocollo TELNET o SSH, rivolto principalmente alla didattica, basato sul sistema GNU/Linux NLNX. Il servizio distingue gli utenti in due gruppi, definiti rispettivamente **tutori** e **pupilli**, dove i tutori hanno la facoltà di aggiungere e gestire le utenze dei pupilli. Per ottenere un'utenza da tutore occorre scrivere all'amministratore del servizio, descrivendo il tipo di attività che si intende svolgere: appunti2@gmail.com.

Il servizio, oltre che essere sperimentale e gratuito, viene offerto solo se effettivamente se ne presenta la richiesta. In caso di inutilizzo, il servizio viene sospeso, per risparmiare energia elettrica. Eventualmente, in caso di bisogno, può esserne richiesta la riattivazione. In ogni caso, non può esserne garantito il funzionamento e la banda è limitata per motivi economici. Non vengono eseguite copie di sicurezza e in caso di problemi di qualunque genere, tutto potrebbe essere perduto. Le condizioni di utilizzo, molto semplici, si leggono nella pagina <http://telnet.informaticalibera.net>.

Tutori, pupilli e directory personali

Le directory personali degli utenti che rappresentano tutori e pupilli, si trovano in posizioni insolite. Per esempio, il tutore **'rossimario'** ha la directory personale `~/home/guestrooms/tutor/rossimario/`, mentre il pupillo **'verdigiuseppe'**, associato al tutore **'rossimario'**, ha la directory personale `~/home/guestrooms/pupil/rossimario/verdigiuseppe/`. Questa organizzazione consente di individuare facilmente l'appartenenza di un pupillo al proprio tutore.

I pupilli sono utenti che operano sotto la responsabilità del proprio tutore, pertanto, al tutore viene dato un certo potere: la directory personale di ogni pupillo appartiene effettivamente all'utente corrispondente al tutore, ma al gruppo privato del pupillo stesso. Ciò significa che i permessi di accesso alla directory personale di ogni pupillo sono controllati dal tutore rispettivo. Per consentire ai pupilli di operare è necessario che i permessi di lettura, scrittura e accesso, relativi al gruppo, siano tutti disponibili, mentre ciò che si può limitare sono i permessi relativi agli altri utenti. Vengono descritti alcuni casi importanti nell'elenco seguente.

```
drwxrwxr-x 4 rossimario verdigiuseppe 4096 2012-01-01 12:00 verdigiuseppe
```

- Questa è la situazione standard, in cui, agli altri utenti viene concesso di accedere e di leggere il contenuto della directory. In questo modo, i file prodotti dal pupillo **'verdigiuseppe'** sono visibili e accessibili dagli altri. Il pupillo può pubblicare dei file nella directory `~/public_html/`.

```
drwxrwx--x 4 rossimario verdigiuseppe 4096 2012-01-01 12:00 verdigiuseppe
```

- Qui viene ommesso il permesso di lettura della directory, in modo che gli altri utenti non possano conoscere i nomi dei file e delle altre sottodirectory. Il permesso di accesso consente comunque al

«02»-2013.11.11 ... Copyright © Daniele Giacomini - appunti2@gmail.com <http://informaticalibera.net>

pupillo di pubblicare dei file nella directory '~/public_html/'.

```
drwxrwx-- 4 rossimario verdigiuseppe 4096 2012-01-01 12:00 verdigiuseppe
```

- Qui viene omesso il permesso di lettura e di accesso alla directory, in modo che gli altri utenti non possano raccogliere alcun dato. La mancanza del permesso di accesso impedisce al pupillo di pubblicare dei file nella directory '~/public_html/'.

```
drwxrwxr-t 4 rossimario verdigiuseppe 4096 2012-01-01 12:00 verdigiuseppe
```

```
drwxrwx--t 4 rossimario verdigiuseppe 4096 2012-01-01 12:00 verdigiuseppe
```

```
drwxrwx--T 4 rossimario verdigiuseppe 4096 2012-01-01 12:00 verdigiuseppe
```

- In questi casi, risulta attivo il bit Sticky, con il quale, solo il proprietario dei file o delle sottodirectory contenuti può rimuoverli. In questo modo, per esempio, il tutore potrebbe ammettere l'accesso alla directory per tutti gli utenti, ma creare una directory '~/public_html/' vuota e senza permessi di scrittura per il pupillo, impedendogli in pratica di pubblicare alcunché.

Gli utenti hanno comunque la disponibilità di poco spazio su disco: circa 20 Mbyte. Questa limitazione serve per evitare l'uso del servizio per fini impropri, diversi dalla didattica e lo studio dei sistemi Unix.

La stampa

« Trattandosi di un elaboratore remoto, la stampa vera e propria non è possibile; tuttavia, se si usa il comando 'lpr', o 'lp', passando i file attraverso lo standard input, si ottiene un file PDF nella directory '/home/guestrooms/print/'. Per esempio, l'utente 'verdigiuseppe' vuole stampare il file '/etc/services':

```
$ cat /etc/services | lpr [Invio]
```

Al posto della stampa, nella directory '/home/guestrooms/print/' appare un file con un nome simile a 'verdigiuseppe.20121231235555.pdf'. In pratica, il numero che appare nel nome rappresenta l'anno, il mese, il giorno, l'ora, i minuti e i secondi del momento della stampa.

I file che si trovano nella directory '/home/guestrooms/print/' sono visibili dall'indirizzo <http://telnet.informaticalibera.net/print/>, ma rimangono a disposizione per un tempo limitato, pari a circa un'ora. Quando scade il tempo a disposizione per lo scarico, i file vengono trasferiti nella directory '~/print/' del tutore rispettivo.

La directory '/home/guestrooms/print/' è accessibile a tutti gli utenti, i quali potrebbero creare altri file, ma non cancellare quelli di altri, come avviene con la directory temporanea '/tmp/'. In ogni caso, a cadenza oraria, tali file vengono trasferiti nella directory '~/print/' del tutore relativo.

Publicazione di file attraverso la directory «~/public_html/»

« Gli utenti, tutori o pupilli, possono pubblicare dei file a partire dalla propria directory personale '~/public_html/', purché tutte le directory intermedie abbiano tutti i permessi di accesso (x) e i file siano leggibili da tutti. A questo proposito, i tutori che non vogliono consentire la pubblicazione di file ai propri pupilli, possono attivare il bit *sticky* alle directory personali dei pupilli, creando poi, al loro interno, la directory 'public_html/', ma togliendo a questa tutti i permessi di accesso: in tal modo, i pupilli, non potendo rimuovere la directory e non potendo cambiarne i permessi, si troverebbero nell'impossibilità di farne alcunché.

```
:) rossimario@172.21.254.23:~$ cd ~verdigiuseppe [Invio]
```

```
:) rossimario@172.21.254.23:/home/guestrooms/pupil/rossimario/verdig  
o+ . [Invio]
```

```
:) rossimario@172.21.254.23:/home/guestrooms/pupil/rossimario/verdig  
public_html [Invio]
```

```
:) rossimario@172.21.254.23:/home/guestrooms/pupil/rossimario/verdig  
a-rwx public_html [Invio]
```

L'esempio mostra il tutore 'rossimario' che interviene nella directory personale del pupillo 'verdigiuseppe', attribuendo prima il bit *sticky* e poi creando la directory 'public_html/', ma senza permessi.

Quando i tutori consentono ai propri pupilli di pubblicare dei file, i tutori stessi sono comunque responsabili di quei contenuti. Per facilitare il controllo, presso la pagina http://telnet.informaticalibera.net/tutors_and_pupils è disponibile l'elenco dei file che ogni pupillo ha messo a disposizione, con i permessi necessari, nella pagina '~/public_html/'.

Elenco dei tutori e dei pupilli

« Presso http://telnet.informaticalibera.net/tutors_and_pupils è possibile visionare l'elenco degli utenti tutori e pupilli; per la precisione, i pupilli sono raggruppati al di sotto dei tutori rispettivi. Per ogni utente appare la data e l'ora dell'ultimo accesso che ha comportato l'uso della shell, il nominativo e la descrizione dell'utente, l'elenco dei file pubblicati, incluse le stampe ancora disponibili.

Registri

« Presso http://telnet.informaticalibera.net/home_guestrooms_log è possibile visionare i registri relativi al funzionamento dell'elaboratore che offre il servizio di accesso. I file di questi registri sono consultabili anche dall'interno del sistema, nella directory '/home/guestrooms/log/'.

I file sono di due tipi: quelli il cui nome inizia per 'access' e quelli che iniziano per 'syslog'. Il primo gruppo di file raccoglie gli accessi di un certo periodo; da lì è possibile sapere quando un certo utente ha fatto un accesso al sistema; il secondo gruppo raccoglie tutte le informazioni relative al sistema operativo dell'elaboratore.

È importante ricordare che questi registri sono accessibili a tutti, attraverso la rete, anche a chi non ha un'utenza presso il sistema.

Amministrazione da parte dei tutori

« I tutori sono utenti che hanno ottenuto un accesso direttamente dal gestore del sistema; a loro volta, possono creare modificare e rimuovere delle utenze da pupilli. Questa gestione amministrativa dei tutori si svolge attraverso la pagina <http://telnet.informaticalibera.net/nlnxrc>.

Figura u45.1. Accesso a <http://telnet.informaticalibera.net/nlnxrc> da parte del tutore 'dg7'.

dg7 87.24.59.9 [logout]

Questo servizio (attualmente solo in fase di sperimentazione) viene offerto gratuitamente, SENZA ALCUNA GARANZIA, ESCLUSIVAMENTE PER LA DIDATTICA, ovvero per l'apprendimento personale. In particolare, le funzionalità che permettono agli utenti la pubblicazione di materiale sono consentite esclusivamente per fini didattici: si fa espresso divieto di pubblicare materiale audio-visuale e qualunque file con dimensioni importanti. Il servizio viene riavviato in diversi momenti della giornata e, comunque, potrebbe essere interrotto o sospeso in qualsiasi momento, senza preavviso.

I tutori sono pregati cortesemente di creare utenze con nominativi costituiti preferibilmente dal cognome e dal nome della persona, fino a un massimo di 15 caratteri, oltre che di attribuire una descrizione esauriente dell'utenza stessa.

add a new user

user name [a-z0-9] _____
description [a-zA-Z0-9'_-] _____
password [a-zA-Z0-9] _____
password [a-zA-Z0-9] _____

chfn: user description

user name [a-z0-9] _____
description [a-zA-Z0-9'_-] _____

change password

user name [a-z0-9] _____
password [a-zA-Z0-9] _____
password [a-zA-Z0-9] _____

remove a user

user name [a-z0-9] _____

Il formulario che compone la pagina, include tutte le funzionalità di gestione delle utenze: creazione, modifica e cancellazione. Il formulario va compilato nei campi relativi alla funzione di proprio interesse, selezionando poi il bottone grafico che rappresenta l'azione da compiere. Per esempio, per creare un nuovo utente pupillo, si compilano i campi del gruppo *add new user*, quindi si seleziona il bottone **USER ADD**.

La risposta che si ottiene, selezionando un bottone grafico, consiste nello stesso formulario, con l'aggiunta dei messaggi prodotti dall'esecuzione dell'azione scelta. L'esito dell'operazione richiesta si determina dal contenuto e dal tono di tali messaggi.

Figura u45.2. Aggiunta dell'utente 'martinocalpurni'.

add a new user

user name [a-z0-9] martinocalpurni
description [a-zA-Z0-9'_-] 1 studente Calpurnio Martino 5A Istituto ...
password [a-zA-Z0-9] *****
password [a-zA-Z0-9] *****

Figura u45.3. Conferma dell'aggiunta dell'utente 'martinocalpurni'.

dg7 87.24.59.9 [logout]

Questo servizio (attualmente solo in fase di sperimentazione) viene offerto gratuitamente, SENZA ALCUNA GARANZIA, ESCLUSIVAMENTE PER LA DIDATTICA, ovvero per l'apprendimento personale. In particolare, le funzionalità che permettono agli utenti la pubblicazione di materiale sono consentite esclusivamente per fini didattici: si fa espresso divieto di pubblicare materiale audio-visuale e qualunque file con dimensioni importanti. Il servizio viene riavviato in diversi momenti della giornata e, comunque, potrebbe essere interrotto o sospeso in qualsiasi momento, senza preavviso.

I tutori sono pregati cortesemente di creare utenze con nominativi costituiti preferibilmente dal cognome e dal nome della persona, fino a un massimo di 15 caratteri, oltre che di attribuire una descrizione esauriente dell'utenza stessa.

add a new user

user name [a-z0-9] martinocalpurni
description [a-zA-Z0-9'_-] 1 studente Calpurnio Martino 5A Istituto
password [a-zA-Z0-9] *****
password [a-zA-Z0-9] *****

```

ADDING USER martinocalpurni
Adding user 'martinocalpurni' ...
make: Entering directory `/var/yp'
make: Entering directory `/var/yp/daniela.giacomini'
make[1]: Nothing to be done for 'all'.
make: Leaving directory `/var/yp/daniela.giacomini'
make: Leaving directory `/var/yp'
Adding new group 'martinocalpurni' (1183) ...
make: Entering directory `/var/yp/daniela.giacomini'
Updating group byname...
Updating group byname...
make[1]: Leaving directory `/var/yp/daniela.giacomini'
make: Leaving directory `/var/yp'
Adding new user 'martinocalpurni' (1183) with group 'martinocalpurni' ...
make: Entering directory `/var/yp'
Updating passwd.byname...
Updating passwd.byname...
Updating passwd.byname...
make[1]: Leaving directory `/var/yp/daniela.giacomini'
make: Leaving directory `/var/yp'
for creating new directory /home/guestrooms/pup1/dg7/martinocalpurni.
REPAIRING HOME DIRECTORY /home/guestrooms/pup1/dg7/martinocalpurni.
SET PASSWORD
Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully
SET QUOTA
Disk quotas for user martinocalpurni (uid 1183):
Filesystem blocks quota limit grace files quota limit grace
/dev/md0
make[1]: Entering directory `/var/yp/daniela.giacomini'
Updating passwd.byname...
Updating passwd.byname...
make[1]: Leaving directory `/var/yp/daniela.giacomini'
Tutor 'dg7' added the user martinocalpurni with home directory /home/guestrooms/pup1/dg7/martinocalpurni.
    
```

Quando si riceve una pagina contenente dei messaggi di conferma, come nell'esempio della figura precedente, si può procedere con altre funzioni; per esempio si può creare un altro utente. I campi di tutto il formulario vengono aggiornati con i dati ricevuti dall'ultima azione richiesta; per esempio, appena creato l'utente 'martinocalpurni', si può subito passare alla sua cancellazione, con la sola selezione del bottone **USER DEL**, perché il campo relativo risulta già compilato con tale nominativo.

Accesso normale al sistema

Per accedere al sistema operativo dell'elaboratore remoto, ci si deve avvalere del protocollo TELNET. L'esempio seguente mostra l'uso del programma 'telnet', da un terminale con sistema Unix:

```

$ telnet telnet.informaticalibera.net [Invio]

Trying 79.137.57.90...
Connected to telnet.informaticalibera.net.
Escape character is '^]'.

Linux 2.6.25.11 (79.137.57.90) (pts/1)
nlnx login: verdigiuseppe [Invio]

Password: digitazione_all'oscuro [Invio]

This is a simple GNU/Linux distribution adapted to work
directly from a read only file system, like a CD/DVD live
or a USB solid-state memory.
<synellipsis>


-) verdigiuseppe@172.21.254.23:~$

Da questo punto si possono impartire dei comandi; al termine del
lavoro, basta usare il comando 'exit':

-) verdigiuseppe@172.21.254.23:~$ exit [Invio]

logout
Connection closed by foreign host.
    
```

In alternativa, per accedere all'elaboratore remoto, si può usare il programma Putty, il quale è disponibile sia per sistemi MS-Windows, sia per sistemi GNU/Linux. All'avvio si presenta con la maschera seguente, sulla quale va configurato l'uso del protocollo TELNET:



Il comportamento successivo è lo stesso già descritto per il programma 'telnet'.

Trasferimento dati tramite il protocollo SSH

Il servizio di accesso remoto, relativo a <http://telnet.informaticalibera.net> è rivolto alla didattica, pertanto si considera che le attività svolte non richiedano la protezione di un collegamento cifrato. Tuttavia, per il trasferimento di file, da e verso l'utenza remota, si può usare il protocollo SSH, con il comando 'scp' o 'PSCP.EXE'.

Il comando 'scp' si trova nei sistemi Unix, mentre 'PSCP.EXE' si trova nei sistemi MS-Windows (ma da usare attraverso un terminale DOS), come parte del pacchetto di Putty.

Il funzionamento dei due programmi è sostanzialmente equivalente. Vengono mostrati due esempi:

```
* $ scp -P 2222 mio_file.txt ↵
↵ verdigiuseppe@telnet.informaticalibera.net:↵
↵ /home/guestrooms/pupil/rossimario/verdigiuseppe [Invio]

C:\> PSCP -P 2222 mio_file.txt ↵
↵ verdigiuseppe@telnet.informaticalibera.net:↵
↵ /home/guestrooms/pupil/rossimario/verdigiuseppe [Invio]
```

Copia il file 'mio_file.txt' nella directory '/home/guestrooms/pupil/rossimario/verdigiuseppe/' dell'elaboratore remoto, la quale è presumibilmente la directory personale dell'utente 'verdigiuseppe', il quale è a sua volta un pupillo dell'utente 'rossimario'.

```
verdigiuseppe@telnet.informaticalibera.net's password: omissis
[Invio]
```

```
mio_file.txt          100% 622KB 622.4KB/s   00:01
```

```
* $ scp -P 2222 ↵
↵ verdigiuseppe@telnet.informaticalibera.net:↵
↵ /home/guestrooms/pupil/rossimario/verdigiuseppe/mio_file.txt
. [Invio]

C:\> PSCP -P 2222 ↵
↵ verdigiuseppe@telnet.informaticalibera.net:↵
↵ /home/guestrooms/pupil/rossimario/verdigiuseppe/mio_file.txt
. [Invio]
```

Copia il file 'mio_file.txt' dalla directory '/home/guestrooms/pupil/rossimario/verdigiuseppe/', presso l'elaboratore remoto, in qualità di utente 'verdigiuseppe', nella directory corrente del sistema da cui si sta operando.

```
verdigiuseppe@telnet.informaticalibera.net's password: omissis
[Invio]
```

```
mio_file.txt          100% 622KB 622.4KB/s   00:01
```

Si può osservare l'uso dell'opzione '-P 2222', con la quale si richiede l'uso della porta 2222, al posto di quella predefinita per il protocollo SSH. Infatti, il servizio SSH per questo tipo di operazioni è in funzione in una porta differente rispetto allo standard.

Come funziona il servizio telnet.informaticalibera.net


Elaboratori coinvolti	231
Ridirezione del traffico TCP	231
Avvio dalla rete dell'elaboratore «B»	232
Dati personali delle utenze privilegiate	233
Servizi via HTTP presso l'elaboratore «A»	234
Riferimenti	235

Il servizio offerto da <http://telnet.informaticalibera.net> può essere allestito facilmente utilizzando il sistema NLNX, con la dovuta configurazione. In questo capitolo si descrive in che modo è organizzato internamente il servizio <http://telnet.informaticalibera.net>, proprio per favorirne la «clonazione» in altri contesti.

Elaboratori coinvolti

Per il servizio di <http://telnet.informaticalibera.net> sono coinvolti due elaboratori, dei quali uno solo è in comunicazione con l'esterno.

Figura u46.1. Due elaboratori servono per la gestione del servizio <http://telnet.informaticalibera.net>.



L'elaboratore che a sinistra appare indicato con la lettera «A», è un server realizzato con NLNX, per vari tipi di servizi, in particolare funziona da firewall e da NAT, separando la rete esterna dalla rete locale. L'elaboratore a destra, indicato con la lettera «B», si trova nella rete locale, come si può vedere dall'indirizzo IPv4, il quale appartiene all'insieme riservato per le reti private. Questo secondo elaboratore è privo di unità di memorizzazione di massa (dischi, memorie solide e simili) e viene avviato dalla rete, attraverso i servizi offerti dall'elaboratore «A».


Il sistema operativo avviato dal secondo elaboratore è sempre NLNX, nella versione in sola lettura avviato dalla rete, come descritto nella sezione u28.

Ridirezione del traffico TCP

L'elaboratore «A» mette in atto tre ridirezioni di traffico TCP, per mettere in contatto l'elaboratore «B» con l'esterno: quando viene richiesta la porta 23 presso l'elaboratore «A» (TELNET), la connessione viene trasferita all'elaboratore «B», presso la stessa porta; quando viene richiesta la porta 2222 presso l'elaboratore «A», la connessione viene trasferita all'elaboratore «B», presso la porta 22 (SSH); quando viene richiesta la porta 8080 presso l'elaboratore «A», la connessione viene trasferita all'elaboratore «B», presso la porta 80 (HTTP).

Figura u46.2. Schema della ridirezione del traffico TCP verso l'elaboratore «B».

connessioni dall'esterno



```
telnet://telnet.informaticailibera.net
ssh://telnet.informaticailibera.net:2222
http://telnet.informaticailibera.net:8080
```

Per attuare questa ridirezione, nel file `'/etc/init.d/nlnx.network'` dell'elaboratore «A», la variabile di ambiente `'GENERIC_FILTER'` riceve la stringa `«false»`, in modo da personalizzarne il funzionamento. In questo caso particolare, si trova il codice seguente:

```
#!/bin/sh
...
GENERIC_FILTER="false"
...
elif [ "$INTERNAL_IPV4" = "$INTERNAL_ROUTER" ]
then
echo "[${0}] This is the internal router for the local network."
...
# Telnet
#
if [ "$GENERIC_FILTER" = "true" ]
then
true
else
#
# Telnet is redirected to the «telnet machine» and controlled.
#
/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 23 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0 \
-d $EXTERNAL_IPV4 --dport 23 -j DNAT \
--to-destination 172.21.254.23:23
#
# 8080 is redirected to 80 to the «telnet machine».
#
/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0 \
-d $EXTERNAL_IPV4 --dport 8080 -j DNAT \
--to-destination 172.21.254.23:80
#
# SSH
#
/sbin/iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
#
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 0/0 \
-d $EXTERNAL_IPV4 --dport 2222 -j DNAT \
--to-destination 172.21.254.23:22
fi
...
```

Avvio dalla rete dell'elaboratore «B»

« Come già accennato nel capitolo, l'elaboratore «B» si avvia dalla rete, utilizzando un sistema NLNX. Per questo NLNX prevede che si possa procedere soltanto nell'ambito di una rete locale, condividendo le directory personali e la gestione delle utenze dall'elaboratore che offre già il servizio di avvio del sistema. Pertanto, l'elaboratore «A» deve offrire tutto ciò che serve al funzionamento dell'elaboratore «B», ma deve essere in grado di distinguere tra le utenze privilegiate, le quali possono accedere direttamente all'elaboratore «A», dalla rete locale o dall'esterno tramite SSH, rispetto alle utenze di tutori e pupilli, le quali possono accedere attraverso TELNET, per essere però ridirette all'elaboratore «B».

In questa fase si vuole considerare solo la configurazione del DHCP e del servizio PXE, per l'avvio della rete, fornendo i parametri di avvio del kernel necessari alla configurazione corretta dell'elaboratore «B».

Prima di tutto, è necessario che il servizio DHCP offerto dall'elaboratore «A» associ univocamente l'interfaccia di rete dell'elaboratore «B» all'indirizzo IPv4 stabilito, ovvero 172.21.254.23. Pertanto, con il comando `'nlnxrc dhcp_server config'` è stato annotato un abbinamento simile a quello successivo:

```
172.21.254.23 00:30:1B:AB:FB:39
```

Nel file `'/etc/dhcp3/dhcpd.conf'` ciò si traduce nella direttiva seguente:

```
host 172.21.254.23 { hardware ethernet 00:30:1B:AB:FB:39;
fixed-address 172.21.254.23; }
```

Quindi si passa alla definizione del file `'/var/lib/tftpboot/pxelinux/pxelinux.cfg/AC15FE17'`. Il nome `'AC15FE17'` rappresenta in esadecimale l'indirizzo IPv4 172.21.254.23, pertanto questo file diventa la configurazione personalizzata dell'elaboratore con tale indirizzo:

```
DISPLAY pxelinux.msg
TIMEOUT 100
PROMPT 1
DEFAULT telnet

label telnet
kernel vmlinuz
append n_boot=net root=/dev/ram0 ro init=/linuxrc ↵
↵initrd=nlnxrd.img ramdisk_size=30720 n_no_way_out=1 ↵
↵n_xorg_conf=0 n_reboot=05:30+13:30 n_max_pages=30 ↵
↵n_lpr_directory=/home/guestrooms/print
```

Si possono vedere delle opzioni di avvio insolite, specifiche di NLNX, il cui significato viene descritto nell'elenco seguente:

- `'n_no_way_out=1'`
Il sistema avviato con questa opzione, configura un firewall interno in cui disabilita le connessioni verso l'esterno, rivolte a servizi non vitali.
- `'n_reboot=05:30+13:30'`
Viene innescato il riavvio dell'elaboratore alle 5:30 e alle 13:30 di ogni giorno.
- `'n_lpr_directory=/home/guestrooms/print'`
Si stabilisce che la stampa deve essere ridiretta verso file PDF, da creare nella directory `'/home/guestrooms/print/'`.

Dati personali delle utenze privilegiate

« Il servizio in questione serve a offrire a un gran numero di persone, anche minorenni, accesso a un elaboratore. Una cosa che si deve cercare di evitare è di permettere l'accesso, anche erroneamente, ai dati personali di utenti che utilizzano i servizi dell'elaboratore «A» al di fuori del conteso didattico di studio che riguarda invece gli utenti tutori e pupilli. Per cercare di ovviare a questo problema, le utenze di tutori e pupilli hanno una directory personale che discende dal percorso `'/home/guestrooms/'`, mentre le utenze si trovano in percorsi diversi, anche se discendenti da `'/home/'`.

L'elaboratore «A», oltre alla gestione delle utenze, gestisce la condivisione delle directory personali che si articolano tutte da `'/home/'`. Nel file `'/etc/exports'` dell'elaboratore «A» si fa in modo che l'elaboratore «B» possa innestare solo il percorso `'/home/guestrooms/'`, rimanendo così all'oscuro di tutto il resto del contenuto della directory `'/home/'`:

```
/home/guestrooms 172.21.0.0/16(async,rw,root_squash,nohide,no_subtree_check)
/home 172.21.11.0/24(async,rw,root_squash,nohide,no_subtree_check)
/opt/nlnx 172.21.0.0/16(ro,no_root_squash,sync,nohide,subtree_check)
```

Come si vede dalla porzione mostrata del file `'/etc/exports'`, tutti gli elaboratori con indirizzi del tipo `172.21.*.*`, possono innestare la directory `'/home/guestrooms/'`, mentre la directory `'/home/'`

può essere innestata direttamente solo da una parte che ha indirizzi del tipo 172.21.*.*.

In pratica, il sistema NLNX avviato dalla rete, prima tenta di innestare la directory '/home/', poi, non riuscendoci, prova con '/home/guestrooms/'.

Servizi via HTTP presso l'elaboratore «A»

Presso l'elaboratore «A» si accede attraverso il protocollo HTTP, per la gestione delle utenze e per funzioni simili. Per questo scopo sono previsti alcuni script e programmi nella distribuzione di NLNX, collocati nella directory '/etc/script.cgi/', ma il servente HTTP (Mathopd) va configurato di conseguenza. L'estratto seguente del file di configurazione '/etc/mathopd.conf' mostra le porzioni significative al riguardo:

```
...
Server {
  Port 80
  Address 0.0.0.0
  ...
  Virtual {
    Host telnet.informaticalibera.net
    #
    Control {
      Alias /nlxrc
      Location /etc/script.cgi/nlxrc.cgi
      Realm nlxrc.cgi
      UserFile /etc/nlx/CGI_PASSWD
      Specials {
        CGI { nlxrc.cgi }
      }
    }
    Control {
      Alias /home_guestrooms_log
      Location /etc/script.cgi/home_guestrooms_log
      Specials {
        CGI { home_guestrooms_log }
      }
    }
    Control {
      Alias /tutors_and_pupils
      Location /etc/script.cgi/tutors_and_pupils.cgi
      Specials {
        CGI { tutors_and_pupils.cgi }
      }
    }
    Control {
      Alias /print
      Location /home/guestrooms/print
      AutoIndexCommand /etc/script/index.cgi
      Specials {
        CGI { index.cgi }
      }
    }
    Control {
      Alias /home/guestrooms/print
      Location /home/guestrooms/print
      AutoIndexCommand /etc/script/index.cgi
      Specials {
        CGI { index.cgi }
      }
    }
  }
}
```

Il programma 'nlxrc.cgi' acquisisce i privilegi dell'utente 'root' (è configurato come SUID-root) e quindi avvia lo script 'nlxrc.su.cgi'. Questo script è responsabile della gestione delle utenze e ci si avvale del file '/etc/nlx/CGI_PASSWD' per riconoscere gli utenti tutori.

Lo script 'home_guestrooms_log' non richiede privilegi particolari e si occupa di visualizzare il contenuto della directory '/home/guestrooms/log/', assieme ai suoi file.

Il programma 'tutors_and_pupils.cgi' acquisisce i privilegi dell'utente 'root' per avviare lo script

'tutors_and_pupils.su.cgi', il quale produce l'elenco dei tutori e dei pupilli, assieme a tutti i riferimenti ai documenti pubblicati dagli utenti rispettivi. Lo script richiede i privilegi dell'utenza amministrativa, per poter leggere alcuni file contenuti nelle directory personali degli utenti.

Riferimenti

- *Download PuTTY*
<http://www.putty.org>

